

阿里云 弹性伸缩

API参考

文档版本：20190517

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
<code>##</code>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
<code>[]或者[a b]</code>	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
<code>{ }或者{a b}</code>	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 伸缩规则.....	1
1.1 DeleteScalingRule.....	1
1.2 CreateScalingRule.....	2
1.3 ModifyScalingRule.....	10
1.4 DescribeScalingRules.....	17
2 API使用须知.....	22
3 API快速入门.....	23
3.1 流程介绍.....	23
3.2 创建伸缩组.....	23
3.3 创建伸缩配置.....	24
3.4 启用伸缩组.....	24
3.5 创建伸缩规则.....	24
3.6 创建定时任务.....	25
4 调用方式.....	26
5 请求结构.....	27
6 公共参数.....	29
7 签名机制.....	31
8 返回结果.....	34
9 伸缩组.....	37
9.1 CreateScalingGroup.....	37
9.2 ModifyScalingGroup.....	48
9.3 EnableScalingGroup.....	53
9.4 DisableScalingGroup.....	58
9.5 DeleteScalingGroup.....	59
9.6 DescribeScalingGroups.....	62
9.7 DescribeScalingInstances.....	66
9.8 DescribeScalingActivities.....	70
9.9 AttachLoadBalancers.....	73
9.10 DetachLoadBalancers.....	76
9.11 DetachDBInstances.....	78
9.12 AttachDBInstances.....	80
9.13 AttachVServerGroups.....	82
9.14 DetachVServerGroups.....	87
10 伸缩配置.....	91
10.1 DeleteScalingConfiguration.....	91

10.2 CreateScalingConfiguration.....	92
10.3 DescribeScalingConfigurations.....	106
10.4 ModifyScalingConfiguration.....	110
11 实例.....	122
11.1 EnterStandby.....	122
11.2 ExitStandby.....	124
11.3 RebalanceInstances.....	125
11.4 SetInstancesProtection.....	128
12 触发任务.....	131
12.1 ExecuteScalingRule.....	131
12.2 AttachInstances.....	136
12.3 RemoveInstances.....	140
12.4 DetachInstances.....	144
13 定时任务.....	148
13.1 DescribeScheduledTasks.....	148
13.2 DeleteScheduledTask.....	151
13.3 CreateScheduledTask.....	152
13.4 ModifyScheduledTask.....	157
14 生命周期挂钩.....	162
14.1 CreateLifecycleHook.....	162
14.2 ModifyLifecycleHook.....	169
14.3 DescribeLifecycleHooks.....	173
14.4 RecordLifecycleActionHeartbeat.....	176
14.5 CompleteLifecycleAction.....	179
14.6 DeleteLifecycleHook.....	181
15 事件通知.....	184
15.1 CreateNotificationConfiguration.....	184
15.2 DescribeNotificationConfigurations.....	187
15.3 ModifyNotificationConfiguration.....	189
15.4 DeleteNotificationConfiguration.....	192
15.5 DescribeNotificationTypes.....	194
16 错误代码.....	196
16.1 客户端错误.....	196
16.2 服务器端错误.....	197
17 如何保证幂等性.....	198
18 地域.....	199
18.1 DescribeRegions.....	199

1 伸缩规则

1.1 DeleteScalingRule

本文介绍删除伸缩规则 API 操作。

描述

删除一个指定的伸缩规则。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingRuleId	String	是	eMKWG8SRNb9dBLAjweN****	伸缩规则 ID。
Action	String	否	DeleteScalingRule	操作接口名，系统规定参数，取值：DeleteScalingRule。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteScalingRule
&ScalingRuleId=eMKWG8SRNb9dBLAjweN****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteScalingRuleResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteScalingRuleResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingRuleId.NotFound	The specified scaling rule does not exist.	指定的伸缩规则在该用户账号下不存在。

1.2 CreateScalingRule

创建一条伸缩规则，用于定义具体的伸缩动作。

描述

伸缩规则（Scaling Rule）定义了具体的扩张或收缩操作，例如加入或移出N个实例。如果执行伸缩规则会造成伸缩组的ECS实例数低于MinSize或高于MaxSize，则弹性伸缩会自动调整需要加入或移出的ECS实例数，使得伸缩组的ECS实例数调整到MinSize或MaxSize，但伸缩规则的设定值不会变化。根据传入参数创建伸缩规则。

- 例：某个伸缩组，MaxSize = 3，当前实例数Total Capacity = 2，伸缩规则指定“加3台ECS实例”，则在实际执行过程中只会加1台ECS实例，但伸缩规则的设定值仍然3。
- 例：某个伸缩组，MinSize = 2，当前实例数Total Capacity = 3，伸缩规则指定“减去5台ECS实例”，则在实际执行过程中只会减1台ECS实例，但伸缩规则的设定值仍然5。

根据传入参数创建伸缩规则。

- 当AdjustmentType是TotalCapacity时，表示将当前伸缩组的ECS实例数量调整到指定数量，对应的AdjustmentValue值必须大于等于0。
- 当AdjustmentType是QuantityChangeInCapacity或PercentChangeInCapacity，对应的AdjustmentValue值为正数表示增加实例、为负数表示减少实例。

- 当AdjustmentType是PercentChangeInCapacity，弹性伸缩服务以伸缩组当前实例数（Total Capacity） x AdjusmentValue/100，并使用四舍五入原则来确认增加或减少的ECS实例个数。
- 当伸缩规则指定了冷却时间（Cooldown），则执行该伸缩规则的伸缩活动完成后，会以伸缩规则中指定的冷却时间对伸缩组进行冷却处理，如果伸缩规则未指定冷却时间，则以伸缩组指定的冷却时间（DefaultCooldown）为准。
- 一个伸缩组内最多只能创建50条伸缩规则。
- 返回的伸缩规则唯一标识符（ScalingRuleAri），主要可以被以下接口所使用：
 - 在执行伸缩规则（ExecuteScalingRule）的ScalingRuleAri参数中指定，用户可以手工执行该伸缩规则。
 - 在创建定时任务（CreateScheduledTask）的ScheduledAction参数中指定，用户可以定时执行该伸缩规则。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcj****	伸缩规则所属的伸缩组 ID。
Action	String	否	CreateScalingRule	操作接口名，系统规定参数，取值：CreateScalingRule。
ScalingRuleName	String	否	测试sr	伸缩规则的显示名称，2~40 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字，“_”、“-”或“.”。同一用户账号同一地域同一伸缩组内唯一。如果没有指定该参数，默认值为 ScalingRuleId。
Cooldown	Integer	否	60	伸缩规则的冷却时间，仅适用于简单伸缩规则。取值范围：0~86400，单位：秒，默认值：空。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
MinAdjustmentMagnitude	Integer	否	1	伸缩规则最小调整实例数，仅当伸缩规则类型为SimpleScalingRule或StepScalingRule，且AdjustmentType为PercentChangeInCapacity时生效。
AdjustmentType	String	否	QuantityChangeInCapacity	伸缩规则的调整方式，仅适用于简单伸缩规则，且此时该项必选。可选值： - QuantityChangeInCapacity：增加或减少指定数量的ECS实例。 - PercentChangeInCapacity：增加或减少指定比例的ECS实例。 - TotalCapacity：将当前伸缩组的ECS实例数量调整到指定数量。
AdjustmentValue	Integer	否	100	伸缩规则的调整值，仅适用于简单伸缩规则，且此时该项必选。任何情况下，单次调整的ECS实例台数都不能超过 500。不同调整方式对应的取值范围： - QuantityChangeInCapacity：-500~500 - PercentChangeInCapacity：-100~10000 - TotalCapacity：0~1000

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingRuleType	String	否	SimpleScalingRule	伸缩规则类型。可选值： · SimpleScalingRule：简单伸缩规则。根据调整方式（AdjustmentType）和调整值（AdjustmentValue）调整ECS实例数量。 · TargetTrackingScalingRule：目标追踪伸缩规则。根据预定义监控（MetricName）项动态计算需要扩缩容的ECS实例数量，尽量将预定义监控项的指标值维持在目标值（TargetValue）附近。 · StepScalingRule：步进伸缩规则，根据阈值和指标值提供分步扩展方式。 默认值：SimpleScalingRule。
EstimatedInstanceWarmup	Integer	否	300	实例预热时间，适用于目标追踪伸缩规则和步进伸缩规则。处于预热状态的ECS实例将正常的加入伸缩组，但是期间将不会向云监控上报监控数据。  说明： 动态计算需要扩缩容的ECS实例数量时，处于预热状态的实例不计入现有实例数量。 取值范围：0~86400，单位：秒，默认值：300。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
MetricName	String	否	CpuUtilization	预定义监控项，仅适用于目标追踪伸缩规则，且此时该项必选。可选值： · CpuUtilization：平均CPU使用率 · ClassicInternetRx：经典网络公网入流量平均值 · ClassicInternetTx：经典网络公网出流量平均值 · VpcInternetRx：VPC网络公网入流量平均值 · VpcInternetTx：VPC网络公网出流量平均值 · IntranetRx：内网入流量平均值 · IntranetTx：内网出流量平均值
TargetValue	Float	否	0.125	目标值，仅适用于目标追踪伸缩规则，且此时该项必选。TargetValue 最多保留小数点后三位，且必须大于 0。
DisableScaleIn	Boolean	否	false	是否禁用缩容，仅适用于目标追踪伸缩规则。默认值：false。
StepAdjustment.N.MetricIntervalLowerBound	Float	否	1.0	分步步骤的下边界，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。
StepAdjustment.N.MetricIntervalUpperBound	Float	否	5.0	分步步骤的上边界，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。
StepAdjustment.N.ScalingAdjustment	Integer	否	1	分步步骤对应的实例扩展数量。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingRuleAri	String	ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik	伸缩规则的唯一标识符。
ScalingRuleId	String	eMKWG8SRNb9dBLAjweN****	伸缩规则的 ID，由系统生成，全局唯一。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingRule
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&AdjustmentType=QuantityChangeInCapacity
&AdjustmentValue=-10
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateScalingRuleResponse>
  <ScalingRuleAri>ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/
eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleAri>
  <ScalingRuleId>eMKWG8SRNb9dBLAjweN****</ScalingRuleId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</CreateScalingRuleResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "ScalingRuleAri": "ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/
eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik",
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScalingRuleId": "eMKWG8SRNb9dBLAjweN****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
400	InvalidScalingRuleName.Duplicate	The specified value of parameter <parameter name> is duplicated.	伸缩规则名字已存在。
400	QuotaExceeded.ScalingRule	Scaling rule quota exceeded in the specified scaling group.	用户的伸缩规则使用个数达到上限。
400	TargetTrackingScalingRule.UnsupportedMetric	Specific metric is not supported for target tracking scaling rule.	目标追踪伸缩规则不支持当前监控指标。
400	TargetTrackingScalingRule.DuplicateMetric	Only one TargetTrackingScaling rule for a given metric specification is allowed.	一个伸缩组中，同一监控指标只能存在一条目标追踪规则。
400	InvalidMinAdjustmentMagnitudeMismatchAdjustmentType	MinAdjustmentMagnitude is not supported by the specified adjustment type.	MinAdjustmentMagnitude不支持当前伸缩规则调整类型。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStepAdjustments.MultipleNullUpperBound	At most one StepAdjustment may have an unspecified upper bound.	最多只能有一个分步步骤不指定分步上界。
400	InvalidStepAdjustments.MultipleNullLowerBound	At most one StepAdjustment may have an unspecified lower bound.	最多只能有一个分步步骤不指定分步下界。
400	InvalidStepAdjustments.NoNullLowerBound	There must be a StepAdjustment with an unspecified lower bound when one StepAdjustment has a negative lower bound.	当存在一个分步下界为负数时，则必须有一个未指定分步下界的分步步骤。
400	InvalidStepAdjustments.NoNullUpperBound	There must be a StepAdjustment with an unspecified upper bound when one StepAdjustment has a positive upper bound.	当存在一个正数的分步上界时，则必有一个未指定分步上界的分步步骤。
400	InvalidStepAdjustments.Gap	StepAdjustment intervals can not have gaps between them.	分步步骤之间不能有间隔。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStepAdjustments.Overlap	StepAdjustment intervals can not overlap.	分步步骤之间不能重叠。
400	InvalidStepAdjustments.LowerGtUpper	LowerBound must be less than the UpperBound for StepAdjustment :%s.	同一分步步骤中，分步下界必须小于分步上界。
400	InvalidStepAdjustments.BothNull	Both lower and upper bounds of a StepAdjustment can not be left unspecified.	同一分步步骤中，分步上界和分步下界不能同时不指定。
400	InvalidStepAdjustments.MaxNum	Your scaling rule can have at most %s StepAdjustments.	同一伸缩组中分步步骤数量超过阈值。
400	StepBeyondPermitRange	Specific parameter "%s" beyond permit range.	分步步骤的上界或下界超过了可选范围。

1.3 ModifyScalingRule

修改一条已有的伸缩规则，重新定义伸缩动作。

描述

修改一条已有伸缩规则的指定属性，应对新的场景。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingRuleId	String	是	eMKWG8SRNb9dBLAjweN****	伸缩规则的 ID。
Action	String	否	ModifyScalingRule	系统规定参数，取值：ModifyScalingRule。
AdjustmentType	String	否	QuantityChangeInCapacity	伸缩规则的调整方式，仅适用于简单伸缩规则。可选值： - QuantityChangeInCapacity：增加或减少指定数量的 ECS 实例。 - PercentChangeInCapacity：增加或减少指定比例的 ECS 实例。 - TotalCapacity：将当前伸缩组的 ECS 实例数量调整到指定数量。
AdjustmentValue	Integer	否	100	伸缩规则的调整值，仅适用于简单伸缩规则。任何情况下，单次调整的 ECS 实例台数都不能超过 500。不同调整方式对应的取值范围： - QuantityChangeInCapacity：-500~500 - PercentChangeInCapacity：-100~10000 - TotalCapacity：0~1000
Cooldown	Integer	否	60	伸缩规则的冷却时间，仅适用于简单伸缩规则。 取值范围：0~86400，单位：秒，默认值：空。
DisableScaleIn	Boolean	否	true	是否禁用缩容，仅适用于目标追踪伸缩规则。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
EstimatedInstanceWarmup	Integer	否	60	实例预热时间，适用于目标追踪伸缩规则和步进伸缩规则。处于预热状态的 ECS 实例将正常的加入伸缩组，但是期间将不会向云监控上报监控数据。  说明： 动态计算需要扩缩容的 ECS 实例数量时，处于预热状态的实例不计入现有实例数量。 取值范围：0~86400，单位：秒。
MetricName	String	否	CpuUtilization	预定义监控项，仅适用于目标追踪伸缩规则。可选值： · CpuUtilization：平均 CPU 使用率 · ClassicInternetRx：经典网络公网入流量平均值 · ClassicInternetTx：经典网络公网出流量平均值 · VpcInternetRx：VPC 网络公网入流量平均值 · VpcInternetTx：VPC 网络公网出流量平均值 · IntranetRx：内网入流量平均值 · IntranetTx：内网出流量平均值
MinAdjustmentMagnitude	Integer	否	1	伸缩规则最小调整实例数，仅当伸缩规则类型为SimpleScalingRule或StepScalingRule，且AdjustmentType为PercentChangeInCapacity时生效。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingRuleName	String	否	测试sr	伸缩规则的显示名称，2~40 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字，"_"、"-" 或 "."。同一用户账号同一地域同一伸缩组内唯一。如果没有指定该参数，默认值为 ScalingRuleId。
StepAdjustment.N.MetricIntervalLowerBound	Float	否	1.0	分步步骤的下边界，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。
StepAdjustment.N.MetricIntervalUpperBound	Float	否	5.0	分步步骤的上边界，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。
StepAdjustment.N.ScalingAdjustment	Integer	否	1	分步步骤对应的实例扩展数量。
TargetValue	Float	否	0.125	目标值，仅适用于目标追踪伸缩规则。TargetValue 最多保留小数点后三位，且必须大于 0。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ModifyScalingRule
```

```
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&AdjustmentType=QuantityChangeInCapacity
&AdjustmentValue=-10
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyScalingRuleResponse>
  <ScalingRuleAri>ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/
eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleAri>
  <ScalingRuleId>eMKWG8SRNb9dBLAjweN****</ScalingRuleId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ModifyScalingRuleResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "ScalingRuleAri": "ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/
eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik",
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScalingRuleId": "eMKWG8SRNb9dBLAjweN****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
400	InvalidScalingRuleName.Duplicate	The specified value of parameter <parameter name> is duplicated.	伸缩规则名字已存在。
400	QuotaExceeded.ScalingRule	Scaling rule quota exceeded in the specified scaling group.	用户的伸缩规则使用个数达到上限。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	TargetTrackingScalingRule.UnsupportedMetric	Specific metric is not supported for target tracking scaling rule.	目标追踪伸缩规则不支持当前监控指标。
400	TargetTrackingScalingRule.DuplicateMetric	Only one TargetTrackingScaling rule for a given metric specification is allowed.	一个伸缩组中，同一监控指标只能存在一条目标追踪规则。
400	InvalidMinAdjustmentMagnitudeMismatchAdjustmentType	MinAdjustmentMagnitude is not supported by the specified adjustment type.	MinAdjustmentMagnitude不支持当前伸缩规则调整类型。
400	InvalidStepAdjustments.MultipleNullUpperBound	At most one StepAdjustment may have an unspecified upper bound.	最多只能有一个分步步骤不指定分步上界。
400	InvalidStepAdjustments.MultipleNullLowerBound	At most one StepAdjustment may have an unspecified lower bound.	最多只能有一个分步步骤不指定分步下界。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStepAdjustments.NoNullLowerBound	There must be a StepAdjustment with an unspecified lower bound when one StepAdjustment has a negative lower bound.	当存在一个分步下界为负数时，则必须有一个未指定分步下界的分步步骤。
400	InvalidStepAdjustments.NoNullUpperBound	There must be a StepAdjustment with an unspecified upper bound when one StepAdjustment has a positive upper bound.	当存在一个正数的分步上界时，则必有一个未指定分步上界的分步步骤。
400	InvalidStepAdjustments.Gap	StepAdjustment intervals can not have gaps between them.	分步步骤之间不能有间隔。
400	InvalidStepAdjustments.Overlap	StepAdjustment intervals can not overlap.	分步步骤之间不能重叠。
400	InvalidStepAdjustments.LowerGtUpper	LowerBound must be less than the UpperBound for StepAdjustment :%s.	同一分步步骤中，分步下界必须小于分步上界。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStepAdjustments. BothNull	Both lower and upper bounds of a StepAdjustment can not be left unspecified.	同一分步步骤中，分步上界和分步下界不能同时不指定。
400	InvalidStepAdjustments. MaxNum	Your scaling rule can have at most %s StepAdjustments.	同一伸缩组中分步步骤数量超过阈值。
400	StepBeyondPermitRange	Specific parameter "%s" beyond permit range.	分步步骤的上界或下界超过了可选范围。

1.4 DescribeScalingRules

查询伸缩组下的伸缩规则，并列出伸缩规则的属性。

描述

您可以通过指定伸缩组ID来查询该伸缩组下的所有伸缩规则，查询时可以输入伸缩规则ID、伸缩规则名称、伸缩规则唯一标识符、伸缩规则类型进行过滤。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScalingRules。
RegionId	String	是	伸缩规则所属伸缩组的地域ID。
ScalingGroupId	String	否	伸缩组的ID。
ScalingRuleId.N	String	否	伸缩规则的ID，最多可以输入10个。查询结果会忽略失效的伸缩规则ID，并且不报错。

名称	类型	是否必选	描述
ScalingRuleName.N	String	否	伸缩规则的名称，最多可以输入10个。查询结果会忽略失效的伸缩规则名称，并且不报错。
ScalingRuleAri.N	String	否	伸缩规则的唯一标识符，最多可以输入10个。查询结果会忽略失效的伸缩规则唯一标识符，并且不报错。
ScalingRuleType	String	否	伸缩规则类型。可选值： - SimpleScalingRule：简单伸缩规则。根据调整方式（AdjustmentType）和调整值（AdjustmentValue）调整ECS实例数量。 - TargetTrackingScalingRule：目标追踪伸缩规则。根据预定义监控（MetricName）项动态计算需要扩容的ECS实例数量，尽量将预定义监控项的指标值维持在目标值（TargetValue）附近。
PageNumber	Integer	否	伸缩规则列表的页码，起始值为1，默认值为1。

名称	类型	是否必选	描述
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值50，默认值为10。
ShowAlarmRules	Boolean	否	是否返回伸缩规则关联的云监控报警任务。默认值：false。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	伸缩规则总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScalingRules	ScalingRuleSetType	伸缩规则信息组成的集合。

ScalingRuleSetType是由ScalingRuleItemType类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScalingRule	ScalingRuleItemType	伸缩规则信息。

ScalingRuleItemType类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
ScalingRuleId	String	伸缩规则的ID。
ScalingGroupId	String	伸缩组的ID。
ScalingRuleName	String	伸缩规则的名称。
Cooldown	Integer	冷却时间。
AdjustmentType	String	调整方式。
AdjustmentValue	Integer	调整值。
ScalingRuleAri	String	伸缩规则的唯一标识符。
ScalingRuleType	String	伸缩规则的类型。
Alarms	Alarm	伸缩规则关联的云监控报警任务。仅在ShowAlarmRules参数为true时返回伸缩规则关联的云监控报警任务，否则返回空列表。

Alarm类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
AlarmTaskId	String	云监控报警规则的ID。
AlarmTaskName	String	云监控报警规则的名称。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScalingRules
&RegionId=cn-qingdao
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ2eaQ
&PageSize=50
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScalingRulesResponse>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>50</PageSize>
  <ScalingRules>
    <ScalingRule>
      <AdjustmentType>QuantityChangeInCapacity</AdjustmentType>
      <AdjustmentValue>1</AdjustmentValue>
      <Cooldown>20</Cooldown>
      <ScalingGroupId>AG6CQdPU80KdwLjgZcJ2eaQ</ScalingGroupId>
      <ScalingRuleAri>ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/
eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleAri>
      <ScalingRuleId>eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleId>

      <ScalingRuleName>eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleName>
    </ScalingRule>
  </ScalingRules>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <RequestId>3306A40D-3412-4101-9F19-5F81E3055DAD</RequestId>
</DescribeScalingRulesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "B583BFEF-A779-427A-9B74-262DDD249702",
  "TotalCount": 1,
  "PageNumber": 1,
  "PageSize": 10,
  "ScalingRules": {
    "ScalingRule": [
      {
        "ScalingRuleId": "efcqrZdjlookc0UkE3dA5I0a",
        "ScalingRuleAri": "ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/
efcqrZdjlookc0UkE3dA5I0a",
        "Cooldown": 500,
        "ScalingGroupId": "ccMvs9dcZlE5c9CtrwbXzizr",
        "AdjustmentType": "TotalCapacity",
```

```
        "ScalingRuleName": "KFJoxGKXXt",  
        "AdjustmentValue": 5  
    }  
]  
}
```

错误码

对于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

2 API使用须知

在调用弹性伸缩 OpenAPI 之前，需要在阿里云官网先开通弹性伸缩服务，并在弹性伸缩控制台将用户的 OpenAPI 权限授权予弹性伸缩。

具体操作请参见 [操作资源](#)。

前提条件

在调用弹性伸缩 OpenAPI 之前，需要在阿里云官网先开通弹性伸缩服务，并在弹性伸缩控制台将用户的 OpenAPI 权限授权予弹性伸缩。具体操作请参见 [操作资源](#)。

未授权异常

弹性伸缩借助阿里云的 RAM（Resource Access Management）服务，通过 ECS OpenAPI 代替用户弹性伸缩 ECS 实例资源。如果不符合条件，将出现下列异常。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unsubscribed	Do not have permission to access this API.	用户未开通弹性伸缩，无权调用该 API。
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	用户并未向弹性伸缩完整授权 Open API 接口。

3 API快速入门

3.1 流程介绍

本文介绍如何通过 API 创建和配置包含定时、动态、自定义、固定模式的整体伸缩方案。

创建完整的弹性伸缩方案，您需要通过以下图中所示步骤来完成（其中前三步为简易的伸缩方案）：

1. 创建伸缩组（CreateScalingGroup），配置伸缩资源的最小值（MinSize）、最大值（MaxSize）及需要关联的负载均衡实例和 RDS 实例。
2. 创建伸缩配置（CreateScalingConfiguration），指定需要弹性伸缩的 ECS 实例的相关属性，如 ImageID、InstanceType 等。
3. 以第二步创建的伸缩配置启用伸缩组（EnableScalingGroup）。
4. 创建伸缩规则（CreateScalingRule），如加 N 台 ECS 实例 的伸缩规则。
5. 创建伸缩任务（CreateScheduledTask），如创建 12:00 触发第四步伸缩规则的定时任务。
6. 创建报警任务（云监控 API PutAlarmRule），如创建 CPU 大于等于 80% 则增加一台 ECS 实例的报警任务。

3.2 创建伸缩组

创建伸缩组（CreateScalingGroup），配置伸缩资源的最小值（MinSize）、最大值（MaxSize）及需要关联的负载均衡实例和 RDS 实例。

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingGroup
&RegionId=cn-qingdao
&MaxSize=20
&MinSize=2
&LoadBalancerId=147b46d767c-cn-qingdao-cm5-a01
&DBInstanceId.1=rdszzzyyunybaeu
&DBInstanceId.2=rdsia3u3yia3u3y
&<公共请求参数>
```

返回示例

```
<CreateScalingGroupResponse>
  <ScalingGroupId>dP8VqSd9ENXPc0ciVmbrBT1</ScalingGroupId>
  <RequestId>536E9CAD-DB30-4647-AC87-AA5CC38C5382</RequestId>
```

```
</CreateScalingGroupResponse>
```

3.3 创建伸缩配置

创建伸缩配置（CreateScalingConfiguration），指定需要弹性伸缩的 ECS 实例的相关属性，如ImageID、InstanceType 等。请求时，需要指定第一步返回的 ScalingGroupId。

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingConfiguration
&ScalingGroupId=dP8VqSd9ENXPc0ciVmBcrBT1
&SecurityGroupId=sg-280ih3w4b
&ImageId=centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd
&InstanceType=ecs.t1.xsmall
&<公共请求参数>
```

返回示例

```
<CreateScalingConfigurationResponse>
  <ScalingConfigurationId>e0s27Kb0oXvQcUYjEGelJqUy</ScalingCon
figurationId>
  <RequestId>5CC0AD41-08ED-4559-A683-6F56355FE068</RequestId>
</CreateScalingConfigurationResponse>
```

3.4 启用伸缩组

以第二步创建的伸缩配置启用伸缩组（EnableScalingGroup），还可以在此步加入一台既有的 ECS 实例。

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=EnableScalingGroup
&ScalingGroupId=dP8VqSd9ENXPc0ciVmBcrBT1
&ActiveScalingConfigurationId=e0s27Kb0oXvQcUYjEGelJqUy
&InstanceId.1=i-283vvytytn
&<公共请求参数>
```

返回示例

```
< EnableScalingGroupResponse>
  <RequestId>6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE</RequestId>
</ EnableScalingGroupResponse>
```

3.5 创建伸缩规则

本文是API请求CreateScalingRule（创建伸缩规则）的示例。在请求时，需要指定 ScalingGroupId。

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingRule
&ScalingGroupId=dP8VqSd9ENXPc0ciVmBcrBT1
&AdjustmentType=QuantityChangeInCapacity
&AdjustmentValue=1
```

&<公共请求参数>

返回示例

```
<CreateScalingRuleResponse>
<ScalingRuleAri>
ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik
</ScalingRuleAri>
  <ScalingRuleId>eMKWG8SRNb9dBLAjweNI1Ik</ScalingRuleId>
  <RequestId>570C84F4-A434-488A-AFA1-1E3213682B33</RequestId>
</CreateScalingRuleResponse>
```

3.6 创建定时任务

本文是API请求CreateScheduledTask（创建伸缩任务）的示例。在请求时，需要指定ScalingRuleAri。

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScheduledTask
&RegionId=cn-qingdao
&LaunchTime=2014-08-17T12:00Z
&RecurrenceType=Daily
&RecurrenceValue=1
&RecurrenceEndTime=2014-09-17T16:55Z
&ScheduledAction=ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/eMKWG8SRNb
9dBLAjweNI1Ik
&<公共请求参数>
```

返回示例

```
<CreateScheduledTaskResponse>
  <ScheduledTaskId>edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV</ScheduledTaskId>
  <RequestId>0F02D931-2B12-44D7-A0E9-39925C13D15E</RequestId>
</CreateScheduledTaskResponse>
```

4 调用方式

本文介绍调用方式。

对弹性伸缩 API 接口调用是通过向弹性伸缩 API 的服务端地址发送 HTTP GET 请求，并按照接口说明在请求中加入相应请求参数来完成的。根据请求的处理情况，系统会返回处理结果。

5 请求结构

本文介绍请求结构。

服务地址

为降低网络延时，建议您根据业务部署位置配置接入地址，ESS API的服务接入地址如下表所示。

地域（部署位置）	接入地址
中心	ess.aliyuncs.com
华北1（青岛）	ess.aliyuncs.com
华北2（北京）	ess.aliyuncs.com
华北3（张家口）	ess.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com
华北5（呼和浩特）	ess.cn-huhehaote.aliyuncs.com
华东1（杭州）	ess.aliyuncs.com
华东2（上海）	ess.aliyuncs.com
华南1（深圳）	ess.aliyuncs.com
香港	ess.aliyuncs.com
新加坡	ess.aliyuncs.com
澳大利亚（悉尼）	ess.ap-southeast-2.aliyuncs.com
马来西亚（吉隆坡）	ess.ap-southeast-3.aliyuncs.com
印度尼西亚（雅加达）	ess.ap-southeast-5.aliyuncs.com
日本（东京）	ess.ap-northeast-1.aliyuncs.com
英国（伦敦）	ess.eu-west-1.aliyuncs.com
美国（硅谷）	ess.aliyuncs.com
美国（弗吉尼亚）	ess.aliyuncs.com
德国（法兰克福）	ess.eu-central-1.aliyuncs.com
阿联酋（迪拜）	ess.me-east-1.aliyuncs.com
印度（孟买）	ess.ap-south-1.aliyuncs.com

通信协议

支持通过 HTTP 或 HTTPS 通道进行请求通信。为了获得更高的安全性，推荐您使用 HTTPS 通道发送请求。

请求方法

支持 HTTP GET 方法发送请求，这种方式的请求参数需要包含在请求的 URL 中。

请求参数

每个请求都需要指定要执行的操作，即 Action 参数（例如 CreateScalingGroup），并且每个操作都需要包含公共请求参数和指定操作所特有的请求参数。

字符编码

请求及返回结果都使用 UTF-8 字符集进行编码。

6 公共参数

本文介绍公共参数。

公共参数分为 [公共请求参数](#) 和 [公共返回参数](#)。

公共请求参数

以下公共请求参数适用于通过 URL 发送 GET 请求调用弹性伸缩 API。

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	API 的名称。
AccessKeyId	String	是	访问密钥 ID。AccessKey 用于调用 API，而用户密码用于登录 管理控制台 。更多详情，请参阅 创建AccessKey 。
Signature	String	是	您的签名。取值参阅 签名机制 。
SignatureMethod	String	是	签名方式。取值范围：HMAC-SHA1。
SignatureVersion	String	是	签名算法版本。取值范围：1.0。
SignatureNonce	String	是	签名唯一随机数。用于防止网络重放攻击，建议您每一次请求都使用不同的随机数。
Timestamp	String	是	请求的时间戳。遵循 ISO8601 标准，并需要使用 UTC 时间，格式为 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。 示例：2018-01-01T12:00:00Z 表示北京时间 2018 年 01 月 01 日 20 点 00 分 00 秒。

名称	类型	是否必选	描述
Version	String	是	API 的版本号，格式为 YYYY-MM-DD。取值范围：2014-08-28。
Format	String	否	返回参数的语言类型。取值范围：json xml。默认值：json。

参数示例

```
https://ess.aliyuncs.com/?Action=XXXXXX
&Format=xml
&Version=2014-08-28
&Signature=Pc5WB8gokVn0xfeu%2FZV%2BiNM1dgI%3D
&SignatureMethod=HMAC-SHA1
&SignatureNonce=15215528852396
&SignatureVersion=1.0
&AccessKeyId=key-test
&Timestamp=2018-01-01T12:00:00Z
...
```

公共返回参数

名称	类型	描述
RequestId	String	请求 ID。无论调用接口成功与否，都会返回请求 ID。

7 签名机制

本文主要介绍签名机制。

弹性伸缩会对每个访问的请求进行身份验证，所以无论使用 HTTP 还是 HTTPS 协议提交请求，都需要在请求中包含签名（Signature）信息。弹性伸缩通过使用 AccessKeyID 和 AccessKeySecret 进行对称加密的方法来验证请求的发送者身份。AccessKeyID 和 AccessKeySecret 由阿里云官方颁发给访问者（可以通过阿里云官方网站申请和管理），其中 AccessKeyID 用于标识访问者的身份；AccessKeySecret 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥，必须严格保密，只有阿里云和用户知道。

用户在访问时，按照下面的方法对请求进行签名处理：

1. 使用请求参数构造规范化的请求字符串（Canonicalized Query String）

- a. 按照参数名称的字母顺序对请求中所有的请求参数（包括文档中描述的公共请求参数和给定了的请求接口的自定义参数，但不能包括公共请求参数中提到的 Signature 参数本身）进行排序。



说明：

当使用 GET 方法提交请求时，这些参数就是请求 URI 中的参数部分（即 URI 中“?”之后由“&”连接的部分）。

- b. 对每个请求参数的名称和值进行编码。名称和值要使用 UTF-8 字符集进行 URL 编码，URL 编码的编码规则是：
 - 对于字符 A-Z、a-z、0-9 以及字符“-”、“_”、“.”、“~”不编码；
 - 对于其他字符编码成“%XY”的格式，其中 XY 是字符对应 ASCII 码的 16 进制表示。比如英文的双引号对应的编码就是“%22”；
 - 对于扩展的 UTF-8 字符，编码成“%XY%ZA...”的格式；
 - 注意英文空格要被编码成“%20”，而不是加号“+”。



说明：

一般支持 URL 编码的库（比如 Java 中的 java.net.URLEncoder）都是按照“application/x-www-form-urlencoded”的 MIME 类型的规则进行编码的。实现时可以直接使用这类方式进行编码，把编码后的字符串中的加号“+”替换成“%20”、星

号“*”替换成“%2A”、“%7E”替换回波浪号“~”，即可得到上述规则描述的编码字符串。

- c. 对编码后的参数名称和值使用英文等号“=”进行连接。
- d. 再把英文等号连接得到的字符串按参数名称的字母顺序依次使用“&”符号连接，即得到规范化请求字符串。

2. 使用上一步构造的规范化字符串，按照下面的规则构造用于计算签名的字符串：

```
StringToSign=
HTTPMethod + "&" +
percentEncode("/") + "&" +
percentEncode(CanonicalizedQueryString)
```

- HTTPMethod 是提交请求用的 HTTP 方法，比如 GET。
- percentEncode(“/”) 是按照 1.ii 中描述的 URL 编码规则对字符“/”进行编码得到的值，即“%2F”。
- percentEncode(CanonicalizedQueryString) 是对第 1 步中构造的规范化请求字符串按 1.ii 中描述的 URL 编码规则编码后得到的字符串。

3. 按照 RFC2104 的定义，使用上面的用于签名的字符串计算签名 HMAC 值。



说明：

计算签名时使用的 Key 就是用户持有的 AccessKeySecret 并加上一个“&”字符（ASCII:38），使用的哈希算法是 SHA1。

4. 按照 Base64 编码规则把上面的 HMAC 值编码成字符串，即得到签名值（Signature）。

5. 将得到的签名值作为 Signature 参数添加到请求参数中，即完成请求签名的过程。



说明：

得到的签名值在作为最后的请求参数值提交给 ECS 服务器的时候，要和其他参数一样，按照 RFC3986 的规则进行 URL 编码。

以 DescribeScalingGroups 为例，签名前的请求 URL 为：

```
http://ess.aliyuncs.com/?TimeStamp=2014-08-15T11%3A10%3A07Z&Format=
xml&AccessKeyId=testid&Action=DescribeScalingGroups&SignatureMethod=
HMAC-SHA1&RegionId=cn-qingdao&SignatureNonce=1324fd0e-e2bb-4bb1-917c
-bd6e437f1710&SignatureVersion=1.0&Version=2014-08-28
```

那么 StringToSign 就是：

```
GET&%2F&AccessKeyId%3Dtestid&Action%3DDescribeScalingGroups&Format%
3Dxml&RegionId%3Dcn-qingdao&SignatureMethod%3DHMAC-SHA1&SignatureN
```

```
once%3D1324fd0e-e2bb-4bb1-917c-bd6e437f1710&SignatureVersion%3D1.0&
TimeStamp%3D2014-08-15T11%253A10%253A07Z&Version%3D2014-08-28
```

假如使用的 AccessKeyId 是 “testid”，AccessKeySecret 是 “testsecret”，用于计算 HMAC 的 Key 就是 “testsecret&”，则计算得到的签名值是 “SmhZuLUnXmqxSEZ%2FGqyiwGqmf%2BM=”。

签名后的请求 URL 为（注意增加了 Signature 参数）：

```
http://ess.aliyuncs.com/?TimeStamp=2014-08-15T11%3A10%3A07Z&Format=
xml&AccessKeyId=testid&Action=DescribeScalingGroups&SignatureMethod
=HMAC-SHA1&RegionId=cn-qingdao&SignatureNonce=1324fd0e-e2bb-4bb1-
917c-bd6e437f1710&SignatureVersion=1.0&Version=2014-08-28&Signature=
SmhZuLUnXmqxSEZ%2FGqyiwGqmf%2BM%3D
```

关于如何进行签名并提交请求的详细示例，请参见附录 [如何调用接口](#)。

8 返回结果

本文主要介绍返回结果。

返回结果主要有 XML 和 JSON 两种格式，默认为 JSON，您可以指定公共请求参数 `Format` 变更返回结果的格式。更多详情，请参阅 [公共参数](#)。



说明:

为了便于查看和美观，API 文档返回示例均有换行和缩进等处理，实际返回结果无换行和缩进处理。

正常返回示例

接口调用成功后会返回接口返回参数和请求 ID，我们称这样的返回为正常返回。HTTP 状态码为 2xx。

XML 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--结果的根结点-->
<ActionResponse> <!--返回请求标签-->
    <RequestId>4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F223</RequestId> <!--返回结果数据-->
</ActionResponse>
```

JSON 示例

```
{
  "RequestId": "4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F223" /* 返回结果数据
*/
}
```

异常返回示例

接口调用出错后，会返回错误码、错误信息和请求 ID，我们称这样的返回为异常返回。HTTP 状态码为 4xx 或者 5xx。

您可以根据接口错误码以及 [公共错误码](#) 排查错误。当您无法排查错误时，可以 [提交工单](#) 联系我们，并在工单中注明服务节点 HostId 和 RequestId。

XML 示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--结果的根结点-->
<Error>
    <RequestId>540CFF28-407A-40B5-B6A5-74Bxxxxxxxxxx</RequestId> <!--请求 ID-->
    <HostId>ess.aliyuncs.com</HostId> <!--服务节点-->
    <Code>InternalServerError</Code> <!--错误码-->
```

```
<Message>The request processing has failed due to some unknown
error, exception or failure.</Message> <!--错误信息-->
</Error>
```

JSON 示例

```
{
  "RequestId": "540CFF28-407A-40B5-B6A5-74Bxxxxxxxxx", /* 请求 ID */
  "HostId": "ess.aliyuncs.com", /* 服务节点 */
  "Code": "InternalServerError", /* 错误码 */
  "Message": "The request processing has failed due to some unknown
error, exception or failure." /* 错误信息 */
}
```

公共错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidAccessKeyId.NotFound	The Access Key ID provided does not exist in our records.	指定的 AccessKey 不存在。
400	InvalidParameter	The specified value of parameter <parameter name> is not valid.	指定的参数取值不合法。
400	MissingParameter	The input parameter <parameter name> that is mandatory for processing this request is not supplied.	缺少必需参数。
400	NoSuchVersion	The specified version does not exist.	指定的 API 版本不存在。
400	ResourceNotAvailable	Resource you requested is not available in this region or zone.	指定的地域暂未部署弹性伸缩服务。
400	Throttling	Request was denied due to request throttling.	系统流控期间，请稍后再试。
400	UnsupportedOperation	The specified action is not supported.	无法调用指定的 API。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden	Users are not authorized to operate on the specified resource.	您无法执行该操作。
403	Forbidden. RiskControl	This operation is forbidden by Aliyun Risk Control system .	系统风险控制，禁止该操作。
403	Forbidden. Unsubscribed	Do not have permission to access this API.	您未开通弹性伸缩服务，无法调用该 API。
403	Forbidden. UserVerification	Your user account is not verified by Aliyun.	您未完成实名认证。 更多详情，请参阅 实名认证 。
403	SignatureDoesNotMatch	The signature we calculated does not match the one you provided.	我们计算得出的签名与您提供的签名不匹配。
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure .	系统错误。
503	ServiceUnavailable	The request has failed due to a temporary failure of the server.	服务器当前无法处理请求，请稍后再试。

9 伸缩组

9.1 CreateScalingGroup

创建一个伸缩组（CreateScalingGroup）。伸缩组是具有相同应用场景的 ECS 实例集合，伸缩组有最大 ECS 实例数、最小 ECS 实例数、移出策略、冷却时间、关联的负载均衡实例和关联的 RDS 实例等属性。

描述

- 伸缩组、关联的负载均衡实例和关联的 RDS 实例必须在同一个地域。更多详情，请参阅 [地域与可用区](#)。
- 您最多能在同一个账号的一个地域下创建 50 个伸缩组。
- 伸缩组创建成功后，伸缩组不会立即生效。您需要启用伸缩组（EnableScalingGroup）后，才能触发伸缩活动和接受伸缩规则。
- 如果在伸缩组中指定了负载均衡实例：
 - 指定的负载均衡实例必须是 运行中（active）状态。
 - 伸缩组自动将加入伸缩组的 ECS 实例添加到指定的负载均衡实例中。
 - 指定的负载均衡实例所有配置的监听端口必须开启健康检查，否则创建失败。
 - 加入负载均衡实例的 ECS 实例权重默认为 50。
- 如果在伸缩组中指定了 RDS 实例：
 - 指定的 RDS 实例必须是 运行中（running）状态。
 - 伸缩组自动将加入伸缩组的 ECS 实例的内网 IP 添加到指定的 RDS 实例的访问白名单当中。
 - 指定的 RDS 实例访问白名单的 IP 数不能超过上限值。更多详情，请参阅 [RDS 设置白名单](#)。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	系统规定参数。取值：CreateScalingGroup。
RegionId	String	是	伸缩组所属的地域 ID。更多详情，请参阅 地域与可用区 。

名称	类型	是否必选	描述
MaxSize	Integer	是	伸缩组内 ECS 实例台数的最大值，取值范围：[0, 1000]。当伸缩组内 ECS 实例数大于 MaxSize 时，弹性伸缩会自动移出 ECS 实例。
MinSize	Integer	是	伸缩组内 ECS 实例台数的最小值，取值范围：[0, 1000]。当伸缩组内 ECS 实例数小于 MinSize 时，弹性伸缩会自动创建 ECS 实例。
ScalingGroupName	String	否	伸缩组的显示名称，不能与您当前地域下的伸缩组重名。长度为 [2, 40] 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字、下划线（_）、连字符（-）和小数点（.）。 默认值：伸缩组 ID

名称	类型	是否必选	描述
DefaultCooldown	Integer	否	一次伸缩活动（添加或移出 ECS 实例）结束后的一段冷却时间。 取值范围：[0, 86400]，单位：秒。 默认值：300 冷却时间内，该伸缩组不执行其它的伸缩活动。目前，仅针对 云监控 报警任务触发的伸缩活动有效。
RemovalPolicy.N	String	否	移出 ECS 实例的伸缩组策略，更多详情，请参阅 移出策略。N的取值范围 [1,2]。取值范围： • OldestInstance：移出最早加入伸缩组的 ECS 实例 • NewestInstance：移出最新加入伸缩组的 ECS 实例 • OldestScalingConfiguration：移出最早伸缩配置创建的 ECS 实例 默认值：OldestScalingConfiguration 和 OldestInstance

名称	类型	是否必选	描述
LoadBalancerIds	String	否	负载均衡实例 ID。取值可以由多台负载均衡实例 ID 组成一个 JSON 数组，格式为 ["lb-idx", "lb-idy", ... "lb-idz"]，最多支持 5 个 ID，ID 之间用半角逗号（,）隔开。
VServerGroup.N.LoadBalancerId	String	否	虚拟服务器组所属负载均衡实例的ID。 更多信息，请参考 AttachVServerGroups 。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.M.VServerGroupId	String	否	虚拟服务器组ID。 更多信息，请参考 AttachVServerGroups 。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.M.Port	Integer	否	弹性伸缩将ECS实例添加到虚拟服务器组时使用的端口号，取值范围：1-65535。 更多信息，请参考 AttachVServerGroups 。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.M.Weight	Integer	否	弹性伸缩将ECS实例添加到虚拟服务器组时设置的权重，取值范围：0-100。 默认值：50。 更多信息，请参考 AttachVServerGroups 。

名称	类型	是否必选	描述
DBInstanceIds	String	否	RDS 实例 ID。取值可以由多台 RDS 实例 ID 组成一个 JSON 数组，格式为 ["rm-idx", "rm-idy", ... "rm-idz"]，最多支持 8 个 ID，ID 之间用半角逗号（,）隔开。
VSwitchId	String	否	创建 VPC 类型的伸缩组时，指定的虚拟交换机 ID。
VSwitchIds.N	String	否	一台或多台虚拟交换机 ID，N 的取值范围为 [1, 5]。如果您使用了 VSwitchIds.N 参数，VSwitchId 参数将被忽略。 · 虚拟交换机可以来自多个可用区。 · 虚拟交换机的优先级按照数字升序排序，1 表示最高优先级。当优先级较高的虚拟交换机所在可用区无法创建 ECS 实例时，自动选择下一优先级的虚拟交换机创建 ECS 实例。

名称	类型	是否必选	描述
ScalingPolicy	String	否	指定伸缩组的回收模式，可选值： · recycle：伸缩组的回收模式为停机回收模式 · release：伸缩组的回收模式为释放模式 关于被移出实例的动作，请参阅RemoveInstances。

名称	类型	是否必选	描述
MultiAZPolicy	String	否	多可用区伸缩组 ECS 实例扩缩容策略。取值范围： • PRIORITY：根据您定义的虚拟交换机（VSwitchIds.N）扩缩容。当优先级较高的虚拟交换机所在可用区无法创建 ECS 实例时，自动使用下一优先级的虚拟交换机创建 ECS 实例。 • COST_OPTIMIZED：按 vCPU 单价从低到高进行尝试创建。当伸缩配置设置了抢占式计费方式的多实例规格时，优先创建对应抢占式计费实例。当抢占式计费实例由于库存等原因无法创建时，自动尝试以按量付费的方式创建。  注意： COST_OPTIMIZED 仅在伸缩配置设置了多实例规格或者选用了抢占式实例的情况下生效。 • BALANCE：在伸缩组指定的多可用区之间均匀分配 ECS 实例。如果由于库存不足等原因可用区之间变得不平衡，您可以通过 API

名称	类型	是否必选	描述
LaunchTemplateId	String	否	实例启动模板 ID，用于指定伸缩组从实例启动模板获取启动配置信息。
LaunchTemplateVersion	String	否	实例启动模板采用版本，可选值： · 固定的模板版本号 · Default：始终使用模板默认版本 · Latest：始终使用模板最新版本

返回参数

名称	类型	描述
ScalingGroupId	String	伸缩组 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingGroup
&RegionId=cn-qingdao
&MaxSize=20
&MinSize=2
&LoadBalancerId=147b46d767c-cn-qingdao-cm5-a01
&DBInstanceId.1=rdszzzyyunybaeu
&DBInstanceId.2=rdsia3u3yia3u3y
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateScalingGroupResponse>
  <ScalingGroupId>dP8VqSd9ENXPc0ciVmbrBT1</ScalingGroupId>
  <RequestId>536E9CAD-DB30-4647-AC87-AA5CC38C5382</RequestId>
</CreateScalingGroupResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "536E9CAD-DB30-4647-AC87-AA5CC38C5382",
  "ScalingGroupId": "dP8VqSd9ENXPc0ciVmbrBT1"
}
```

错误码

以下为 CreatScalingGroup 接口的特有错误码。对于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance “XXX” does not support this action.	指定的 RDS 实例必须是 运行中 状态。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例必须开启健康检查。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例必须是启用状态。
400	IncorrectVSwitchStatus	The current status of virtual switch does not support this operation.	虚拟交换机不可用，无法创建 ECS 实例。
400	InvalidDBInstanceId.RegionMismatch	DB instance “XXX” and the specified scaling group are not in the same Region.	指定的 RDS 实例与伸缩组必须在同一地域。
400	InvalidLoadBalancerId.IncorrectAddressType	The current address type of specified load balancer does not support this action.	指定虚拟交换机后，负载均衡实例为私网类型。更多详情，请参阅 负载均衡实例 。
400	InvalidLoadBalancerId.IncorrectInstanceNetworkType	The network type of the instance in specified Load Balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例内搭载的 ECS 实例的网络类型与伸缩组的网络类型必须一致。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidLoadBalancerId.RegionMismatch	The specified Load Balancer and the specified scaling group are not in the same Region.	指定的负载均衡实例与伸缩组必须在同一地域。
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in specified Load Balancer are not in the same VPC.	伸缩组内的负载均衡实例搭载的 ECS 实例与虚拟交换机应该在同一个 VPC 中。
400	InvalidParameter	The specified value of parameter "ScalingPolicy" is not valid.	指定的回收模式参数不存在。
400	InvalidParameter.Conflict	The value of parameter <parameter name> and parameter <parameter name> are conflict.	指定的 MinSize 不能大于 MaxSize。
400	InvalidScalingGroupName.Duplicate	The specified value of parameter <parameter name> is duplicated.	伸缩组名已存在。
400	QuotaExceeded.DBInstanceSecurityIP	Security IP quota exceeded in DB instance "XXX" .	指定的 RDS 实例访问白名单的 IP 个数达到上限。
400	QuotaExceeded.PrivateIpAddress	Private IP address quota exceeded in the specified virtual switch.	虚拟交换机无法再分配多余的私有 IP 地址。
400	QuotaExceeded.ScalingGroup	Scaling group quota exceeded.	用户的伸缩组使用个数达到上限。
400	QuotaExceeded.VPCInstance	Instance quota exceeded in the specified VPC.	该 VPC 内的实例数超过数量限制。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidDBInstanceId.NotFound	DB instance "XXX" does not exist.	指定的 RDS 实例不存在。
404	InvalidLoadBalancerId.NotFound	The specified Load Balancer does not exist.	指定的负载均衡实例不存在。
404	InvalidRegionId.NotFound	The specified region does not exist.	指定的地域不存在。
404	InvalidVSwitchId.NotFound	The specified virtual switch does not exist.	指定的虚拟交换机不存在。
400	LaunchTemplateVersionSet.NotFound	The specific version of launch template is not exist.	实例启动模板指定版本不存在。
400	LaunchTemplateSet.NotFound	The specified launch template set is not found.	指定实例启动模板不存在。
400	TemplateMissingParameter.ImageId	The input parameter "ImageId" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少镜像信息。
400	TemplateMissingParameter.InstanceTypes	The input parameter "InstanceTypes" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少实例规格信息。
400	TemplateMissingParameter.SecurityGroup	The input parameter "SecurityGroup" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少安全组信息。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	TemplateVersion.NotNumber	The input parameter "LaunchTemplateVersion" is supposed to be a string representing the version number .	指定实例启动模板固定版本号为非数字。

9.2 ModifyScalingGroup

修改伸缩组的属性。

描述

- 创建伸缩组的属性中，有以下属性不可修改：

- RegionId
- LoadBalancerId



说明：

如果需要修改负载均衡实例，请使用[AttachLoadBalancers](#)和[DetachLoadBalancers](#)接口。

- DBInstanceId



说明：

如果需要修改数据库实例，请使用[AttachDBInstances](#)和[DetachDBInstances](#)接口。

- 当伸缩组为 active 或 inactive 状态，才可以调用该接口。
- 当伸缩组已被指定伸缩配置，而需要再次修改伸缩配置时，修改的伸缩配置的 instancetype 属性要和当前生效的伸缩配置的 instancetype 属性一致。

在伸缩组中加入新的伸缩配置，不会影响通过早前的伸缩配置创建并正在运行的 ECS 实例。

- 当伸缩组的 ECS 实例数（Total Capacity）不满足修改后的 MaxSize 或 MinSize，弹性伸缩服务会自动加入或移出 ECS 实例，使得伸缩组的 ECS 实例数等于 MaxSize 或 MinSize。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：ModifyScalingGroup。
ScalingGroupId	String	是	伸缩组的 ID。
ScalingGroupName	String	否	伸缩组的显示名称，2-40 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字，“_”，“-”或“.”。同一用户账号同一地域内唯一。
ActiveScalingConfigurationId	String	否	伸缩组内生效的伸缩配置 ID。
MinSize	Integer	否	伸缩组内 ECS 实例个数的最小值，取值范围：[0, 100]。
MaxSize	Integer	否	伸缩组内 ECS 实例个数的最大值，取值范围：[0, 100]。
DefaultCooldown	Integer	否	伸缩组默认的冷却时间，取值范围：[0, 86400]，单位：秒。
RemovalPolicy.N	String	否	ECS 实例移出伸缩组的策略。可选值： · OldestInstance：取最早加入伸缩组的 ECS 实例 · NewestInstance：取最新加入伸缩组的 ECS 实例。 · OldestScalingConfiguration：取最早伸缩配置创建的实例。 最多可以输入 2 个。

名称	类型	是否必选	描述
LaunchTemplateId	String	否	实例启动模板 ID，用于指定伸缩组从实例启动模板获取启动配置信息。
LaunchTemplateVersion	String	否	实例启动模板采用版本，可选值： · 固定的模板版本号 · Default：始终使用模板默认版本 · Latest：始终使用模板最新版本
VSwitchIds.N	String	否	· 只有当伸缩组网络类型为VPC时，当前参数才生效。 · 多可用区参数，N的取值范围为[1, 5]。修改伸缩组时可指定同一VPC下最多5个不同的虚拟交换机。 · 指定虚拟交换机所属的VPC必须和伸缩组所属的VPC相同。 · 虚拟交换机的优先级按照数字排序，1为创建实例的第一优先选择。 · 当优先级较高的虚拟交换机所在可用区无法创建实例时，会自动选择下一优先级的虚拟交换机来创建实例。

返回参数

公共参数。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ModifyScalingGroup
&ScalingGroupId=cqS5QbbhmvGLcJbWoDbWLj2V
&ScalingGroupName=ScalingGroup
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
< ModifyScalingGroupResponse>
  <RequestId>6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE</RequestId>
</ ModifyScalingGroupResponse>
```

JSON 格式

```
"RequestId": "6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE"
```

错误码

关于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
400	InvalidScalingGroupName.Duplicate	The specified value of parameter <parameter name> is duplicated.	伸缩组名已存在。
404	InvalidScalingConfigurationId.NotFound	The specified scaling configuration does not exist.	指定的伸缩配置不存在指定的伸缩组中。
400	InvalidScalingConfigurationId.InstanceTypeMismatch	The specified scaling configuration and existing active scaling configuration have different instance type.	指定的伸缩配置的实例规格与当前生效的伸缩配置的实例规格不匹配。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParameter.Conflict	The value of parameter <parameter name> and parameter <parameter name> are conflict.	指定的 MinSize 大于 MaxSize。
400	LaunchTemplateVersionSet.NotFound	The specific version of launch template is not exist.	实例启动模板指定版本不存在。
400	LaunchTemplateSet.NotFound	The specified launch template set is not found.	指定实例启动模板不存在。
400	TemplateMissingParameter.ImageId	The input parameter "ImageId" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少镜像信息。
400	TemplateMissingParameter.InstanceTypes	The input parameter "InstanceTypes" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少实例规格信息。
400	TemplateMissingParameter.SecurityGroup	The input parameter "SecurityGroup" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少安全组信息。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	TemplateVersion.NotNumber	The input parameter "LaunchTemplateVersion" is supposed to be a string representing the version number .	指定实例启动模板固定版本号为非数字。

9.3 EnableScalingGroup

本文介绍启用伸缩组API操作。

描述

- 启用一个指定的伸缩组。
 - 启用伸缩组成功以后（active 状态），会先把接口中指定的 ECS 实例加入伸缩组。
 - 接口中指定的 ECS 实例成功加入伸缩组后，如果当前 ECS 实例数量仍小于 MinSize，则弹性伸缩服务会自动创建差额的按量付费的 ECS 实例。例：创建伸缩组时，指定 MinSize = 5，在启用伸缩组的 InstanceId.N 参数中指定 2 台已有 ECS 实例，则弹性伸缩在加入 2 台已有 ECS 实例之后，再自动创建 3 台 ECS 实例。
- 当伸缩组为 Inactive 状态，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有生效的伸缩配置时，启动伸缩组时需要传入伸缩配置。
 - 一个伸缩组在同一时刻只能有一个生效的伸缩配置。
 - 如果启动伸缩组之前已经有生效的伸缩配置，在此接口传入新的生效伸缩配置后，原有的伸缩配置会失效。
- 加入的 ECS 实例的限定条件：
 - 加入的 ECS 实例必须与伸缩组在同一个地域。
 - 加入的 ECS 实例的规格（InstanceType）必须与生效伸缩配置的实例规格完全一致。
 - 加入的 ECS 实例必须是 Running 状态。
 - 加入的 ECS 实例不能已加入到其它伸缩组中。
 - 加入的 ECS 实例支持包年包月和按量付费两种类型。
 - 如果伸缩组指定 VswitchID，则不支持 Classic 类型的 ECS 实例加入伸缩组，也不支持其他 VPC 的 ECS 实例加入伸缩组。
 - 如果伸缩组没有指定 VswitchID，则不支持 VPC 类型的 ECS 实例加入伸缩组。

- 如果该接口指定的实例数加上当前伸缩组的实例数（Total Capacity）大于 MaxSize 时，则调用失败。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：EnableScalingGroup。
ScalingGroupId	String	是	伸缩组的 ID。
ActiveScalingConfigurationId	String	否	需要在伸缩组内激活的伸缩配置的 ID。
InstanceId.N	String	否	启用后需要加入伸缩组的 ECS 实例的 ID。最多可以输入 20 个。
LaunchTemplateId	String	否	实例启动模板 ID，用于指定伸缩组从实例启动模板获取启动配置信息。
LaunchTemplateVersion	String	否	实例启动模板采用版本，可选值： · 固定的模板版本号 · Default：始终使用模板默认版本 · Latest：始终使用模板最新版本

返回参数

公共参数。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=EnableScalingGroup
&ScalingGroupId=dmIDKNcyWfzncX9MWX1bwFV
&InstanceId.1=i-283vvytn
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
< EnableScalingGroupResponse>
  <RequestId>6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE</RequestId>
</ EnableScalingGroupResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE"
}
```

错误码

关于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
403	Forbidden.Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	用户并未向弹性伸缩完整授权 Open API 接口。
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	指定的伸缩组为 deleting 状态。
404	InvalidScalingConfigurationId.NotFound	The specified scaling configuration does not exist.	指定的伸缩配置不存在指定的伸缩组中。
400	InvalidScalingConfigurationId.InstanceTypeMismatch	The specified scaling configuration and existing active scaling configuration have different instance type.	指定的伸缩配置的实例规格与当前生效的伸缩配置的实例规格不匹配。
400	MissingActiveScalingConfiguration	An active scaling configuration for the specified scaling group is not supplied.	伸缩组中未指定生效的伸缩配置。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidInstanceId.NotFound	Instance “XXX” does not exist.	指定的 ECS 实例在该用户账号下不存在。
400	InvalidInstanceId.RegionMismatch	Instance “XXX” and the specified scaling group are not in the same Region.	指定的 ECS 实例与伸缩组所处的地域不匹配。
400	InvalidInstanceId.InstanceTypeMismatch	Instance “XXX” and existing active scaling configuration have different instance type.	指定的 ECS 实例与伸缩配置的实例规格不匹配。
400	IncorrectInstanceStatus	The current status of instance “XXX” does not support this action.	指定的ECS实例为非running状态。
400	InvalidInstanceId.NetworkTypeMismatch	The network type of instance “XXX” does not support this action.	指定的ECS实例的网络类型与伸缩组的网络类型不匹配。
400	InvalidInstanceId.VPCMismatch	Instance “XXX” and the specified scaling group are not in the same VPC.	指定的伸缩组与添加的 ECS 实例不在同一个 VPC 当中。
400	InvalidInstanceId.InUse	Instance “XXX” is already attached to another scaling group.	指定的 ECS 实例已加入其它伸缩组。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例为非 active 状态。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例未开启健康检查。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidLoadBalancerId.IncorrectInstanceNetworkType	The network type of the instance in specified Load Balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例含有的 ECS 实例的网络类型与伸缩组的网络类型不匹配。
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in specified Load Balancer are not in the same VPC.	指定的伸缩组的负载均衡实例含有的 ECS 实例与 VSwitchId 不在同一个 VPC 当中。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance “XXX” does not support this action.	指定的 RDS 实例为非 running 状态。
400	IncorrectCapacity.MaxSize	To attach the instances, the total capacity will be greater than the max size.	加入的 ECS 实例数使得 Total Capacity 超过 MaxSize。
400	LaunchTemplateVersionSet.NotFound	The specific version of launch template is not exist.	实例启动模板指定版本不存在。
400	LaunchTemplateSet.NotFound	The specified launch template set is not found.	指定实例启动模板不存在。
400	TemplateMissingParameter.ImageId	The input parameter "ImageId" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少镜像信息。
400	TemplateMissingParameter.InstanceTypes	The input parameter "InstanceTypes" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少实例规格信息。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	TemplateMissingParameter.SecurityGroup	The input parameter "SecurityGroup" that is mandatory for processing this request is not supplied.	实例启动模板指定版本缺少安全组信息。
400	TemplateVersion.NotNumber	The input parameter "LaunchTemplateVersion" is supposed to be a string representing the version number .	指定实例启动模板固定版本号为非数字。

9.4 DisableScalingGroup

本文介绍停用伸缩组 API 操作。

描述

停用一个指定的伸缩组。

- 停用伸缩组之前发生的伸缩活动，会继续完成，而之后触发的伸缩活动会直接拒绝。
- 当伸缩组为 Active 状态，才可以调用该接口。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	dmIDKNcyWfzncX9MWX1****	伸缩组的 ID。
Action	String	否	DisableScalingGroup	操作接口名，系统规定参数，取值：DisableScalingGroup。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DisableScalingGroup
&ScalingGroupId=dmIDKNcyWfzncX9MWX1****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DisableScalingGroupResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DisableScalingGroupResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。

9.5 DeleteScalingGroup

本文介绍删除伸缩组 API 操作。

描述

删除一个指定的伸缩组。

- ForceDelete属性表示如果伸缩组存在ECS实例或正在进行伸缩活动，是否强制删除伸缩组并移出和释放ECS实例。
- 如果ForceDelete属性为false，必须满足以下两个条件，才能删除伸缩组：
 - 条件一：伸缩组没有任何伸缩活动正在执行。
 - 条件二：伸缩组当前的ECS实例数量（Total Capacity）为0。
 - 满足以上条件，会先停止伸缩组，然后再删除伸缩组。
- ForceDelete属性为true时，
 - 先停止伸缩组，拒绝接收新的伸缩活动请求，然后等待已有的伸缩活动完成，最后将伸缩组内所有ECS实例移出伸缩组（用户手工添加的ECS实例会被移出伸缩组，弹性伸缩自动创建的ECS实例会被自动删除）并删除伸缩组。
- 删除伸缩组，包括删除相关联的伸缩配置、伸缩规则、伸缩活动、伸缩请求的信息。
- 删除伸缩组，不会删除以下任务或实例：定时任务、云监控报警任务、负载均衡实例、RDS实例。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	dmIDKNcyWfzncX9MWX1****	伸缩组的 ID。
Action	String	否	DeleteScalingGroup	操作接口名，系统规定参数，取值：DeleteScalingGroup。
ForceDelete	Boolean	否	false	如伸缩组存在 ECS 实例或正在进行伸缩活动，是否强制删除伸缩组并移出和释放 ECS 实例。默认值为 false，代表不强制删除伸缩组。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteScalingGroup
&ScalingGroupId=dmIDKNcyWfzncX9MWX1****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteScalingGroupResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteScalingGroupResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
403	Forbidden.Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	用户并未向弹性伸缩完整授权Open API接口。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InstanceInUse	You cannot delete a scaling configuration or scaling group while there is an instance associated with it.	指定的伸缩组中还有ECS实例。

9.6 DescribeScalingGroups

本文主要介绍查询伸缩组API操作。

描述

查询伸缩组的信息。伸缩组具有以下几种状态（LifecycleState）：

- Active：生效状态，在该状态下才能接收执行伸缩规则的请求并触发伸缩活动。
- Inactive：失效状态，在该状态下不接收任何执行伸缩规则的请求。
- Deleting：伸缩组正在删除，在该状态下不接收任何执行伸缩规则的请求。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScalingGroups。
RegionId	String	是	伸缩组所属的地域 ID。
ScalingGroupId.N	String	否	伸缩组的 ID，最多可以输入 20 个。查询结果会忽略失效的伸缩组 ID，并且不报错。
ScalingGroupName.N	String	否	伸缩组的名称，最多可以输入 20 个。查询结果会忽略失效的伸缩组名称，并且不报错。

名称	类型	是否必选	描述
PageNumber	Integer	否	伸缩组列表的页码，起始值为 1，默认值为 1。
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值 50 行，默认值为 10。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	伸缩组的总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScalingGroups	ScalingGroupSetType	伸缩组信息的集合。

ScalingGroupSetType 是由 ScalingGroupItemType 类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScalingGroup	ScalingGroupItemType	伸缩组信息。

ScalingGroupItemType 类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
ScalingGroupId	String	伸缩组的 ID。
ScalingGroupName	String	伸缩组的显示名称。
ActiveScalingConfigurationId	String	伸缩组内生效的伸缩配置 ID。
LaunchTemplateId	String	当前伸缩组使用的实例启动模板 ID
LaunchTemplateVersion	String	当前伸缩组使用的实例启动模板版本
RegionId	String	伸缩组所属的地域 ID。
MinSize	Integer	伸缩组内 ECS 实例个数的最小值。
MaxSize	Integer	伸缩组内 ECS 实例个数的最大值。

名称	类型	描述
DefaultCooldown	Integer	伸缩组默认的冷却时间。
RemovalPolicies	RemovalPolicySetType	ECS 实例移出伸缩组的策略的集合。
LoadBalancerIds	List of LoadBalancerId	负载均衡实例的 ID 列表。
DBInstanceIds	DBInstanceIdSetType	RDS 实例 ID 的集合。
VSwitchId	String	伸缩组对应虚拟交换机的 ID。
LifecycleState	String	伸缩组的状态信息。
TotalCapacity	Integer	伸缩组内所有 ECS 实例的数量。
ActiveCapacity	Integer	已成功加入伸缩组,并正常运行的 ECS 实例数量。
PendingCapacity	Integer	正在加入伸缩组, 还未完成相关配置的 ECS 实例数量。
RemovingCapacity	Integer	正在移出伸缩组的 ECS 实例数量。
CreationTime	String	伸缩组的创建时间。

RemovalPolicySetType 是由 String 类型组成的集合。

名称	类型	描述
RemovalPolicy	String	ECS 实例移出伸缩组的策略。

DBInstanceIdSetType 是由 String 类型组成的集合。

名称	类型	描述
DBInstanceId	String	RDS 实例的 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScalingGroups
&RegionId=cn-qingdao
&PageSize=50
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScalingGroupsResponse>
  <RequestId>6393C3A8-B611-42F2-AFA6-F080FC45D5D0</RequestId>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>10</PageSize>
  <ScalingGroups>
    <ScalingGroup>
      <ActiveCapacity>1</ActiveCapacity>
      <ActiveScalingConfigurationId>dyo713cNYIB4ddEVlKbcp0ef</ActiveScalingConfigurationId>
      <DBInstanceIds>
        <DBInstanceId>rdszzzyyunybaeu</DBInstanceId>
      </DBInstanceIds>
      <VSwitchId>vpc-25j4god4l</VSwitchId>
      <DefaultCooldown>20</DefaultCooldown>
      <LifecycleState>Active</LifecycleState>
      <LoadBalancerIds>
        <LoadBalancerId>147b46d767c-cn-qingdao-cm5-a01</LoadBalancerId>
      </LoadBalancerIds>
      <MaxSize>1</MaxSize>
      <MinSize>0</MinSize>
      <PendingCapacity>0</PendingCapacity>
      <RegionId>cn-qingdao</RegionId>
      <RemovingCapacity>0</RemovingCapacity>
      <ScalingGroupId>dyrSuvB0t01dEdIlIbplQb8</ScalingGroupId>
      <ScalingGroupName>dyrSuvB0t01dEdIlIbplQb8</ScalingGroupName>
      <RemovalPolicies>
        <RemovalPolicy>OldestScalingConfiguration</RemovalPolicy>
        <RemovalPolicy>OldestInstance</RemovalPolicy>
      </RemovalPolicies>
      <TotalCapacity>1</TotalCapacity>
      <CreationTime>2014-08-14T10:58Z</CreationTime>
    </ScalingGroup>
  </ScalingGroups>
</DescribeScalingGroupsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "68386699-8B9E-4D5B-BC4C-75A28F6C2A00",
  "TotalCount": 1,
  "PageSize": 10,
  "PageNumber": 1,
  "ScalingGroups": {
    "ScalingGroup": [
      {
        "ScalingGroupId": "b8pYCVbIV5k9cz4PWpbe0k19",
        "ScalingGroupName": "b8pYCVbIV5k9cz4PWpbe0k19",
        "RegionId": "cn-qingdao",
        "RemovingCapacity": 0,
        "DefaultCooldown": 300,
        "MinSize": 1,
        "MaxSize": 2,
        "LifecycleState": "Inactive",
        "ActiveScalingConfigurationId": "dyo713cNYIB4ddEVlKbcp0ef",
        "LoadBalancerIds": {
          "LoadBalancerId": [
```

```
        "147b46d767c-cn-qingdao-cm5-a01"
      ]
    },
    "PendingCapacity": 0,
    "TotalCapacity": 0,
    "ActiveCapacity": 0,
    "CreationTime": "2014-08-14T10:58Z",
    "DBInstanceIds": {
      "DBInstanceId": [
        "rdsia3u3yia3u3y",
        "rdszzzyyunybaeu"
      ]
    },
    "VSwitchId": "vpc-25j4god4l",
    "RemovalPolicies": {
      "RemovalPolicy": [
        "OldestScalingConfiguration",
        "OldestInstance"
      ]
    }
  }
}
```

错误码

关于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

9.7 DescribeScalingInstances

查询伸缩组内ECS实例列表，并列出ECS实例的属性。

描述

您可以通过指定伸缩组ID查询该伸缩组内的ECS实例列表，查询时可以指定伸缩配置ID、健康状态、生命周期状态、创建类型进行过滤。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScalingInstances。
RegionId	String	是	伸缩组所属的地域ID。
ScalingGroupId	String	否	伸缩组的ID。
ScalingConfigurationId	String	否	关联的伸缩配置ID。

名称	类型	是否必选	描述
InstanceId.N	String	否	ECS实例的ID。最多可以输入20个。返回查询结果时忽略失效的InstanceId，并且不报错。
HealthStatus	String	否	ECS实例在伸缩组中的健康状态，目前将处于非 运行中（Running）状态的ECS实例判定为不健康的ECS实例。 可选值： · Healthy：健康的ECS实例。 · Unhealthy：不健康的ECS实例。 弹性伸缩会自动移出伸缩组中不健康的ECS实例。对于自动创建的ECS实例，弹性伸缩会停止和释放该ECS实例，对于手工添加的ECS实例，弹性伸缩不会停止和释放该ECS实例。
LifecycleState	String	否	ECS实例在伸缩组中的生命周期状态。可选值： · InService：已成功加入伸缩组并正常提供服务。 · Pending：正在加入伸缩组但还未完成相关配置，包括创建实例、加入负载均衡、添加RDS访问名单等过程。 · Removing：正在移出伸缩组。

名称	类型	是否必选	描述
CreationType	String	否	ECS实例的创建类型。 可选值： · AutoCreated：伸缩组根据伸缩配置和伸缩规则自动创建的ECS实例。 · Attached：不是通过弹性伸缩服务创建，而是手工添加到伸缩组中的ECS实例。
PageNumber	Integer	否	ECS实例列表的页码，起始值为1，默认值为1。
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值50行，默认值为10。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	ECS实例总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScalingInstances	ScalingInstanceSetType	ECS实例信息组成的集合。

ScalingInstanceSetType是由ScalingInstanceItemType类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScalingInstance	ScalingInstanceItemType	ECS实例信息。

ScalingInstanceItemType类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
InstanceId	String	ECS实例的ID。
ScalingGroupId	String	所属的伸缩组的ID。
ScalingConfigurationId	String	关联的伸缩配置ID。

名称	类型	描述
HealthStatus	String	在伸缩组中的健康状态。
LifecycleState	String	在伸缩组中的生命周期状态。
CreationTime	String	加入伸缩组的时间。
CreationType	String	ECS实例的创建类型。
WarmupState	String	实例的预热状态。可选值： · NoNeedWarmup：不需要预热 · WaitingForInstanceWarmup：等待预热结束 · InstanceWarmupFinish：预热结束

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScalingInstances
&RegionId=cn-qingdao
&ScalingGroupId=dBCYxE26IHKcGq1xPcTNBwV
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScalingInstancesResponse>
  <RequestId>DFF8797F-5B73-4BD7-A7D0-03479C458F7A</RequestId>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>10</PageSize>
  <ScalingInstances>
    <ScalingInstance>
      <CreationTime>2014-08-15T17:37Z</CreationTime>
      <CreationType>AutoCreated</CreationType>
      <HealthStatus>Healthy</HealthStatus>
      <InstanceId>i-283vvytn</InstanceId>
      <LifecycleState>InService</LifecycleState>
      <ScalingConfigurationId>cGsGHrdMBa3DcDrrBVcc4k2H</
ScalingConfigurationId>
      <ScalingGroupId>dBCYxE26IHKcGq1xPcTNBwV</ScalingGroupId>
    </ScalingInstance>
  </ScalingInstances>
</DescribeScalingInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "13305F2D-A4C2-4E6B-B7C7-0F2150842EA3",
  "TotalCount": 1,
```

```
"PageNumber": 1,
"PageSize": 50,
"ScalingInstances": {
  "ScalingInstance": [
    {
      "ScalingConfigurationId": "bU5uZHcAgtzwcL4IeDeavqTS",
      "CreationType": "AutoCreated",
      "InstanceId": "i-28sov3exk",
      "CreationTime": "2014-08-14T10:59Z",
      "HealthStatus": "Healthy",
      "LifecycleState": "InService",
      "ScalingGroupId": "dE9YbOdCHqaFdFZXVdDjQCB"
    }
  ]
}
```

错误码

关于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

9.8 DescribeScalingActivities

本文介绍查询伸缩活动API操作。

描述

查询伸缩活动的信息。

- 查询时可以指定伸缩组 ID 来查询该伸缩组下的所有伸缩活动。
- 查询时可以通过伸缩活动的状态来过滤查询结果。
- 可以查询 30 日内的伸缩活动。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScalingActivities。
RegionId	String	是	伸缩活动所在的地域。
ScalingGroupId	String	否	伸缩组的 ID。
ScalingActivityId.N	String	否	伸缩活动的 ID，最多可以输入 10 个。 返回查询结果时忽略失效的伸缩活动 ID，并且不报错。

名称	类型	是否必选	描述
StatusCode	String	否	伸缩活动的状态。可选值： · Successful：执行成功的伸缩活动。 · Warning：部分执行成功的伸缩活动。 · Failed：执行失败的伸缩活动。 · InProgress：正在执行的伸缩活动。 · Rejected：执行伸缩活动请求被拒绝。
PageNumber	Integer	否	伸缩活动列表的页码，起始值为 1，默认值为 1。
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值 50 行，默认值为 10。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	伸缩活动总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScalingActivities	ScalingActivitySetType	伸缩活动信息组成的集合。

ScalingActivities 是由 ScalingActivityItemType 类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScalingActivity	ScalingActivityItemType	伸缩活动信息。

ScalingActivityItemType 类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
ScalingActivityId	String	伸缩活动的 ID。

名称	类型	描述
ScalingGroupId	String	伸缩组的 ID。
Description	String	伸缩活动的描述信息。
Cause	String	触发伸缩活动的原因。
StartTime	String	伸缩活动的开始时间。
EndTime	String	伸缩活动的结束时间。
Progress	Integer	伸缩活动的运行进度。
StatusCode	String	伸缩活动的当前状态。
StatusMessage	String	伸缩活动的状态信息。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScalingActivities
&RegionId=cn-qingdao
&PageSize=50
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScalingActivitiesResponse>
  <RequestId>8FAAE99E-EB43-4838-85AD-93F62454904C</RequestId>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>10</PageSize>
  <ScalingActivities>
    <ScalingActivity>
      <Cause>A scheduled task excuete scaling rule "srtest",
changing the Total Capacity from "0" to "1".</Cause>
      <Description>Add "1" ECS instance</Description>
      <EndTime>2014-08-17T12:39Z</EndTime>
      <Progress>100</Progress>
      <ScalingActivityId>ebta5WbUzC8gcwUWvfchyT4U</ScalingAct
ivityId>
      <ScalingGroupId>AG6CQdPU80KdwLjgZcJ2eaQ</ScalingGroupId>
      <StartTime>2014-08-17T12:39Z</StartTime>
      <StatusCode>Successful</StatusCode>
      <StatusMessage>"1" ECS instances is added. </StatusMessage>
    </ScalingActivity>
  </ScalingActivities>
</DescribeScalingActivitiesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "0A016AD6-A91F-4210-9DEE-D5BBD4270F45",
```

```
"TotalCount":2582,
"PageNumber":1,
"PageSize":1,
"ScalingActivities":{
  "ScalingActivity":[
    {
      "ScalingActivityId":"bBx0R5dhKFoccGkbTrcyHE2g",
      "StartTime":"2014-08-18T20:49Z",
      "EndTime":"2014-08-18T20:49Z",
      "Cause":" A scheduled task excuete scaling rule \"srtest\", changing
the Total Capacity from \"0\" to \"1\".",
      "Description":" Add \"1\" ECS instance ",
      "Progress":100,
      "ScalingGroupId":"c7acXJbAJmpPcGE7G3bwwbS9",
      "StatusCode":"Successful",
      "StatusMessage":"\"1\" ECS instances is added. "
    }
  ]
},
}
```

错误码

关于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

9.9 AttachLoadBalancers

添加一个或多个负载均衡实例。

描述

由于存在 [使用限制](#)，向伸缩组添加负载均衡实例时需要满足以下条件：

- 负载均衡实例与伸缩组必须属于同一账号。
- 负载均衡实例与伸缩组必须处于同一地域。
- 负载均衡实例必须处于运行中状态。
- 负载均衡实例至少配置有一个监听且必须开启健康检查。
- 如果负载均衡实例与伸缩组的网络类型均为 VPC，必须处于同一 VPC。
- 当伸缩组的网络类型为 VPC，负载均衡实例的网络类型为经典网络时，如果负载均衡实例后端服务器中包含 VPC 实例，该实例必须与伸缩组处于同一 VPC。
- 添加的负载均衡实例个数必须少于伸缩组的实例配额。

调试

前往 [【API Explorer】](#) 在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LoadBalancer.N	RepeatList	是	lb-2zeur05gfs****	负载均衡实例 ID，单次最多支持添加 5 个负载均衡实例。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	AttachLoadBalancers	操作接口名，系统规定参数，取值：AttachLoadBalancers。
ForceAttach	Boolean	否	false	是否把当前伸缩组内的实例全部添加到负载均衡后端服务器： · true：添加 · false：不添加 默认值：false

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=AttachLoadBalancers
&ScalingGroupId=AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****
&LoadBalancer.1=lb-2zeur05gfs****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<AttachLoadBalancersResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
```

```
</AttachLoadBalancersResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您并未授予弹性伸缩完整的 Open API 调用权限。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
400	QuotaExceeded. LoadBalancer	LoadBalancer quota exceeded in the scaling group "%s".	伸缩组中负载均衡实例超出配额限制。
404	InvalidLoadBalancerId. NotFound	The load balancer "%s" does not exist.	不存在指定的负载均衡实例。
400	InvalidLoadBalancerId. RegionMismatch	The load balancer "%s" and the specified scaling group are not in the same Region.	负载均衡实例与伸缩组不在同一地域。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the load balancer "%s" does not support this action.	当前负载均衡实例状态不支持此操作。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of the load balancer "%s" does not support this action.	当前负载均衡实例未开启健康检查。
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in the load balancer "%s" are not in the same VPC.	负载均衡实例与伸缩组不在同一 VPC 下。
400	QuotaExceeded.BackendServer	Backend server quota exceeded in the load balancer "%s".	负载均衡实例后端服务器数量超出限额。
404	InvalidScalingConfigurationId.NotFound	The specified scaling configuration does not exist.	未找到当前伸缩组启用的伸缩配置。

9.10 DetachLoadBalancers

移除一个或多个负载均衡实例。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LoadBalancer.N	RepeatList	是	lb-2zeur05gfs****	负载均衡实例 ID，单次最多支持移除 5 个负载均衡实例。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DetachLoadBalancers	操作接口名，系统规定参数，取值：DetachLoadBalancers。
ForceDetach	Boolean	否	false	是否移除负载均衡实例后端服务器中属于伸缩组的实例： · true：移除 · false：不移除 默认值：false

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DetachLoadBalancers
&ScalingGroupId=AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****
&LoadBalancer.1=lb-2zeur05gfs****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DetachLoadBalancersResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E
</RequestId>
```

```
</DetachLoadBalancersResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您并未授予弹性伸缩完整的 Open API 调用权限。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
404	InvalidLoadBalancerId. NotFound	The Load Balancer "%s" does not exist.	伸缩组中不存在指定的负载均衡实例。

9.11 DetachDBInstances

移除一个或多个 RDS 实例。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DBInstance.N	RepeatList	是	rm-bp12cy3****	RDS 实例 ID，单次最多支持移除 5 个 RDS 实例。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DetachDBInstances	操作接口名，系统规定参数，取值：DetachDBInstances。
ForceDetach	Boolean	否	false	是否移除 RDS 实例 IP 白名单中属于伸缩组内实例的私网 IP： · true：移除 · false：不移除 默认值：false

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DetachDBInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****
&DBInstance.1=rm-bp12cy3****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DetachDBInstancesResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DetachDBInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
400	InvalidDBInstanceId.NotFound	DB instance "%s" does not exist.	不存在指定的 RDS 实例。

9.12 AttachDBInstances

添加一个或多个 RDS 实例。

描述

由于存在使用限制，向伸缩组添加 RDS 实例时需要满足以下条件：

- RDS 实例与伸缩组必须属于同一账号。
- RDS 实例必须处于 未锁定 状态，关于锁定策略，请参考 [RDS使用须知](#)。
- RDS 实例必须处于 运行中 状态。
- 添加 RDS 实例后，RDS IP 白名单的 default 分组中包含的 IP 不能超过 1000 条，关于 IP 白名单，请参考 [设置白名单](#)。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DBInstance.N	RepeatList	是	rm-bp12cy3****	RDS 实例 ID，单次最多支持添加 5 个 RDS 实例。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcj****	伸缩组 ID。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	AttachDBInstances	操作接口名，系统规定参数，取值：AttachDBInstances。
ForceAttach	Boolean	否	false	是否把当前伸缩组内实例的私网 IP 全部添加到 RDS 实例 IP 白名单中： · true：添加 · false：不添加 默认值：false

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=AttachDBInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&DBInstance.1=rm-bp12cy3****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<AttachDBInstancesResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</AttachDBInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
400	QuotaExceeded.RDS	"RDS" quota exceeded.	伸缩组中 RDS 实例超出配额限制。
400	InvalidDBInstanceId.NotFound	The specified value of parameter "%s" is not valid.	不存在指定的 RDS 实例。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance "%s" does not support this action.	当前 RDS 实例状态不支持该操作。
400	QuotaExceeded.DBInstanceSecurityIP	Security IP quota exceeded in DB instance "%s".	RDS 实例后端 IP 白名单个数超出配额。
400	InvalidInstanceIds.PrivateIpNotFound	Can not find all private ips of instances in specific scaling group.	无法获取组内 RDS 实例的私网 IP。

9.13 AttachVServerGroups

除通过 AttachLoadBalancers 添加负载均衡实例外，您还可以通过 AttachVServerGroups 添加负载均衡实例下的一个或者多个虚拟服务器组。

描述

由于负载均衡存在 [使用限制](#)，向伸缩组添加虚拟服务器组时需要满足以下条件：

- 负载均衡实例与伸缩组必须属于同一账号。
- 负载均衡实例与伸缩组必须处于同一地域。
- 负载均衡实例必须处于 运行中 状态。
- 负载均衡实例至少配置有一个监听且必须开启健康检查。
- 如果负载均衡实例与伸缩组的网络类型均为 VPC，必须处于同一 VPC。
- 当伸缩组的网络类型为 VPC，负载均衡实例的网络类型为经典网络时，如果虚拟服务器组包含 VPC 实例，该实例必须与伸缩组处于同一 VPC。
- 待添加虚拟服务器组必须属于对应的负载均衡实例。
- 目前，伸缩组内虚拟服务器组的限额为 5。



说明:

注意：确定伸缩组内虚拟服务器组的方式为：负载均衡实例 ID（LoadBalancerId）

- 虚拟服务器组ID（VServerGroupId）
- 虚拟服务器组端口号（Port）。如果通过不同的端口号将同一虚拟服务器组添加至伸缩组，视为伸缩组内添加了多个虚拟服务器组。如果请求参数中存在重复的虚拟服务器组 ID
- 端口号，默认使用最先配置的一组，忽略其余虚拟服务器组。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
RegionId	String	是	cn-hangzhou	伸缩组所属的地域ID，如 cn-hangzhou、cn-shanghai。更多详情，请参阅 地域和可用区 。
ScalingGroupId	String	是	asg-****	伸缩组 ID。
Action	String	否	AttachVServerGroups	操作接口名，系统规定参数，取值：AttachVServerGroups。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ForceAttach	Boolean	否	false	是否将当前伸缩组内的 ECS 实例添加到新增的虚拟服务器组。 · true: 添加 · false: 不添加 默认值: false
VServerGroup.N.LoadBalancerId	String	否	lb-****	虚拟服务器组所属负载均衡实例的 ID。N 为负载均衡实例编号, 取值范围: 1~5。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.N.Port	Integer	否	22	弹性伸缩将 ECS 实例添加到虚拟服务器组时使用的端口号, 取值范围: 1~65535。 N 为负载均衡实例编号, 取值范围: 1~5。M 为负载均衡实例下虚拟服务器组的编号, 取值范围: 1~5。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.N.VServerGroupId	String	否	rsp-****	虚拟服务器组 ID。N 为负载均衡实例编号, 取值范围: 1~5。M 为负载均衡实例下虚拟服务器组的编号, 取值范围: 1~5。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.N.Weight	Integer	否	100	弹性伸缩将 ECS 实例添加到虚拟服务器组时设置的权重, 取值范围: 0~100。 默认值: 50。 N 为负载均衡实例编号, 取值范围: 1~5。M 为负载均衡实例下虚拟服务器组的编号, 取值范围: 1~5。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=AttachVServerGroups
&ScalingGroupId=asg-****
&RegionId=cn-hangzhou
&VServerGroup.1.LoadBalancerId=lb-****
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.1.VServerGroupId=rsp-****
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.1.Port=22
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.1.Weight=100
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<AttachVServerGroupsResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</AttachVServerGroupsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您未授予弹性伸缩完整的Open API调用权限。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
404	InvalidLoadBalancerId.NotFound	The load balancer "%s" does not exist.	账号下不存在指定的负载均衡实例。
400	InvalidLoadBalancerId.RegionMismatch	The load balancer "%s" and the specified scaling group are not in the same Region.	负载均衡实例与伸缩组不在同一地域。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the load balancer "%s" does not support this action.	当前负载均衡实例状态不支持此操作。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of the load balancer "%s" does not support this action.	当前负载均衡实例未开启健康检查。
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in the load balancer "%s" are not in the same VPC.	负载均衡实例与伸缩组不在同一VPC下。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidVServerGroupId. ForLoadBalancer	Invalid VServerGroupId For LoadBalancer "%s".	VServerGroupId对应的虚拟服务器组不属于指定的负载均衡实例。
400	QuotaExceeded. VServerGroup	VServerGroup quota exceeded in the specified scaling group.	当前伸缩组内可配置的虚拟服务器组个数达到上限。

9.14 DetachVServerGroups

您可以通过 DetachVServerGroups 移除一个或者多个虚拟服务器组。

描述

确定待移除虚拟服务器组的方式为：负载均衡实例ID（LoadBalancerId）

- 虚拟服务器组ID（VServerGroupId）
- 虚拟服务器组端口号（Port）。如果请求参数中的虚拟服务器组与伸缩组中的虚拟服务器组相匹配，则移除该虚拟服务器组；如果未能匹配，则忽略移除请求，接口不报错。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
RegionId	String	是	cn-hangzhou	伸缩组所属的地域 ID，如 cn-hangzhou、cn-shanghai。更多详情，请参阅 地域和可用区 。
ScalingGroupId	String	是	asg-****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DetachVServerGroups	操作接口名，系统规定参数，取值：DetachVServerGroups。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ForceDetach	Boolean	否	false	是否从待移除虚拟服务器组中移除当前伸缩组内的ECS实例。 · true: 移除 · false: 不移除 默认值: false
VServerGroup.N.LoadBalancerId	String	否	lb-****	虚拟服务器组所属负载均衡实例的ID。N 为负载均衡实例编号，取值范围：1~5。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.N.Port	Integer	否	22	弹性伸缩将 ECS 实例添加到虚拟服务器组时使用的端口号，取值范围：1~65535。 N 为负载均衡实例编号，取值范围：1~5。M 为负载均衡实例下虚拟服务器组的编号，取值范围：1~5。
VServerGroup.N.VServerGroupAttribute.N.VServerGroupId	String	否	rsp-****	虚拟服务器组ID。N 为负载均衡实例编号，取值范围：1~5。 M 为负载均衡实例下虚拟服务器组的编号，取值范围：1~5。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DetachVServerGroups
&ScalingGroupId=asg-****
&RegionId=cn-hangzhou
```

```
&VServerGroup.1.LoadBalancerId=lb-****
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.1.VServerGroupId=rs-****
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.1.Port=22
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.2.VServerGroupId=rs-****
&VServerGroup.1.VServerGroupAttribute.2.Port=80
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DetachVServerGroupsResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DetachVServerGroupsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您未授予弹性伸缩完整的Open API调用权限。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	账号下不存在指定的伸缩组。
400	InvalidParameter	The specified value of parameter "%s" is not valid.	参数值不合法。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	MissingParameter	The input parameter "%s" that is mandatory for processing this request is not supplied.	缺少必要的参数。

10 伸缩配置

10.1 DeleteScalingConfiguration

删除一个指定的伸缩配置。

描述

伸缩配置在伸缩组中属于生效状态，则该伸缩配置不允许删除。

某个伸缩配置创建的任意一个ECS实例仍存在于伸缩组中，则该伸缩配置不允许删除。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingConfigurationId	String	是	eOs27Kb0oXvQcUYjEGel****	伸缩配置 ID。
Action	String	否	DeleteScalingConfiguration	操作接口名，系统规定参数，取值：DeleteScalingConfiguration。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteScalingConfiguration
&ScalingConfigurationId=eOs27Kb0oXvQcUYjEGel****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteScalingConfigurationResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteScalingConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingConfigurationId.NotFound	The specified scaling configuration does not exist.	指定的伸缩配置在该用户账号下不存在。
400	IncorrectScalingConfigurationLifecycleState	The current lifecycle state of specified scaling configuration does not support this action.	指定的伸缩配置为非inactive状态。
400	InstanceInUse	You cannot delete a scaling configuration or scaling group while there is an instance associated with it.	指定的伸缩配置还有关联的ECS实例未被删除。

10.2 CreateScalingConfiguration

创建一个伸缩配置。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcj****	伸缩配置所属的伸缩组 ID。
SecurityGroupId	String	是	sg-280ih****	安全组 ID，指定新创建实例所属于的安全组，同一个安全组内的实例可以互相访问。
Action	String	否	CreateScalingConfiguration	操作接口名，取值：CreateScalingConfiguration。
Cpu	Integer	否	2	vCPU 个数。 同时指定CPU和Memory可以定义实例规格范围，例如，CPU=2且Memory=16可以定义配置为2 vCPU 16 GiB的所有实例规格。弹性伸缩会结合IO优化、可用区等因素确定可用实例规格集合，并根据价格排序为您创建价格最低的实例。  说明： 该区间配置效果仅在成本优化模式下且伸缩配置未设置实例规格时生效。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DataDisk.N. Category	String	否	cloud_ssd	数据盘 N 的磁盘种类，N 的取值范围为 1~16。取值范围： - cloud：普通云盘。随实例创建的普通云盘的 DeleteWith Instance 属性为 true。 - cloud_efficiency：高效云盘 - cloud_ssd：SSD 云盘 - ephemeral_ssd：本地 SSD 盘 默认值：cloud。
DataDisk.N. .DeleteWith Instance	Boolean	否	true	指定数据盘是否随实例释放。取值范围： - true：释放实例时，该磁盘随实例一起释放 - false：释放实例时，该磁盘保留不释放 默认值：true，该参数只可对独立云盘设置（DataDisk.n.Category 为 cloud、cloud_efficiency 或 cloud_ssd），否则会出现报错。
DataDisk.N. Description	String	否	FinanceDept	数据盘的描述。长度为 2~256 个英文或中文字符，不能以 http:// 和 https:// 开头。
DataDisk.N. Device	String	否	/dev/xvdb	数据盘挂载点，N 取值：1~4。如果您没有指定该参数，则默认在自动创建 ECS 实例时由 ECS 系统分配，从 /dev/xvdb 开始到 /dev/xvdz。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DataDisk.N. DiskName	String	否	cloud_ssdData	数据盘名称。长度为 2~128 个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以 http:// 和 https:// 开头。可以包含数字、半角冒号(:)、下划线(_)或者连字符(-)。默认值：空。
DataDisk.N. Encrypted	String	否	false	数据盘n是否加密。默认值：false。
DataDisk.N. KMSKeyId	String	否	0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40826X	数据盘对应的KMS密钥ID。
DataDisk.N. Size	Integer	否	100	数据盘 N 的磁盘大小，内存单位为 GiB。取值范围： - cloud: 5~2000 - cloud_efficiency: 20~32768 - cloud_ssd: 20~32768 - ephemeral_ssd: 5~800 指定该参数后，磁盘大小必须 $\geq$ 快照大小（快照通过 SnapshotId 指定）。
DataDisk.N. SnapshotId	String	否	s-280s7****	创建数据盘使用的快照。指定该参数后 DataDisk.n.Size 会被忽略，实际创建的磁盘大小为指定快照的大小。如果该快照创建于 2013 年 7 月 15 日或之前，该次调用会被拒绝，返回参数中最多可以输入 4 个 InvalidSnapshot.TooOld。
Deployment SetId	String	否	ds-bp1frxuzdg87zh4pz****	部署集 ID。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
HostName	String	否	Host****	云服务器的主机名，不能以点号（.）或短横线（-）开头或结束，不能连续使用点号（.）或短横线（-）。另外，不同类型实例的命名要求如下： · 对 Windows 实例：主机名长度为 2~15，可包含大小写字母、数字和短横线（-），不能包含点号（.），不能全是数字。 · 对其他类型（Linux 等）实例：主机名长度为 2~64，可包含多个点号，两个点号之间为一段，每段可包含大小写字母、数字和短横线（-）。
ImageId	String	否	centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd	镜像文件 ID，指定启动实例时选择的镜像资源。
ImageName	String	否	myimage	镜像名称，同一个地域内镜像名称唯一。如果设置了 ImageId 参数，ImageName 将被忽略。不支持通过 ImageName 设置镜像市场镜像。
InstanceName	String	否	Instance****	基于当前伸缩配置创建出来的实例的名称。
InstanceType	String	否	ecs.t1.xsmall	ECS 实例的资源规格。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceTypes.N	RepeatList	否	ecs.t1.xsmall.1	多实例规格参数。如果使用了 InstanceTypes.N，InstanceType 将被忽略，其中 N 的取值范围：1~10，即一个伸缩配置内最多可以设置 10 种实例规格。N 代表当前伸缩配置中实例规格的优先级，编号为 1 的实例规格优先级最高，实例规格优先级随着编号的增大依次降低。当无法根据优先级较高的实例规格创建出实例时，弹性伸缩服务会自动选择下一优先级的实例规格来创建实例。
InternetChargeType	String	否	PayByBandwidth	网络计费类型，可选值： - PayByBandwidth：按带宽计费。此时 InternetMaxBandwidthOut 即为所选的固定带宽值。 - PayByTraffic：按流量计费。此时 InternetMaxBandwidthOut 只是一个带宽上限，计费以发生的网络流量为依据。 如果未指定该参数，经典网络下默认值为 PayByBandwidth，VPC 下默认值为 PayByTraffic。
InternetMaxBandwidthIn	Integer	否	100	公网入带宽最大值，单位为 Mbps (Mega bit per second)，取值范围：1~200。如果您没有指定该参数，则入带宽将自动被设置为 200 Mbps。该参数在任何情况下都不涉及计费，实例的入数据流量是免费的。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InternetMaxBandwidthOut	Integer	否	50	公网出带宽最大值，单位为 Mbps (Mega bit per second)，取值范围： · 按带宽计费：0~100，如果您没有指定该参数，则出带宽将自动被设置为 0 Mbps。 · 按流量计费：0~100，如果您没有指定该参数，则会出现报错。
IoOptimized	String	否	optimized	是否为 I/O 优化实例，只支持非 I/O 优化的实例规格不能传入该参数。取值范围： · optimized：I/O 优化。 · 未传入该参数时： - InstanceType 为系列 I 的规格默认为非 I/O 优化 - InstanceType 为非系列 I 的规格默认为 I/O 优化
KeyPairName	String	否	KeyPairTest	密钥对名称。 · 对 Windows ECS 实例，该参数将被忽略，默认为空。 · 对 Linux ECS 实例，密码登录方式会被初始化成禁止。
LoadBalancerWeight	Integer	否	50	后端服务器的权重，取值范围：0~100，默认值：50。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Memory	Integer	否	16	内存大小。 同时指定CPU和Memory可以定义实例规格范围，例如，CPU=2且Memory=16可以定义配置为2 vCPU 16 GiB的所有实例规格。弹性伸缩会结合IO优化、可用区等因素确定可用实例规格集合，并根据价格排序为您创建价格最低的实例。  说明： 该区间配置效果仅在成本优化模式下且伸缩配置未设置实例规格时生效。
Password	String	否	123-abcABC	实例的密码。长度为 8 至 30 个字符，必须同时包含大小写英文字母、数字和特殊符号中的三类字符。特殊符号可以是： <pre>() ` ~ ! @ # \$ % ^ & * _ + = \ { }</pre> <pre>[] ; : ' < > , . ? /</pre> 其中，Windows 实例不能以斜线号 (/) 为密码首字符。  说明： 如果传入 Password 参数，建议您使用 HTTPS 协议发送请求，避免密码泄露。
PasswordInherit	Boolean	否	false	是否使用镜像预设的密码。使用该参数时，您需要所用镜像已经预设了密码。
RamRoleName	String	否	RamRoleTest	实例 RAM 角色名称。本名称由 RAM 提供和维护，可通过 ListRoles 查询，您还可以参考 CreateRole 。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ResourceGroupId	String	否	rg-resource****	资源组 ID。
ScalingConfigurationName	String	否	测试_sc	伸缩配置的显示名称，2~40 个英文或中文字符，以数字、大小写字母或中文开头，可包含数字、下划线（_）、短横线（-）或点号（.）。在同一账号的同一地域下，同一伸缩组内该名称是唯一的。如果您没有指定该参数，则默认使用伸缩配置 ID。
SecurityEnhancementStrategy	String	否	Active	是否开启安全加固。取值范围： - Active：启用安全加固，只对公共镜像生效。 - Deactive：不启用安全加固，对所有镜像类型生效。
SpotPriceLimit.N.InstanceType	String	否	ecs.t1.xsmall	抢占式实例的实例规格，其中 N 的取值范围：1~10。SpotStrategy 取值为 SpotWithPriceLimit 时生效。
SpotPriceLimit.N.PriceLimit	Float	否	0.5	抢占式实例对应的出价，其中 N 的取值范围：1~10。SpotStrategy 取值为 SpotWithPriceLimit 时生效。
SpotStrategy	String	否	NoSpot	后付费实例的抢占策略。取值范围： - NoSpot：正常按量付费实例 - SpotWithPriceLimit：设置上限价格的抢占式实例 - SpotAsPriceGo：系统自动出价，跟随当前市场实际价格 默认值：NoSpot

名称	类型	是否必选	示例值	描述
SystemDisk. Category	String	否	cloud_ssd	系统盘的磁盘种类。取值范围： - cloud：普通云盘 - cloud_efficiency：高效云盘 - cloud_ssd：SSD 云盘 - ephemeral_ssd：本地 SSD 盘 InstanceType 为系列 I 的规格且实例属于非 I/O 优化实例时，默认值：cloud。否则，默认值：cloud_efficiency。
SystemDisk. Description	String	否	FinanceDept	系统盘的描述。长度为 2~256 个英文或中文字符，不能以 http:// 和 https:// 开头。
SystemDisk. DiskName	String	否	cloud_ssdSystem	系统盘名称。长度为 2~128 个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以 http:// 和 https:// 开头。可以包含数字、半角冒号（:）、下划线（_）或者连字符（-）。默认值：空。
SystemDisk. Size	Integer	否	100	系统盘大小，单位：GiB。取值范围： - cloud：40~500 - cloud_efficiency：40~500 - cloud_ssd：40~500 - ephemeral_ssd：40~500 默认值：max{40, ImageSize}，指定该参数后，系统盘大小必须 $\geq$ max{40, ImageSize}。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Tags	String	否	{"key1":"value1","key2":"value2",... "key5":"value5"}	实例标签。标签以键值对方式传入，最多可以使用 5 组标签。Key 和 Value 的使用要求如下： · Key 最多支持 64 个字符，不支持以 aliyun、http:// 和 https:// 开头。一旦使用标签，Key 不允许为空字符串。 · Value 最多支持 128 个字符，不支持以 aliyun、http:// 和 https:// 开头。Value 可以为空字符串。
UserData	String	否	echo hello ecs!	实例自定义数据，需要以 Base64 方式编码，原始数据最多为 16 KB。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingConfigurationId	String	eOs27Kb0oXvQcUYjEGel****	伸缩配置 ID，由系统生成，全局唯一。

示例

请求示例

```
http(s)://[Endpoint]/?Action=CreateScalingConfiguration
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&SecurityGroupId=sg-280ih****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateScalingConfigurationResponse>
  <ScalingConfigurationId>eOs27Kb0oXvQcUYjEGel****</ScalingConfigurationId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
```

```
</CreateScalingConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "ScalingConfigurationId": "e0s27Kb0oXvQcUYjEGel****",
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InstanceType.Mismatch	The specified scaling configuration and existing active scaling configuration have different instance type.	指定的伸缩配置的实例规格与当前的伸缩配置的实例规格不匹配。
404	InvalidDataDiskSnapshotId.NotFound	Snapshot “XXX” does not exist.	不存在指定的快照。
400	InvalidDataDiskSnapshotId.SizeNotSupported	The capacity of snapshot “XXX” exceeds the size limit of the specified disk category.	指定快照的大小超过了磁盘大小的限制。
403	InvalidDevice.InUse	Device “XXX” has been occupied.	数据盘挂载点重复。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidImageId. InstanceTypeMismatch	The specified image does not support the specified instance type.	不允许在指定的实例规格下使用该镜像。
404	InvalidImageId. NotFound	The specified image does not exist.	该账号下不存在指定的镜像。
400	InvalidKeyPairName. NotFound	The specified KeyPairName does not exist in our records.	指定的 KeyPairName 不存在。
400	InvalidNetworkType. ForRAMRole	RAMRole can't be used For classic instance.	经典网络实例不支持 RamRoleName 参数。
400	InvalidParameter	The specified value of parameter KeyPairName is not valid.	Windows 系统不支持 KeyPairName 参数。
400	InvalidParameter. Conflict	The value of parameter SystemDisk.Category and parameter DataDisk.N.Category are conflict.	指定的系统盘类型和数据盘类型冲突。
400	InvalidRamRole. NotFound	The specified RamRoleName does not exist.	不存在指定的 RamRoleName。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidScalingConfigurationName. Duplicate	The specified value of parameter ScalingConfigurationName is duplicated.	已存在相同伸缩配置名。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	该账号下不存在指定的伸缩组。
400	InvalidSecurityGroupId. IncorrectNetworkType	The network type of specified security group does not support this action.	指定的安全组与伸缩组指定网络类型不一致。
404	InvalidSecurityGroupId. NotFound	The specified security group does not exist.	该账号下不存在指定的安全组。
400	InvalidSecurityGroupId. VPCMismatch	The specified security group and the specified virtual switch are not in the same VPC.	指定的安全组和虚拟交换机不属于同一个虚拟专有网络。
403	InvalidSnapshot. TooOld	This operation is denied because the specified snapshot is created before 2013-07-15.	该快照创建于 2013 年 7 月 15 日或之前，调用被拒绝。
403	InvalidSystemDiskCategory. ValueUnauthorized	The system disk category is not authorized.	没有创建临时磁盘系统盘的权限。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidUserData .Base64FormatInvalid	The specified parameter UserData must be base64 encoded.	UserData 不符合 Base64 编码规范。
400	InvalidUserData. SizeExceeded	The specified parameter UserData exceeds the size.	指定的 UserData 过长。
403	QuotaExceeded. EphemeralDiskSize	Ephemeral disk size quota exceeded.	临时磁盘数据盘总容量超过2T (2048G)。
400	QuotaExceeded .ScalingConfiguration	Scaling configuration quota exceeded in the specified scaling group.	您目前拥有的伸缩配置个数已经达到上限。
400	QuotaExceeded. SecurityGroupInstance	Instance quota exceeded in the specified security group.	指定的安全组中添加的 ECS 实例个数已经达到上限。

10.3 DescribeScalingConfigurations

查询伸缩配置的信息。

描述

查询时可以指定伸缩组ID来查询该伸缩组下的所有伸缩配置。

伸缩配置具有以下几种状态 (LifecycleState)：

- Active：生效状态，伸缩组会采用处于生效状态的伸缩配置自动创建ECS实例。
- Inactive：失效状态，该伸缩配置存在于伸缩组中，但伸缩组不会采用处于失效状态的伸缩配置自动创建ECS实例。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScalingConfigurations。
RegionId	String	是	伸缩配置所属伸缩组的地域ID。
ScalingGroupId	String	否	伸缩组的ID。
ScalingConfigurationId.N	String	否	伸缩配置的ID，最多可以输入10个。查询结果包括生效和失效的伸缩配置的ID，并通过返回参数LifecycleState进行标识。
ScalingConfigurationName.N	String	否	伸缩配置的名称，最多可以输入10个。查询结果会忽略失效的伸缩配置的名称，并且不报错。
PageNumber	Integer	否	伸缩配置列表的页码，起始值为1，默认值为1。
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值50行，默认值为10。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	伸缩配置总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScalingConfigurations	ScalingConfigurationSetType	伸缩配置信息组成的集合。

ScalingConfigurationSetType是由ScalingConfigurationItemType类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScalingConfiguration	ScalingConfigurationItemType	伸缩配置信息。

ScalingConfigurationItemType类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
ScalingConfigurationId	String	伸缩配置的ID。
ScalingConfigurationName	String	伸缩配置的显示名称。
ScalingGroupId	String	伸缩配置所属的伸缩组ID。
ImageId	String	镜像文件ID。
InstanceType	String	实例的资源规则。
SecurityGroupId	String	安全组ID。
InternetChargeType	String	网络计费类型。
InternetMaxBandwidthIn	Integer	公网入带宽最大值，单位为Mbps(Mega bit per second)。
InternetMaxBandwidthOut	Integer	公网出带宽最大值，单位为Mbps(Mega bit per second)。
SystemDisk.Category	String	系统盘的磁盘种类。
DataDisks	DataDiskSetType	数据盘信息的集合。
LifecycleState	String	伸缩配置在伸缩组中生效状态。
CreationTime	String	伸缩配置的创建时间。

DataDiskSetType是由DataDiskItemType类型组成的集合。

名称	类型	描述
DataDisk	DataDiskItemType	数据盘信息。

DataDiskItemType类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
Size	Integer	磁盘大小。
Category	String	磁盘种类。

名称	类型	描述
SnapshotId	String	创建数据盘使用的快照ID。
Device	String	数据盘挂载点。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScalingConfiguration
&RegionId=cn-qingdao
&PageSize=50
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScalingConfigurationsResponse>
  <RequestId>804F240A-8D3E-40A1-BD68-6B333DEA2CA8</RequestId>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>50</PageSize>
  <ScalingConfigurations>
    <ScalingConfiguration>
      <CreationTime>2014-08-14T10:58Z</CreationTime>
      <ImageId>centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd</ImageId>
      <InstanceType>ecs.t1.xsmall</InstanceType>
      <InternetChargeType>PayByBandwidth</InternetChargeType>
      <InternetMaxBandwidthIn>200</InternetMaxBandwidthIn>
      <InternetMaxBandwidthOut>0</InternetMaxBandwidthOut>
      <LifecycleState>Active</LifecycleState>
      <ScalingConfigurationId>bU5uZHcAgtzwcL4IeDeavqTS</
ScalingConfigurationId>
      <ScalingConfigurationName>c1908dd1-690f-4c9b-ab73-
350f1f06e84f</ScalingConfigurationName>
      <ScalingGroupId>dE9YbOdCHqaFdFZXHVdDjQCB</ScalingGroupId>
      <SecurityGroupId>sg-280ih3w4b</SecurityGroupId>
      <SystemDiskCategory>cloud</SystemDiskCategory>
      <DataDisks>
        <DataDisk>
          <Size>200</Size>
          <Category>cloud</Category>
          <SnapshotId>s-280s7ngih</SnapshotId>
          <Device>/dev/xvdb</Device>
        </DataDisk>
      </DataDisks>
    </ScalingConfiguration>
  </ScalingConfigurations>
</DescribeScalingConfigurationsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "67E4324F-CE14-4C2C-9D60-5422641DB76F",
  "TotalCount": 1,
  "PageNumber": 1,
  "PageSize": 1,
```

```
"ScalingConfigurations": {
  "ScalingConfiguration": [
    {
      "ScalingConfigurationId": "eqkz17cfw3clcPExOtLNVlD",
      "SecurityGroupId": "sg-28oewzxvg",
      "CreationTime": "2014-08-18T21:07Z",
      "SystemDiskCategory": "cloud",
      "InternetMaxBandwidthIn": 200,
      "InternetMaxBandwidthOut": 0,
      "LifecycleState": "Inactive",
      "InternetChargeType": "PayByBandwidth",
      "ImageId": "rhel5u7_64_20G_aliaegis_20131231.vhd",
      "InstanceType": "ecs.s2.small",
      "ScalingConfigurationName": "LxVdc0qPBV",
      "ScalingGroupId": "dRsEAGdvbjR5c4SVc2bqLubj",
      "DataDisks": {
        "DataDisk": [{
          "Size": 200,
          "Category": "cloud",
          "SnapshotId": "s-280s7ngih",
          "Device": "/dev/xvdb"
        }]
      }
    }
  ]
}
```

错误码

对于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

10.4 ModifyScalingConfiguration

修改一个指定的伸缩配置。如果修改伸缩配置名称，请注意同一伸缩组下不能存在名称相同的伸缩配置。

调试

前往 [【API Explorer】](#) 在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingCon figurationId	String	是	asc-****	伸缩配置 ID，指定待修改的伸缩配置。
Action	String	否	ModifyScal ingConfigu ration	操作接口名，系统规定参数，取值：ModifyScalingConfiguration。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Cpu	Integer	否	2	vCPU 的个数。 同时指定CPU和Memory可以定义实例规格范围，例如，CPU=2且Memory=16可以定义配置为2 vCPU 16 GiB的所有实例规格。弹性伸缩会结合IO优化、可用区等因素确定可用实例规格集合，并根据价格排序为您创建价格最低的实例。  说明： 该区间配置效果仅在成本优化模式下且伸缩配置未设置实例规格时生效。
DataDisk.N.Category	String	否	cloud_ssd	数据盘 N 的磁盘种类。取值范围： - cloud：普通云盘，随实例创建的普通云盘的 DeleteWith Instance 属性为 true - cloud_efficiency：高效云盘 - cloud_ssd：SSD 云盘 - ephemeral_ssd：本地 SSD 盘 默认值：cloud
DataDisk.N.DeleteWith Instance	Boolean	否	true	指定数据盘是否随实例释放。取值范围： - true：释放实例时，该磁盘随实例一起释放 - false：释放实例时，该磁盘保留不释放 默认值：true，该参数只可对独立云盘（DataDisk.n.Category 为 cloud、cloud_efficiency 或 cloud_ssd）设置，否则会出现报错。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DataDisk.N. Description	String	否	FinanceDept	数据盘的描述。长度为 2~256 个英文或中文字符，不能以 http:// 和 https:// 开头。
DataDisk.N. Device	String	否	/dev/xvdb	数据盘挂载点，N 取值：1~4。如果您没有指定该参数，则默认在自动创建 ECS 实例时由 ECS 系统分配，从 /dev/xvdb 开始到 /dev/xvdz。
DataDisk.N. DiskName	String	否	cloud_ssdData	数据盘名称。长度为 2~128 个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以 http:// 和 https:// 开头。可以包含数字、半角冒号（:）、下划线（_）或者连字符（-）。默认值：空。
DataDisk.N. Encrypted	String	否	false	数据盘n是否加密。默认值：false。
DataDisk.N. KMSKeyId	String	否	0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40826X	数据盘对应的KMS密钥ID。
DataDisk.N. Size	Integer	否	100	数据盘 N 的磁盘大小，单位：GB。N 从 1 开始编号，最多 16 块。取值范围： - cloud：5-2000 - cloud_efficiency：20-32768 - cloud_ssd：20-32768 - ephemeral_ssd：5-800 指定该参数后，磁盘大小必须 ≥ 快照大小（快照通过 SnapshotId 指定）。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DataDisk.N.SnapshotId	String	否	s-snapshot****	创建数据盘使用的快照，N 取值：1~4。指定该参数后 DataDisk.N.Size 会被忽略，实际创建的磁盘大小为指定快照的大小。如果该快照创建于 2013 年 7 月 15 日或之前，该次调用会被拒绝，返回参数中最多可以输入 4 个 InvalidSnapshot.TooOld。
DeploymentSetId	String	否	ds-bp13v7bjnj9gis****	部署集 ID。
HostName	String	否	Joshu****	云服务器的主机名，不能以点号 (.) 或短横线 (-) 开头或结束，不能连续使用点号 (.) 或短横线 (-)。另外，不同类型实例的命名要求如下： · 对 Windows 实例：主机名长度为 2~15，可包含大小写字母、数字和短横线 (-)，不能包含点号 (.)，不能全是数字。 · 对其他类型 (Linux 等) 实例：主机名长度：2~128，可包含多个点号，两个点号之间为一段，每段可包含大小写字母、数字和短横线 (-)。
ImageId	String	否	centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd	镜像文件 ID，指定启动实例时选择的镜像资源。
ImageName	String	否	suse11sp3_64_20G_aliaegis_20150428.vhd	镜像名称，同一个地域内镜像名称唯一。如果设置了 ImageId 参数，ImageName 将被忽略。如果未设置 ImageId 参数，设置了 ImageName，那么当前的伸缩配置镜像将以 ImageName 为准。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceName	String	否	Joshu****	基于当前伸缩配置创建的实例名称。
InstanceTypes.N	RepeatList	否	ecs.t1.xsmall	多实例规格参数。如果使用了 InstanceTypes.N, InstanceType 将被忽略, 其中 N 的取值范围: 1~10, 即一个伸缩配置内最多可以设置 10 种实例规格。N 代表当前伸缩配置中实例规格的优先级, 编号为 1 的实例规格优先级最高, 实例规格优先级随着编号的增大依次降低。当无法根据优先级较高的实例规格创建出实例时, 弹性伸缩服务会自动选择下一优先级的实例规格来创建实例。
InternetChargeType	String	否	PayByBandwidth	网络计费类型, 可选值: - PayByBandwidth: 按带宽计费, 此时 InternetMaxBandwidthOut 即为所选的固定带宽值 - PayByTraffic: 按流量计费, 此时 InternetMaxBandwidthOut 只是一个带宽上限, 计费以发生的网络流量为依据 如果您没有指定该参数, 则经典网络下默认值为 PayByBandwidth, VPC 下默认值为 PayByTraffic。
InternetMaxBandwidthOut	Integer	否	50	公网出带宽最大值, 单位为 Mbps (Mega bit per second), 取值范围: - 按带宽计费: 1~100, 如果您没有指定该参数, 则出带宽将自动被设置为 0 Mbps - 按流量计费: 1~100, 如果您没有指定该参数, 则会出现报错

名称	类型	是否必选	示例值	描述
IoOptimized	String	否	none	是否为 I/O 优化实例。取值范围： · none：非 I/O 优化 · optimized：I/O 优化 如果 InstanceType 为已停售的实例规格的规格，默认值：none。 如果 InstanceType 为非系列 I 的规格，默认值：optimized。
KeyPairName	String	否	null	密钥对名称。 · 对 Windows ECS 实例，该参数将被忽略，默认为空。 · 对 Linux ECS 实例，密码登录方式会被初始化成禁止。
LoadBalancerWeight	Integer	否	50	后端服务器的权重，取值范围：0~100，默认值：50。
Memory	Integer	否	16	内存大小。 同时指定CPU和Memory可以定义实例规格范围，例如，CPU=2且Memory=16可以定义配置为2 vCPU 16 GiB的所有实例规格。弹性伸缩会结合IO优化、可用区等因素确定可用实例规格集合，并根据价格排序为您创建价格最低的实例。  说明： 该区间配置效果仅在成本优化模式下且伸缩配置未设置实例规格时生效。
Override	Boolean	否	true	是否覆盖。取值范围： · true · false

名称	类型	是否必选	示例值	描述
PasswordInherit	Boolean	否	false	是否使用镜像预设的密码。使用该参数时，您需要确保所用镜像已经预设了密码。
RamRoleName	String	否	RamRoleTest	实例 RAM 角色名称。本名称由 RAM 提供和维护，可通过 ListRoles 查询，您还可以参考 CreateRole 。
ResourceGroupId	String	否	abcd1234abcd****	资源组 ID。
ScalingConfigurationName	String	否	test-modify	伸缩配置的显示名称，2~40 个英文或中文字符，以数字、大小写字母或中文开头，可包含数字、下划线（_）、短横线（-）或点号（.）。在同一账号的同一地域下，同一伸缩组内该名称是唯一的。如果您没有指定该参数，则默认使用伸缩配置 ID。
SecurityGroupId	String	否	sg-F876F****	安全组 ID。
SpotPriceLimit.N.InstanceType	String	否	ecs.t1.small	抢占式实例的实例规格，其中 N 的取值范围：1~10。 SpotStrategy 取值为 SpotWithPriceLimit 时生效。
SpotPriceLimit.N.PriceLimit	Float	否	0.125	抢占式实例对应的出价，其中 N 的取值范围：1~10。SpotStrategy 取值为 SpotWithPriceLimit 时生效。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
SpotStrategy	String	否	NoSpot	后付费实例的抢占策略。当参数 InstanceChargeType 取值为 PostPaid 时生效。取值范围： · NoSpot：正常按量付费实例 · SpotWithPriceLimit：设置上限价格的抢占式实例 · SpotAsPriceGo：系统自动出价，跟随当前市场实际价格 默认值：NoSpot
SystemDisk.Category	String	否	cloud_efficiency	系统盘的磁盘种类。取值范围： · cloud：普通云盘 · cloud_efficiency：高效云盘 · cloud_ssd：SSD 云盘 · ephemeral_ssd：本地 SSD 盘 如果 InstanceType 为系列 I 的规格且实例属于非 I/O 优化实例，默认值：cloud。否则，默认值：cloud_efficiency。
SystemDisk.Description	String	否	FinanceDept	系统盘的描述。长度为 2~256 个英文或中文字符，不能以 http:// 和 https:// 开头。
SystemDisk.DiskName	String	否	cloud_ssdSystem	系统盘名称。长度为 2~128 个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以 http:// 和 https:// 开头。可以包含数字、半角冒号（:）、下划线（_）或者连字符（-）。默认值：空。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
SystemDisk. Size	Integer	否	50	系统盘大小，单位：GB。取值范围： - cloud: 40~500 - cloud_efficiency: 40~500 - cloud_ssd: 40~500 - ephemeral_ssd: 40~500 默认值：max{40, ImageSize}，指定该参数后，系统盘大小必须 $\geq$ max{40, ImageSize}。
Tags	String	否	“key1” :” value1”	实例标签。标签以键值对方式传入，最多可以使用 5 组标签，格式：{ “key1” :” value1” ,” key2” :” value2” , … “key5” :” value5” }。Key 和 Value 的使用要求如下： - Key 最多支持 64 个字符，不支持以 aliyun、http:// 和 https:// 开头。一旦使用标签，Key 不允许为空字符串。 - Value 最多支持 128 个字符，不支持以 aliyun、http:// 和 https:// 开头。Value 可以为空字符串。
UserData	String	否	echo hello ecs!	实例自定义数据，需要以 Base64 方式编码，原始数据最多为 16 KB。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http(s)://[Endpoint]/?Action=ModifyScalingConfiguration
&ScalingConfigurationId=asc-****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyScalingConfigurationResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ModifyScalingConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	未授权操作当前 Action。
404	InvalidDat aDiskSnapshotId. NotFound	Snapshot “XXX” does not exist.	不存在指定的快照。
400	InvalidDat aDiskSnapshotId. SizeNotSupported	The capacity of snapshot “XXX” exceeds the size limit of the specified disk category.	指定快照的大小超过了 磁盘大小的限制。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidImageId. NotFound	The specified image does not exist.	指定的镜像不存在。
400	InvalidKey PairName. NotFound	The specified KeyPairName does not exist in our records.	指定的 KeyPairName 不存在。
400	InvalidNet workType. ForRAMRole	RAMRole can' t be used For classic instance.	经典网络实例不支持 RamRoleName 参数。
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is not valid.	指定的参数值无效。
400	InvalidSca lingConfig urationName. Duplicate	The specified value of parameter is duplicated.	伸缩配置名已存在。
400	InvalidSec urityGroupId .IncorrectN etworkType	The network type of specified Security Group does not support this action.	指定的安全组与伸缩组指定网络类型不一致。
400	InvalidSec urityGroupId. VPCMismatch	The specified security group and the specified virtual switch are not in the same VPC.	指定的安全组和虚拟交换机不属于同一个虚拟专有网络。
400	InvalidTags. KeyValue	The specified tags key/value cannot be empty.	必须指定 Tags 参数。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidTags.ListSize	The specified tags list size cannot be more than “5” .	Tags 列表长度超过限制长度。
400	InvalidUserData.Base64FormatInvalid	The specified parameter UserData must be base64 encoded.	UserData 不符合 Base64 编码规范。
400	InvalidUserData.SizeExceeded	The specified parameter UserData exceeds the size.	指定的 UserData 过长。

11 实例

11.1 EnterStandby

设置伸缩组内的ECS实例为备用状态（`EnterStandby`）。

描述

如果伸缩组设置了负载均衡，则会把负载均衡对应的实例权重设置为 0。

- 当实例处于备用状态的时候，如果您自行移出伸缩组并释放，可以正常移出伸缩组并释放。
- 对于伸缩组数量变化或监控任务触发的自动缩容的伸缩活动，不会移除处于备用状态的实例。
- 当实例处于备用状态的时候，实例如果出现非健康状态（停止、重启等），实例的健康检查状态不会被更新，并且不会触发移除不健康实例的伸缩活动，只有实例 [退出备用状态](#) 才会重新更新健康检查状态。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceId.N	RepeatList	是	i-28wt4****	ECS 实例 ID。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	EnterStandby	系统规定参数。取值：EnterStandby。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=EnterStandby
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&InstanceId.1=i-28wt4****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<EnterStandbyResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</EnterStandbyResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	RAM用户无权限调用该接口。请联系主账号授权后重试。
404	InvalidInstanceId. NotFound	Instance “XXX” does not exist.	指定的ECS实例不存在。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

11.2 ExitStandby

运行伸缩组内的处于备用状态的 ECS 实例（`ExitStandby`）。

描述

如果伸缩组设置了负载均衡服务，则会将权重设置伸缩配置定义的权重值。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceId.N	RepeatList	是	i-28wt4****	ECS 实例 ID。取值可以由多个实例 ID 组成一个 JSON 数组，最多支持 20 个 ID，ID 之间用半角逗号（,）隔开。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	ExitStandby	系统规定参数。取值：ExitStandby。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ExitStandby
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&InstanceId.1=i-28wt4****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ExitStandbyResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ExitStandbyResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	RAM用户无权限调用该接口。请联系主账号授权后重试。
404	InvalidInstanceId. NotFound	A required authorization for the specified action is not supplied.	指定的ECS实例不存在。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。

11.3 RebalanceInstances

重新平衡多可用区伸缩组内 ECS 实例分布（RebalanceInstances）。

描述

分布再平衡会通过新建 ECS 实例替换已有 ECS 实例补偿平衡可用区，终止已有 ECS 实例前会先启动新 ECS 实例，分布再平衡不会影响您的应用程序性能或可用性。

- 只支持设置了 `MultiAZPolicy=Balance` 的多可用区伸缩组内 ECS 实例分布不平衡时，可以重新平衡可用区。

- 只有伸缩组内实例分布严重不平衡时可以执行再平衡操作。
- 一次分布再平衡活动最多只替换 20 台 ECS 实例。
- 分布再平衡活动期间，当该组接近或达到指定的最大 ECS 实例台数（MaxSize）时，并需要继续分布再平衡时，我们允许可以暂时超出伸缩组的容量的 10 %，最低允许超出 1 台 ECS 实例。该超出状态持续重新平衡该伸缩组所需的时间，通常为 1 至 6 分钟。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	RebalanceInstances	系统规定参数。取值：RebalanceInstances。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingActivityId	String	asa-kjgffgdfadah****	伸缩活动 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=RebalanceInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<RebalanceInstancesResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <ScalingActivityId>asa-kjgffgdfadah****</ScalingActivityId>
```

```
</RebalanceInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScalingActivityId": "asa-kjgffgdfadah*****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	您需要启用伸缩组。
400	OperationDenied	This operation is denied because the specified scaling group does not support this action.	指定伸缩组的扩缩容策略 MultiAZPolicy 不是 Balance，或者 ECS 实例分布不存在严重不平衡的情况。
403	Forbidden.Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您还未被授权使用 RebalanceInstances 接口。
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。

11.4 SetInstancesProtection

保护或者停止保护伸缩组内的一台或者多台 ECS 实例（SetInstancesProtection）。

描述

ECS 实例开启保护状态后：

- 实例保持此状态，直至您停止保护状态。
- 由于伸缩组内实例数量的变化和监控任务触发的自动缩容的伸缩活动不会移除处于保护状态的 ECS 实例。您需要自行 [移出ECS实例](#) 后才能释放实例。
- ECS 实例被停止或者重启，不会更新 ECS 实例的健康检查状态。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceId.N	RepeatList	是	i-28wt4****	ECS 实例 ID，N 的取值范围为 1~20。
ProtectedFromScaling	Boolean	是	true	伸缩组自动缩容时是否保护 ECS 实例而使其不被终止或移出伸缩组。取值范围： · true · false
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcj****	伸缩组 ID。
Action	String	否	SetInstancesProtection	系统规定参数。取值：SetInstancesProtection。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=SetInstancesProtection
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&InstanceId.1=i-28wt4****
&InstanceId.2=i-28wt4****
&ProtectedFromScaleIn=true
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<SetInstancesProtectionResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</SetInstancesProtectionResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	您需要启用伸缩组。
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您还未被授权使用 SetInstancesProtection 接口
404	InvalidInstanceId. NotFound	Instance “XXX” does not exist.	指定的 ECS 实例不存在。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

12 触发任务

12.1 ExecuteScalingRule

执行一个指定的伸缩规则。

描述

- 当伸缩组为 Active 状态，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行时，该接口可以绕过冷却时间（Cooldown）直接执行。
- 调用该接口返回成功，只是表示弹性伸缩服务接受了该接口的调用请求，伸缩活动可以执行，但不代表伸缩活动能够执行成功。用户需要通过返回的 ScalingActivityId 查看该伸缩活动的执行状态。
- 如果该伸缩规则需要增加的 ECS 实例数加上当前伸缩组的实例数（Total Capacity）大于 MaxSize 时，则按 Total Capacity = MaxSize 的规则进行执行。
- 如果当前伸缩组的实例数（Total Capacity）减去该伸缩规则需要减少的 ECS 实例数小于 MinSize 时，则按 Total Capacity = MinSize 的规则进行执行。
- 对于所有地域和所有伸缩组，一个用户最多能弹性伸缩 1000 台 ECS 实例。（此数量只包含自动创建的 ECS 实例，不包含手工添加的 ECS 实例。）

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingRuleAri	String	是	ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/cCBpdYdQuBe2cUxOdu6****	伸缩规则唯一标识符。
Action	String	否	ExecuteScalingRule	操作接口名，系统规定参数，取值：ExecuteScalingRule。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
BreachThreshold	Float	否	1.0	执行步进伸缩规则时指定的当前阈值，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。
ClientToken	String	否	123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000	用于保证请求的幂等性。由客户端生成该参数值，要保证在不同请求间唯一，最大不超过 64 个 ASCII 字符。具体请参见附录 如何保证幂等性 。
MetricValue	Float	否	1.0	执行步进伸缩规则时指定的当前指标值，取值范围-9.999999E18~9.999999E18。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingActivityId	String	ebta5WbUzC8gcwUWvfch*****	伸缩活动的 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ExecuteScalingRule
&ScalingRuleAri=ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/cCBpdYdQuBe2cUx0du6*****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ExecuteScalingRuleResponse>
  <ScalingActivityId>ebta5WbUzC8gcwUWvfchyT4U</ScalingActivityId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3*****</RequestId>
```

```
</ExecuteScalingRuleResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScalingActivityId": "ebta5WbUzC8gcwUWvfch*****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingRuleAri.NotFound	The specified scaling rule Ari does not exist.	指定的伸缩规则在该用户账号下不存在。
403	Forbidden.Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	用户并未向弹性伸缩完整授权Open API接口。
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组为非active状态。
400	ScalingActivityInProgress	You cannot delete a scaling group or launch a new scaling activity while there is a scaling activity in progress for the specified scaling group.	指定伸缩规则所属的伸缩组有伸缩活动正在进行。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InsufficientBalance	Your account does not have enough balance.	用户账号余额不足。
400	QuotaExceed. Instance	Living instance quota exceeded.	用户的ECS实例个数使用达到上限。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组的负载均衡实例为非active状态。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of specified load balancer does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组的负载均衡实例未开启健康检查。
400	InvalidLoadBalancerId.IncorrectInstanceNetworkType	The network type of the instance in specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例含有的ECS实例的网络类型与伸缩组的网络类型不匹配。
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in specified load balancer are not in the same VPC.	指定的伸缩组的负载均衡实例含有的ECS实例与VSwitchId不在同一个VPC当中。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance “XXX” does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组的RDS实例为非running状态

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	QuotaExceeded.DBInstanceSecurityIP	Security IP quota exceeded in DB instance “XXX” .	指定伸缩规则所属的伸缩组的RDS实例访问白名单的IP个数达到上限。
400	QuotaExceeded.SecurityGroupInstance	Instance quota exceeded in the specified security group.	指定的安全组已添加的ECS实例个数达到上限。
400	IncorrectCapacity.NoChange	To execute the specified scaling rule, the total capacity will not change.	伸缩规则未造成伸缩组实例数的变化。
400	QuotaExceeded.ScalingInstance	Scaling instance quota exceeded.	弹性伸缩的ECS实例使用个数达到上限。
400	QuotaExceeded.AfterpayInstance	Living afterpay instance quota exceeded.	按量付费ECS实例的使用个数达到上限。
400	ResourceNotAvailable.ECS	The specified region or zone does not offer the specified disk or instance category.	指定的区域无法创建指定的ECS实例类型或磁盘类型。
400	ScalingRule.InvalidScalingRuleType	Specific scaling rule type: %s can not be executed.	无法执行当前类型的伸缩规则。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStepAdjustments. NoStepFound	No adjustment step found for a metric value of: %s.	未找到符合条件的分步执行步骤。
400	MissingParameter. MetricValue	Metric value must be specified for StepScalingRule.	执行分步伸缩规则必须指定指标值。
400	MissingParameter. BreachThreshold	Breach threshold must be specified for StepScalingRule .	执行分步伸缩规则必须指定阈值。
400	MetricValueBeyondPermitRange	Specific parameter "%s" beyond permit range.	指标值超过了可选范围。
400	BreachThresholdBeyondPermitRange	Specific parameter "%s" beyond permit range.	阈值超过了可选范围。

12.2 AttachInstances

往指定的伸缩组添加ECS实例。

描述

- 加入的ECS实例的限定条件包括：
 - 加入的ECS实例必须与伸缩组在同一个地域。
 - 加入的ECS实例必须是running状态。
 - 加入的ECS实例不能已加入到其它伸缩组中。
 - 加入的ECS实例支持包年包月和按量付费两种类型。
 - 如果伸缩组指定VswitchID，则不支持Classic类型的ECS实例加入伸缩组，也不支持其他VPC的ECS实例加入伸缩组。
 - 如果伸缩组没有指定VswitchID，则不支持VPC类型的ECS实例加入伸缩组。

- 当伸缩组为active状态，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行时，该接口可以绕过冷却时间（Cooldown）直接执行。
- 调用该接口返回成功，只是表示弹性伸缩服务接受了该接口调用的请求，伸缩活动可以执行，但不代表伸缩活动能够执行成功。用户需要通过返回的ScalingActivityId查看该伸缩活动的执行状态。
- 如果该接口指定的实例数加上当前伸缩组的实例数（Total Capacity）大于MaxSize时，则调用失败。
- 手工添加的ECS实例不与伸缩组生效的伸缩配置进行关联。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：AttachInstances。
ScalingGroupId	String	是	伸缩组的ID。
InstanceId.N	String	是	ECS实例的ID。最多可以输入20个。

返回参数

名称	类型	描述
ScalingActivityId	String	伸缩活动的ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=AttachInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ2eaQ
&InstanceId.1=i-28wt48iaa
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<AttachInstancesResponse>
  <ScalingActivityId>bybj90ca0T4ucPMbFhcqHfA3</ScalingActivityId>
  <RequestId>DD0309B7-2613-4792-9B86-275906695253</RequestId>
```

```
</AttachInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
"RequestId": "6469DCD0-13AC-487E-85A0-CE4922908FDE",
"ScalingActivityId": "ebta5WbUzC8gcwUWvfchyT4U"
```

错误码

对于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
403	Forbidden.Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	用户并未向弹性伸缩完整授权Open API接口。
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	指定的伸缩组为非active状态。
404	InvalidInstanceId.NotFound	Instance “XXX” does not exist.	指定的ECS实例在该用户账号下不存在。
400	InvalidInstanceId.RegionMismatch	Instance “XXX” and the specified scaling group are not in the same Region.	指定的ECS实例与伸缩组所属的地域不匹配。
400	InvalidInstanceId.InstanceTypeMismatch	Instance “XXX” and existing active scaling configurations have different instance types.	指定的ECS实例与伸缩配置的实例规格不匹配。
400	IncorrectInstanceStatus	The current status of instance “XXX” does not support this action.	指定的ECS实例为非running状态。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidInstanceId.NetworkTypeMismatch	The network type of instance “XXX” does not support this action.	ECS实例的网络类型与伸缩组的网络类型不匹配。
400	InvalidInstanceId.VPCMismatch	Instance “XXX” and the specified scaling group are not in the same VPC.	指定的伸缩组与添加的ECS实例不在同一个VPC当中。
400	InvalidInstanceId.InUse	Instance “XXX” is already attached to another scaling group.	指定的ECS实例已加入其它伸缩组。
400	ScalingActivityInProgress	You cannot delete a scaling group or launch a new scaling activity while there is a scaling activity in progress for the specified scaling group.	指定的伸缩组有伸缩活动正在进行。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	指定的伸缩组的负载均衡实例为非active状态。
400	IncorrectLoadBalancerHealthCheck	The current health check type of specified load balancer does not support this action.	指定的伸缩组的负载均衡实例未开启健康检查。
400	InvalidLoadBalancerId.IncorrectInstanceNetworkType	The network type of the instance in specified load balancer does not support this action.	指定的负载均衡实例含有的ECS实例的网络类型与伸缩组的网络类型不匹配。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidLoadBalancerId.VPCMismatch	The specified virtual switch and the instance in specified load balancer are not in the same VPC.	指定的伸缩组的负载均衡实例含有的ECS实例与VSwitchId不在同一个VPC当中。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance “XXX” does not support this action.	指定的伸缩组的RDS实例为非running状态。
400	QuotaExceeded.DBInstanceSecurityIP	Security IP quota exceeded in DB instance “XXX” .	指定的伸缩组的RDS实例访问白名单的IP个数达到上限。
400	QuotaExceeded.SecurityGroupInstance	Instance quota exceeded in the specified security group.	指定的安全组已添加的ECS实例个数达到上限。
400	IncorrectCapacity.MaxSize	To attach the instances, the total capacity will be greater than the MaxSize.	加入的ECS实例数使得Total Capacity超过MaxSize。

12.3 RemoveInstances

从指定的伸缩组里移出 ECS 实例。

描述

- 从伸缩组移出弹性伸缩自动创建的 ECS 实例时，ECS 实例进入停机不收费状态或者被释放。
- 从伸缩组移出用户手工加入的 ECS 实例时，不停止和释放该 ECS 实例。
- 当伸缩组为 Active 状态，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行，才可以调用该接口。
- 当伸缩组没有伸缩活动正在执行时，该接口可以绕过冷却时间（Cooldown）直接执行。
- 调用该接口返回成功，只是表示弹性伸缩服务接受了该接口调用的请求，伸缩活动可以执行，但不代表伸缩活动能够执行成功。用户需要通过返回的 ScalingActivityId 查看该伸缩活动的执行状态。

- 如果当前伸缩组的实例数（Total Capacity）减去该接口指定的实例数小于 MinSize 时，则调用失败。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceId.N	RepeatList	是	i-28wt4****	ECS 实例的 ID。最多可以输入 20 个。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组的 ID。
Action	String	否	RemoveInstances	操作接口名，系统规定参数，取值：RemoveInstances。
RemovePolicy	String	否	release	指定被移出实例的动作，可选值： · recycle：实例进入停机不收费状态  说明： 只在 ScalingPolicy 为 recycle 时生效。 · release：实例被释放 默认值：release

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingActivityId	String	bybj9OcaOT4ucPMbFhcq****	伸缩活动的 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=RemoveInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&InstanceId.1=i-28wt4****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<RemoveInstancesResponse>
  <ScalingActivityId>bybj90ca0T4ucPMbFhcqHfA3</ScalingActivityId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</RemoveInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组在该用户账号下不存在。
404	InvalidInstanceId.NotFound	Instance "XXX" does not exist.	指定的ECS实例在伸缩组下不存在。
400	InvalidParameter	The specified group does not support the specified RemovePolicy.	当前伸缩组不支持停机回收策略。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您未向弹性伸缩授予完整的Open API接口权限。
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	指定的伸缩组为非active状态。
400	ScalingActivityInProgress	You cannot delete a scaling group or launch a new scaling activity while there is a scaling activity in progress for the specified scaling group.	指定的伸缩组有进行中的伸缩活动。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组的负载均衡实例为非active状态。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance "XXX" does not support this action.	指定伸缩规则所属的伸缩组的RDS实例为非running状态。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectCapacity. MinSize	To remove the instances, the total capacity will be lesser than the MinSize.	移出的实例数使得 Total Capacity小于 MinSize。

12.4 DetachInstances

从一个伸缩组分离一台或多台 ECS 实例。

描述

分离 ECS 实例之后，ECS 实例可以独立于伸缩组存在，您可以将 ECS 实例附加到其他伸缩组（[AttachInstances](#)）。分离一台 ECS 实例并不会停止或释放该 ECS 实例，若有相关需要，您可以手动 [停止](#) 或 [释放](#) ECS 实例。

 说明:

说明:

- 目标伸缩组必须处于 启用（Enable） 状态。
- 目标伸缩组不能有正在进行的伸缩活动。
- 目标伸缩组没有正在进行的伸缩活动时，该接口可以绕过 [冷却时间](#) 直接执行。
- 接口成功调用后，仅表示接受了该接口调用的请求。可以照常触发伸缩活动，但不能保证伸缩活动的成功性，您需要通过返回的 `ScalingActivityId` 查看伸缩活动的状态。
- 目标伸缩组的 ECS 数减去当前分离的 ECS 数不能小于伸缩组最小实例数（MinSize）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
InstanceId.N	RepeatList	是	i-28wt4****	ECS 实例 ID。N 的取值范围为 1~20。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DetachInstances	系统规定参数，取值：DetachInstances。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScalingActivityId	String	asa-****	伸缩活动 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DetachInstances
&ScalingGroupId=AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****
&InstanceId.1=i-28wt4****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DetachInstancesResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <ScalingActivityId>asa-xxxxxxx</ScalingActivityId>
</DetachInstancesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScalingActivityId": "asa-****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IncorrectScalingGroupStatus	The current status of the specified scaling group does not support this action.	目标伸缩组必须处于启用（Enable）状态。
400	ScalingActivityInProgress	You cannot delete a scaling group or launch a new scaling activity while there is a scaling activity in progress for the specified scaling group.	目标伸缩组不能有正在进行的伸缩活动。
400	IncorrectLoadBalancerStatus	The current status of the specified load balancer does not support this action.	目标伸缩组内的负载均衡实例必须处于运行中（Active）状态。
400	IncorrectDBInstanceStatus	The current status of DB instance “XXX” does not support this action.	目标伸缩组内的 RDS 实例必须处于运行中（Running）状态。
400	IncorrectCapacity.MinSize	To remove the instances, the total capacity will be lesser than the MinSize.	目标伸缩组的 ECS 实例数减去当前分离的 ECS 实例数不能小于伸缩组最少实例数（MinSize）。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Forbidden. Unauthorized	A required authorization for the specified action is not supplied.	您暂未被授权使用 DetachInstances 接口。
404	InvalidScalingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。
404	InvalidInstanceId. NotFound	Instance “XXX” does not exist.	指定的 ECS 实例不存在。

13 定时任务

13.1 DescribeScheduledTasks

查询定时任务的信息。

描述

查询时可以指定定时触发的操作（ScheduledAction）来查询关联的定时任务。

请求参数

名称	类型	是否必选	描述
Action	String	是	操作接口名，系统规定参数，取值：DescribeScheduledTasks。
RegionId	String	是	定时任务所属的region。
ScheduledTaskId.N	String	否	定时任务的ID，最多可以输入20个。查询结果会忽略失效的定时任务ID，并且不报错。
ScheduledTaskName.N	String	否	定时任务的显示名称，最多可以输入20个。查询结果会忽略失效的定时任务名称，并且不报错。
ScheduledAction.N	String	否	定时任务触发时需要执行的操作，最多可以输入20个。查询结果会忽略失效的操作，并且不报错。
PageNumber	Integer	否	定时任务列表的页码，起始值为1，默认值为1。
PageSize	Integer	否	分页查询时设置的每页行数，最大值50行，默认值为10。

返回参数

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	定时任务总数。
PageNumber	Integer	当前页码。
PageSize	Integer	每页行数。
ScheduledTasks	ScheduledTaskSetType	定时任务信息组成的集合。

ScheduledTaskSetType是由ScheduledTaskItemType类型组成的集合。

名称	类型	描述
ScheduledTask	ScheduledTaskItemType	定时任务信息。

ScheduledTaskItemType类型的属性如下表所示。

名称	类型	描述
ScheduledTaskId	String	定时任务ID。
ScheduledTaskName	String	定时任务名称。
Description	String	定时任务的描述信息。
ScheduledAction	String	定时任务触发时需要执行的操作。
LaunchTime	String	定时任务触发的时间点。
LaunchExpirationTime	Integer	定时任务触发操作失败后，在此时间内重试。
RecurrenceType	String	重复执行定时任务的类型。
RecurrenceValue	String	重复执行定时任务的数值。
RecurrenceEndTime	String	重复执行定时任务的结束时间。
TaskEnabled	Bool	是否启动定时任务。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScheduledTasks
&RegionId=cn-qingdao
&ScheduledTaskId.1=edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV
&PageSize=50
```

<公共请求参数>

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeScheduledTasksResponse>
<RequestId>B9B498DA-E836-45FF-83C7-1930492FDD5A</RequestId>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>50</PageSize>
  <ScheduledTasks>
    <ScheduledTask>
      <Description/>
      <LaunchExpirationTime>600</LaunchExpirationTime>
      <LaunchTime>2014-08-18T10:52Z</LaunchTime>
      <RecurrenceEndTime>2014-08-20T16:55Z</RecurrenceEndTime>
      <RecurrenceType>Daily</RecurrenceType>
      <RecurrenceValue>1</RecurrenceValue>
    <ScheduledAction>
      ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/cCBpdYdQuBe2cUx0du6pi0k
    </ScheduledAction>
    <ScheduledTaskId>edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV</ScheduledTaskId>
  >
    <ScheduledTaskName>edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV</ScheduledT
askName>
    <TaskEnabled>true</TaskEnabled>
  </ScheduledTask>
</ScheduledTasks>
</DescribeScheduledTasksResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "43434132-91C4-4264-8343-681130760A5C",
  "TotalCount": 1,
  "PageSize": 1,
  "PageNumber": 1,
  "ScheduledTasks": {
    "ScheduledTask": [
      {
        "TaskEnabled": true,
        "ScheduledTaskId": "b27CLSc8T478c2iqHr6fqbf",
        "Description": "ditingshigechunqingchunan",
        "ScheduledTaskName": "9906a33f-14eb-42b8-8bdb-ee8cdf912706",
        "LaunchExpirationTime": 120,
        "RecurrenceType": "Daily",
        "RecurrenceEndTime": "2014-08-13T19:19Z",
        "LaunchTime": "2014-08-12T17:55Z",
        "RecurrenceValue": "1",
        "ScheduledAction": "ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/qGx9feK1giadmp3XKer94cD"
      }
    ]
  }
}
```

错误码

对于所有接口的通用性错误，请参考 [客户端错误](#) 或 [服务器端错误](#)。

13.2 DeleteScheduledTask

删除一个指定的伸缩规则。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScheduledTaskId	String	是	edRtShc57WGXdt8TlPbr****	定时任务的 ID。
Action	String	否	DeleteScheduledTask	操作接口名，系统规定参数，取值：DeleteScheduledTask。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteScheduledTask
&ScheduledTaskId=edRtShc57WGXdt8TlPbr****
<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteScheduledTaskResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteScheduledTaskResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
```

```
}

```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScheduledTaskId.NotFound	The specified scheduled task does not exist.	指定的定时任务在该用户账号下不存在。

13.3 CreateScheduledTask

根据传入参数创建定时任务。

- 每个用户最多能创建 20 个定时任务。
- 由于伸缩组正在发生伸缩活动或者伸缩组停用等原因，导致定时任务触发执行伸缩规则失败后，在 `LaunchExpirationTime` 内，定时任务会自动重试触发，否则放弃本次定时触发。
- 如果多个定时任务在相近的时间内触发执行同一个伸缩组的伸缩规则，则最早触发的定时任务会先执行伸缩活动。由于同一个伸缩组同一时刻内只能有一个伸缩活动，排在后面的定时任务会在 `LaunchExpirationTime` 内自动重试定时触发。如上一个伸缩活动完成之后，排在后面的定时任务还在 `LaunchExpirationTime` 内重试，则执行该定时任务的伸缩规则并触发相应的伸缩活动。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
RegionId	String	是	cn-qingdao	定时任务所在的地域 ID。
ScheduledAction	String	是	ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/cCBpdYdQuBe2cUxOdu6pioK	定时任务触发时需要执行的操作。此处填写伸缩规则的唯一标识符。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	CreateScheduledTask	操作接口名，系统规定参数，取值：CreateScheduledTask。
Description	String	否	fortest	定时任务的描述信息。2~200 个英文或中文字符。
LaunchExpirationTime	Integer	否	600	定时任务触发操作失败后，在此时间内重试。默认 600 秒。取值范围：0~21600
LaunchTime	String	否	2014-08-17T16:52Z	定时任务触发的时间点。按照 ISO8601 标准表示，并需要使用 UTC 时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mmZ。 如果指定了 RecurrenceType，则此属性指定的时间点，默认为循环执行的时间点。如果未指定 RecurrenceType，则按指定的日期和时间执行一次。 不能填写自创建或修改当天起 90 日后的时间。
RecurrenceEndTime	String	否	2014-08-17T16:55Z	重复执行定时任务的结束时间。按照 ISO8601 标准表示，并需要使用 UTC 时间。 格式为：YYYY-MM-DDThh:mmZ 不能填写自创建或修改当天起 90 日后的时间。 RecurrenceType、RecurrenceValue 和 RecurrenceEndTime 需要同时指定。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Recurrence Type	String	否	Daily	重复执行定时任务的类型。可选值： · Daily：每多少天重复执行一次定时任务。 · Weekly：每周指定几天重复执行一次定时任务。 · Monthly：每月内指定几天重复执行一次定时任务。 · Cron：按照指定的Cron表达式执行定时任务。 RecurrenceType、Recurrence Value 和 RecurrenceEndTime 需要同时指定。
Recurrence Value	String	否	1	重复执行定时任务的数值。 · Daily：只能填一个值，取值范围：1~31。 · Weekly：可以填入多值。周日、周一……周六的值依次为：0, 1, 2, ..., 6，多天使用英文逗号 (,) 分隔。 · Monthly：格式为A-B。A、B的取值范围为 1~31，并且 B 必须大于等于 A。 · Cron：表示 UTC 时间，支持分、时、日、月、星期的 5 域表达式，支持通配符英文逗号 (,)、英文问号 (?)、连词符 (-)、星号 (*)、井号 (#)、斜线 (/)、L 和 W。 RecurrenceType、Recurrence Value 和 RecurrenceEndTime 需要同时指定。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScheduledTaskName	String	否	测试st	定时任务的显示名称，2~64 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字，"_"、"-"或"."。同一用户账号同一地域内唯一。如果没有指定该参数，默认值为 ScheduledScalingTaskId。
TaskEnabled	Boolean	否	true	是否启动定时任务。 · true：启动任务 · false：停止任务 默认值：true

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
ScheduledTaskId	String	edRtShc57WGXdt8TlPbr****	定时任务的 ID，由系统生成，全局唯一。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateScheduledTask
&RegionId=cn-qingdao
&LaunchTime=2014-08-17T16:52Z
&RecurrenceType=Daily
&RecurrenceValue=1
&RecurrenceEndTime=2014-08-17T16:55Z
&ScheduledAction=ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/cCBpdYdQuBe2cUx0du6pi0k
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateScheduledTaskResponse>
  <ScheduledTaskId>edRtShc57WGXdt8TlPbr*****</ScheduledTaskId>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</CreateScheduledTaskResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "ScheduledTaskId": "edRtShc57WGXdt8TlPbr*****"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidRegionId.NotFound	The specified region does not exist.	指定的地域不存在。
400	InvalidScheduledTaskName.Duplicate	The specified value of parameter ScheduledTaskName is duplicated.	定时任务名已存在。
400	QuotaExceeded.ScheduledTask	Scheduled task quota exceeded.	用户的定时任务使用个数达到上限。
400	ScheduledAction.RegionMismatch	The specified scheduled task and the specified scheduled action are not in the same Region.	指定的ScheduledAction与定时任务所在的地域不匹配。

13.4 ModifyScheduledTask

修改定时任务的属性。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScheduledTaskId	String	是	edRtShc57WGXdt8TlPbr****	定时任务的 ID。
Action	String	否	ModifyScheduledTask	操作接口名，系统规定参数，取值：ModifyScheduledTask。
Description	String	否	fortest	定时任务的描述信息。2~200 个英文或中文字符。
LaunchExpirationTime	Integer	否	600	定时任务触发操作失败后，在此时间内重试。默认 600 秒。 取值范围：0~21600
LaunchTime	String	否	2014-08-18T10:52Z	定时任务触发的时间点。按照 ISO8601 标准表示，并需要使用 UTC 时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mmZ。 如果指定了 RecurrenceType，则此属性指定的时间点，默认为循环执行的时间点。 如果未指定 RecurrenceType，则按指定的日期和时间执行一次。不能填写自创建或修改当天起 90 日后的时间。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
RecurrenceEndTime	String	否	2014-08-20T16:55Z	重复执行定时任务的结束时间。按照 ISO8601 标准表示, 并需要使用 UTC 时间。格式为: YYYY-MM-DDThh:mmZ 不能填写自创建或修改当天起 90 日后的时间。 修改后, RecurrenceType、RecurrenceValue 和 RecurrenceEndTime 需要同时有效。
RecurrenceType	String	否	Daily	重复执行定时任务的类型。可选值: · Daily: 每多少天重复执行一次定时任务。 · Weekly: 每周指定几天重复执行一次定时任务。 · Monthly: 每月内指定几天重复执行一次定时任务。 · Cron: 按照指定的 Cron 表达式执行定时任务。 修改后, RecurrenceType、RecurrenceValue 和 RecurrenceEndTime 需要同时有效。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Recurrence Value	String	否	2	重复执行定时任务的数值。 · Daily: 只能填一个值, 取值范围: 1~31。 · Weekly: 可以填入多值。周日、周一……周六的值依次为: 0, 1, 2, ..., 6, 多天使用英文字符 “,” 分隔。 · Monthly: 格式为 A-B。A、B 的取值范围为 1~31, 并且 B 必须大于等于 A。 · Cron: 支持分、时、日、月、星期的 5 域表达式, 支持英文逗号 (,)、连词符 (-)、星号 (*)、斜线 (/)。 修改后, RecurrenceType、RecurrenceValue 和 RecurrenceEndTime 需要同时有效。
ScheduledAction	String	否	ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingRule/cCBpdYdQuBe2cUxOdu6pioK	定时任务触发时需要执行的操作。此处填写伸缩规则的唯一标识符。
ScheduledTaskName	String	否	测试st	定时任务的显示名称, 2~64 个英文或中文字符, 以数字、大小字母或中文开头, 可包含数字, “_”、“-”或“.”。同一用户账号同一地域内唯一。如果没有指定该参数, 默认值为 ScheduledScalingTaskId。
TaskEnabled	Boolean	否	true	是否启动定时任务。 · true: 启动任务 · false: 停止任务 默认值: true

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ModifyScheduledTask
&ScheduledTaskId=edRtShc57WGXdt8TLPbr****
&LaunchTime=2014-08-18T10:52Z
&RecurrenceEndTime=2014-08-20T16:55Z
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyScheduledTaskResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ModifyScheduledTaskResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScheduledTaskId.NotFound	The specified scheduled task does not exist.	指定的定时任务在该用户账号下不存在。
400	InvalidScheduledTaskName.Duplicate	The specified value of parameter ScheduledTaskName is duplicated.	定时任务名已存在。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	ScheduledAction. RegionMismatch	The specified scheduled task and the specified scheduled action are not in the same Region.	指定的ScheduledA ction与定时任务所在 的地域不匹配。

14 生命周期挂钩

14.1 CreateLifecycleHook

为一个伸缩组创建生命周期挂钩（`CreateLifecycleHook`）。

描述

一个伸缩组最多可以创建 6 个生命周期挂钩。创建了生命周期挂钩的伸缩组，在发生伸缩活动时，生命周期挂钩会暂停伸缩活动一段时间，我们称之为伸缩活动等待状态，具体等待时长您可以通过 `HeartbeatTimeout` 参数指定。伸缩活动处于等待状态时，伸缩组弹性扩张活动之前或者弹性收缩活动之前为您保留指定时长的操作时间。您可以在等待期间初始化 ECS 实例配置或者获取 ECS 实例数据等。等待状态的进程在处于加入或移除 RDS 实例 IP 白名单和加入或移除 SLB 实例 IP 白名单之间，如下图所示：推荐您利用消息服务 MNS 的主题或者队列创建消息通知，掌握伸缩组内正在启动或者即将释放的 ECS 实例的动态。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleTransition	String	是	SCALE_OUT	生命周期挂钩适用的伸缩活动类型。 取值范围： - SCALE_OUT：伸缩组弹性扩张活动 - SCALE_IN：伸缩组弹性收缩活动
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	CreateLifecycleHook	系统规定参数。取值：CreateLifecycleHook。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DefaultResult	String	否	CONTINUE	等待状态结束后的下一步动作。取值范围： · CONTINUE：继续响应弹性扩张活动或者继续响应弹性收缩活动。 · ABANDON：直接释放弹性扩张活动创建出来的 ECS 实例或者直接将弹性收缩活动中的 ECS 实例从伸缩组移除。 默认值：CONTINUE 当伸缩组发生弹性收缩活动（SCALE_IN）并触发多个生命周期挂钩时，DefaultResult=ABANDON 的生命周期挂钩触发的等待状态结束时，会提前将其它对应的等待状态提前结束。其他情况下，下一步动作均以最后一个结束等待状态的下一步动作为准。
HeartbeatTimeout	Integer	否	600	生命周期挂钩为伸缩组活动设置的等待时间，等待状态超时会执行下一步动作。取值范围：30~21600，单位为秒，默认值：600。创建了生命周期挂钩后，您可以调用 RecordLifecycleActionHeartbeat 延长 ECS 实例的等待时间，也可以调用 CompleteLifecycleAction 提前结束伸缩活动的等待状态。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleHook.N.DefaultResult	String	否	CONTINUE	等待状态结束后的下一步动作。取值范围： · CONTINUE：继续响应弹性扩张活动或者继续响应弹性收缩活动。 · ABANDON：直接释放弹性扩张活动创建出来的 ECS 实例或者直接将弹性收缩活动中的 ECS 实例从伸缩组移除。 默认值：CONTINUE 当伸缩组发生弹性收缩活动（SCALE_IN）并触发多个生命周期挂钩时，DefaultResult=ABANDON 的生命周期挂钩触发的等待状态结束时，会提前将其它对应的等待状态提前结束。其他情况下，下一步动作均以最后一个结束等待状态的下一步动作为准。
LifecycleHook.N.HeartbeatTimeout	Integer	否	600	生命周期挂钩为伸缩组活动设置的等待时间，等待状态超时会执行下一步动作。取值范围：30~21600，单位为秒，默认值：600。创建了生命周期挂钩后，您可以调用 RecordLifecycleActionHeartbeat 延长 ECS 实例的等待时间，也可以调用 CompleteLifecycleAction 提前结束伸缩活动的等待状态。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleHook.N. LifecycleHookName	String	否	测试 SCALE_OUT	生命周期挂钩名称，不能与当前伸缩组其他生命周期挂钩重名。长度为2~40个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字、下划线（_）、连字符（-）和小数点（.）。默认值为生命周期挂钩ID。
LifecycleHook.N. LifecycleTransition	String	否	SCALE_OUT	生命周期挂钩适用的伸缩活动类型。 取值范围： - SCALE_OUT：伸缩组弹性扩张活动 - SCALE_IN：伸缩组弹性收缩活动
LifecycleHook.N. NotificationArn	String	否	acs:ess:cn-hangzhou:1111111111:queue/queue1	生命周期挂钩通知对象标识符。目前我们支持消息服务MNS队列或主题，参数取值格式：acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}。 - region：伸缩组所在的地域 - account-id：阿里云账号ID 例如： - MNS队列：acs:ess:{region}:{account-id}:queue/{queuename} - MNS主题：acs:ess:{region}:{account-id}:topic/{topicname}

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleHook.N.NotificationMetadata	String	否	Test	伸缩活动的等待状态的固定字符串信息。参数长度不能超过 128 个字符。弹性伸缩每次推送消息到通知对象时，会同时发送您预先指定的 NotificationMetadata 参数值，便于管理和标记不同类别的通知信息。当您同时指定了 NotificationArn 参数时，NotificationMetadata 参数方可生效。
LifecycleHookName	String	否	测试 SCALE_OUT	生命周期挂钩名称，不能与当前伸缩组其他生命周期挂钩重名。长度为 2~40 个英文或中文字符，以数字、大小字母或中文开头，可包含数字、下划线（_）、连字符（-）和小数点（.）。默认值为生命周期挂钩 ID。
NotificationArn	String	否	acs:ess:cn-hangzhou:111111111:queue/queue1	生命周期挂钩通知对象标识符。目前我们支持消息服务 MNS 队列或主题，参数取值格式：acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}。 - region：伸缩组所在的地域 - account-id：阿里云账号 ID 例如： - MNS 队列：acs:ess:{region}:{account-id}:queue/{queueName} - MNS 主题：acs:ess:{region}:{account-id}:topic/{topicName}

名称	类型	是否必选	示例值	描述
NotificationMetadata	String	否	Test	伸缩活动的等待状态的固定字符串信息。参数长度不能超过 128 个字符。弹性伸缩每次推送消息到通知对象时，会同时发送您预先指定的 NotificationMetadata 参数值，便于管理和标记不同类别的通知信息。当您同时指定了 NotificationArn 参数时，NotificationMetadata 参数方可生效。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
LifecycleHookId	String	ash-****	生命周期挂钩 ID。
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateLifecycleHook
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&LifecycleHookName=测试SCALE_OUT
&LifecycleTransition=SCALE_OUT
&NotificationArn=acs:ess:cn-hangzhou:111111111:queue/queue1
&NotificationMetadata=Test
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateLifecycleHookResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <LifecycleHookId>ash-****</LifecycleHookId>
```

```
</CreateLifecycleHookResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "LifecycleHookId":"ash-****",
  "RequestId":"473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is not valid.	参数值不合法。
400	InvalidNotificationArn	The specified parameter notificationArn is invalid.	指定的 NotificationArn 不合法。
400	UnsupportedNotificationType. CurrentRegion	The notificationType is not supported in the special region which scalingGroup belongs to.	当前地域不支持该通知方式。
400	QueueNotExist	The specified queue does not exist.	指定的 MNS 队列不存在。
400	TopicNotExist	The specified topic does not exist.	指定的 MNS 主题不存在。
400	InvalidLifecycleHookName. Duplicate	The specified value of parameter lifecycleHookName is duplicated.	生命周期挂钩已存在。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	QuotaExceeded. LifecycleHook	Lifecycle hook quota exceeded in the specified scaling group.	一个伸缩组最多可以创建 6 个生命周期挂钩。

14.2 ModifyLifecycleHook

修改一个生命周期挂钩的属性（`ModifyLifecycleHook`）。

描述

您可以通过以下两种方式修改生命周期挂钩：

- 指定生命周期挂钩 ID（LifecycleHookId），此时将忽略 ScalingGroupId 和 LifecycleHookName 参数。
- 同时指定伸缩组 ID（ScalingGroupId）与生命周期挂钩名称（LifecycleHookName）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	ModifyLifecycleHook	系统规定参数，取值：ModifyLifecycleHook。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DefaultResult	String	否	CONTINUE	等待状态结束后的下一步动作。取值范围： - CONTINUE：继续响应弹性扩张活动或者继续响应弹性收缩活动。 - ABANDON：直接释放弹性扩张活动创建出来的 ECS 实例或者直接将弹性收缩活动中的 ECS 实例从伸缩组移除。 默认值：CONTINUE 当伸缩组发生弹性收缩活动（SCALE_IN）并触发多个生命周期挂钩时，DefaultResult=ABANDON 的生命周期挂钩触发的等待状态结束时，会提前将其它对应的等待状态提前结束。其他情况下，下一步动作均以最后一个结束等待状态的下一步动作为准。
HeartbeatTimeout	Integer	否	600	生命周期挂钩为伸缩组活动设置的等待时间，等待状态超时会执行下一步动作。取值范围：30~21600，单位为秒，默认值：600。 创建了生命周期挂钩后，您可以调用 RecordLifecycleActionHeartbeat 延长 ECS 实例的等待时间，也可以调用 CompleteLifecycleAction 提前结束伸缩活动的等待状态。
LifecycleHookId	String	否	ash-***	生命周期挂钩 ID，用于指定生命周期挂钩，不支持修改。
LifecycleHookName	String	否	测试SCALE_IN	生命周期挂钩名称，用于指定生命周期挂钩，不支持修改。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleTransition	String	否	SCALE_IN	生命周期挂钩适用的伸缩活动类型。 取值范围： - SCALE_OUT：伸缩组弹性扩张活动 - SCALE_IN：伸缩组弹性收缩活动
NotificationArn	String	否	acs:ess:cn-hangzhou:111111111:queue/queue2	生命周期挂钩通知对象标识符。目前我们支持消息服务 MNS 队列或主题，参数取值格式：acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}。 - region：伸缩组所在的地域 - account-id：阿里云账号 ID 例如： - MNS 队列：acs:ess:{region}:{account-id}:queue/{queueName} - MNS 主题：acs:ess:{region}:{account-id}:topic/{topicName}
NotificationMetadata	String	否	Test	伸缩活动的等待状态的固定字符串信息。参数长度不能超过 128 个字符。弹性伸缩每次推送消息到通知对象时，会同时发送您预先指定的 NotificationMetadata 参数值，便于管理和标记不同类别的通知信息。当您同时指定了 NotificationArn 参数时，NotificationMetadata 参数方可生效。
ScalingGroupId	String	否	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ2***	伸缩组 ID，用于指定生命周期挂钩，不支持修改。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ModifyLifecycleHook
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&LifecycleHookName=测试SCALE_IN
&LifecycleTransition=SCALE_IN
&DefaultResult=ABANDON
&NotificationArn=acs:ess:cn-hangzhou:111111111:queue/queue2
&NotificationMetadata=Test
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyLifecycleHookResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ModifyLifecycleHookResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is not valid.	参数值不合法。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidLifecycleHookIdNotExist	The specified lifecycleHookId not exist.	指定的 LifecycleHookId 不存在。
400	InvalidLifecycleHookNameNotExist	The specified lifecycleHookName you provided not exist.	指定的 LifecycleHookName 不存在。
400	InvalidNotificationArn	The specified parameter **notificationArn** is invalid.	指定的 NotificationArn 不存在。
400	UnsupportedNotificationType.CurrentRegion	The **notificationType** is not supported in the special region which scalingGroup belongs to.	当前地域不支持该通知方式。
400	LifecycleHook	The specified queue does not exist.	指定的 MNS 队列不存在。
400	TopicNotExist	The specified topic does not exist.	指定的 MNS 主题不存在。

14.3 DescribeLifecycleHooks

查询一个或多个满足指定条件的生命周期挂钩列表（`DescribeLifecycleHooks`）。

描述

您可以通过以下三种方式查询生命周期挂钩：

- 指定一个生命周期挂钩 ID 列表（LifecycleHookId.N），此时将忽略 ScalingGroupId 和 LifecycleHookName 参数。

- 指定伸缩组 ID (ScalingGroupId)。
- 同时指定伸缩组 ID (ScalingGroupId) 和生命周期挂钩名称 (LifecycleHookName)。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	DescribeLifecycleHooks	系统规定参数，取值：DescribeLifecycleHooks
LifecycleHookId.N	RepeatList	否	ash-****	生命周期挂钩 ID。
LifecycleHookName	String	否	Test	生命周期挂钩名称。
PageNumber	Integer	否	1	实例状态列表的页码。起始值：1，默认值：1。
PageSize	Integer	否	50	分页查询时设置的每页行数。最大值：50，默认值：50。
ScalingGroupId	String	否	asg-****	伸缩组 ID。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
LifecycleHooks			生命周期挂钩信息列表。
[└] DefaultResult	String	CONTINUE	等待状态结束后的下一步动作。
[└] HeartbeatTimeout	Integer	60	生命周期挂钩为伸缩组活动设置的等待时间，等待状态超时后会执行下一步动作。
[└] LifecycleHookId	String	ash-****	生命周期挂钩 ID。

名称	类型	示例值	描述
<code>LifecycleHookName</code>	String	Test	生命周期挂钩名称。
<code>LifecycleTransition</code>	String	SCALE_OUT	生命周期挂钩对应伸缩活动类型。
<code>NotificationArn</code>	String	acs:ess:cn-hangzhou:1111111111:queue/queue1	生命周期挂钩通知对象标识符。
<code>NotificationMetadata</code>	String	Test	伸缩活动的等待状态的固定字符串信息。
<code>ScalingGroupId</code>	String	asg-****	伸缩组 ID。
<code>PageNumber</code>	Integer	1	查询起始页数。
<code>PageSize</code>	Integer	50	查询每页返回行数。
<code>RequestId</code>	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。
<code>TotalCount</code>	Integer	1	生命周期挂钩总个数。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeLifecycleHooks
&ScalingGroupId=asg-****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeLifecycleHooksResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>50</PageSize>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <LifecycleHooks>
    <LifecycleHook>
      <ScalingGroupId>asg-xxx</ScalingGroupId>
      <LifecycleHookId>ash-xxx</LifecycleHookId>
      <LifecycleHookName>Test</LifecycleHookName>
      <DefaultResult>CONTINUE</DefaultResult>
    
```

```
<HeartbeatTimeout>60</HeartbeatTimeout>
<LifecycleTransition>SCALE_OUT</LifecycleTransition>
<NotificationMetadata>Test</NotificationMetadata>
<NotificationArn>acs:ess:cn-hangzhou:1111111111:queue/queue1</
NotificationArn>
</LifecycleHook>
</LifecycleHooks>
</DescribeLifecycleHooksResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "lifecycleHooks":[
    {
      "notificationArn":"acs:ess:cn-hangzhou:1111111111:queue/queue1",
      "lifecycleHookId":"ash-****",
      "notificationMetadata":"Test",
      "lifecycleTransition":"SCALE_OUT",
      "defaultResult":"CONTINUE",
      "lifecycleHookName":"Test",
      "scalingGroupId":"asg-****",
      "heartbeatTimeout":600
    }
  ],
  "totalCount":1,
  "requestId":"473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "pageSize":50,
  "pageNumber":1
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is not valid.	指定的参数值不合法。

14.4 RecordLifecycleActionHeartbeat

延长一个生命周期挂钩触发的被挂起的 ECS 实例的等待时间（`RecordLifecycleActionHeartbeat`）。

描述

ECS 实例的等待时间最长不能超过 6 小时，每次等待状态最多能被延时 20 次。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
lifecycleActionToken	String	是	aaaa-bbbbbb-cccc-ddddd	伸缩活动的等待状态标识符，您可以从生命周期挂钩指定的消息服务队列或主题中获取。
lifecycleHookId	String	是	ash-****	生命周期挂钩 ID。
Action	String	否	RecordLifecycleActionHeartbeat	系统规定参数，取值：RecordLifecycleActionHeartbeat。
heartbeatTimeout	Integer	否	600	生命周期挂钩为伸缩组活动设置的等待时间，等待状态超时会执行下一步动作。取值范围：30~21600，单位为秒，默认值：600。 创建了生命周期挂钩后，您可以调用 RecordLifecycleActionHeartbeat 延长 ECS 实例的等待时间，也可以调用 CompleteLifecycleAction 提前结束伸缩活动的等待状态。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=RecordLifecycleActionHeartbeat
```

```
&LifecycleHookId=ash-****
&LifecycleActionToken=aaaa-bbbb-bbbb-dddd
&LifecycleActionResult=CONTINUE
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<RecordLifecycleActionHeartbeatResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</RecordLifecycleActionHeartbeatResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is not valid.	指定的参数值不合法。
400	LifecycleHookIdAndLifecycleActionToken.Invalid	The specified lifecycleActionToken and lifecycleHookId you provided does not match any in process lifecycle action.	根据指定的 LifecycleActionToken 无法匹配 LifecycleHookId。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	LifecycleAction. TimeExceeded	The specified parameter heartbeatTime exceed lifecycleA ction max suspend time.	等待时间最长不能超过 6 小时。
400	LifecycleAction .RecordTime sExceeded	The specified lifecycleAction exceed lifecycleA ction max record times.	每次等待状态最多能被 延时 20 次。

14.5 CompleteLifecycleAction

提前结束伸缩活动的等待状态（CompleteLifecycleAction）。

允许设置结束等待状态后的下一步动作是继续完成伸缩活动（CONTINUE）还是弃用此次伸缩活动（ABANDON）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleActionToken	String	是	aaaa-bbbbbb-cccc-ddddd	伸缩活动的等待状态标识符，您可以从生命周期挂钩指定的消息服务队列或主题中获取。
LifecycleHookId	String	是	ash-****	生命周期挂钩 ID。
Action	String	否	CompleteLifecycleAction	系统规定参数，取值：CompleteLifecycleAction。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
LifecycleActionResult	String	否	CONTINUE	等待状态结束后的下一步动作。取值范围： · CONTINUE：继续响应弹性扩张活动或者继续响应弹性收缩活动。 · ABANDON：直接释放弹性扩张活动创建出来的 ECS 实例或者直接将弹性收缩活动中的 ECS 实例从伸缩组移除。 默认值：CONTINUE 当伸缩组发生弹性收缩活动（SCALE_IN）并触发多个生命周期挂钩时，DefaultResult=ABANDON 的生命周期挂钩触发的等待状态结束时，会提前将其它对应的等待状态提前结束。其他情况下，下一步动作均以最后一个结束等待状态的下一步动作为准。
OwnerAccount	String	否	ECSforCloud@Alibaba.com	RAM 用户的账号登录名称。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CompleteLifecycleAction
&LifecycleHookId=ash-****
&LifecycleActionToken=aaaa-bbbbb-cccc-ddddd
&LifecycleActionResult=CONTINUE
```

&<公共请求参数>

正常返回示例

XML 格式

```
<CompleteLifecycleActionResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</CompleteLifecycleActionResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is invalid.	指定的参数值不合法。
400	LifecycleHookIdAndLifecycleActionToken.Invalid	The specified lifecycleActionToken and lifecycleHookId you provided does not match any in process lifecycle action.	根据指定的 LifecycleActionToken 无法匹配 LifecycleHookId。

14.6 DeleteLifecycleHook

删除一个生命周期挂钩（DeleteLifecycleHook）。

描述

如果生命周期挂钩已触发伸缩活动等待状态，删除生命周期挂钩时，则对应的等待状态会被提前结束。您可以通过以下两种方式删除生命周期挂钩：

- 指定生命周期挂钩 ID (LifecycleHookId) , 此时将忽略 ScalingGroupId 和 LifecycleHookName 参数。
- 同时指定伸缩组 ID (ScalingGroupId) 与生命周期挂钩名称 (LifecycleHookName) 。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	DeleteLifecycleHook	系统规定参数，取值：DeleteLifecycleHook。
LifecycleHookId	String	否	ash-****	生命周期挂钩 ID。
LifecycleHookName	String	否	测试SCALE_IN	生命周期挂钩名称。
ScalingGroupId	String	否	dP8VqSd9ENXPc0ciVmbc****	伸缩组 ID。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteLifecycleHook
&LifecycleHookId=ash-****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteLifecycleHookResponse>
```

```
<RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteLifecycleHookResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParamter	The specified value of parameter is invalid.	参数值不合法。
400	InvalidLifecycleHookId.NotFound	The specified lifecycleHookId does not exist.	生命周期挂钩 ID 不存在。
400	InvalidLifecycleHookName.NotFound	The specified lifecycleHookName you provided does not exist.	生命周期挂钩名称不存在。

15 事件通知

15.1 CreateNotificationConfiguration

创建弹性伸缩事件及资源变化通知（CreateNotificationConfiguration）。

您可以设置由云监控系统事件、消息服务 MNS 队列或 MNS 主题接收消息通知。当伸缩组发生指定类型的伸缩事件或者资源变化时，弹性伸缩会发送消息通知云监控或 MNS。目前，有部分阿里云地域暂未部署 MNS 队列和 MNS 主题服务，具体详情，请访问 MNS 管理控制台或者参阅 MNS 常见问题。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
NotificationArn	String	是	acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor	通知对象标识符。格式为 <code>acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}</code> ，其中： <code>region</code>：伸缩组所在地域 ID。更多详情，请参阅 地域和可用区。 <code>account-id</code>：您的账号 ID。 <code>resource-relative-id</code>：通知方式，可选值包括云监控 <code>cloudmonitor</code>，MNS 队列 <code>queue/{queueName}</code> 和 MNS 主题 <code>topic/{topicName}</code>。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
NotificationType.N	RepeatList	是	AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS	一类或者多类弹性伸缩事件及资源变化通知。N 的取值范围为 1~8，多个取值使用重复列表的形式。 您可以通过接口 DescribeNotificationTypes 查询参数取值。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	CreateNotificationConfiguration	系统规定参数。取值：CreateNotificationConfiguration。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=CreateNotificationConfiguration
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&NotificationArn=acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor
&NotificationType.1=AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS
&NotificationType.2=AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS
&NotificationType.3=AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR
&NotificationType.4=AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR
&NotificationType.5=AUTOSCALING:SCALE_REJECT
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateNotificationConfigurationResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</CreateNotificationConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
```

```
"requestId":"473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidNotificationArn	The specified parameter notificationArn is invalid.	指定的 NotificationArn 不合法。
400	InvalidNotificationTypes	The specified notificationType is invalid.	指定的 NotificationType.N不合法。
400	NotificationConfigurationExist	The specified notificationConfiguration already exist for the scalingGroup.	指定的事件通知已经存在于当前伸缩组中。
400	NotificationConfigurationQuotaExceed.ForScalingGroup	NotificationConfiguration num exceed for the specified scalingGroup.	当前伸缩组配置的通知功能超出允许的上限值。
400	QueueNotExist	The specified queue queueName does not exist.	指定的 MNS 队列不存在。
400	TopicNotExist	The specified topic topicName does not exist.	指定的 MNS 主题不存在。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	Unsupporte dNotificationType. CurrentRegion	The notificati onType is not supported in the special region which scalingGroup belongs to.	当前地域不支持该通知 方式。
404	InvalidSca lingGroupId. NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

15.2 DescribeNotificationConfigurations

查询您创建的弹性伸缩事件及资源变化通知（`DescribeNotificationConfigurations`）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ScalingGro upId	String	是	AG6CQdPU8O KdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DescribeNo tification Configurations	系统规定参数。取值：DescribeNo tificationConfigurations。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
Notificati onConfigur ationModels			事件及资源变化通知集合。

名称	类型	示例值	描述
<code>NotificationArn</code>	String	acs:ess:cn-hangzhou:111111111:queue/queue1	事件及资源变化通知集合。
<code>NotificationTypes</code>		AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS	弹性伸缩事件及资源变化通知类型列表。
<code>ScalingGroupId</code>	String	asg-****	请求 ID。
<code>RequestId</code>	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeNotificationConfigurations
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeNotificationConfigurationsResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <NotificationConfigurationModels>
    <NotificationConfigurationModel>
      <NotificationArn>xxxxxxxxxx</NotificationArn>
      <ScalingGroupId>xxxxxxxxxx</ScalingGroupId>
      <NotificationTypes>
        <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS</Notificati
onType>
        <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR</NotificationType
>
      </NotificationTypes>
    </NotificationConfigurationModel>
    <NotificationConfigurationModel>
      <NotificationArn>xxxxxxxxxx</NotificationArn>
      <ScalingGroupId>xxxxxxxxxx</ScalingGroupId>
      <NotificationTypes>
        <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS</Notificati
onType>
        <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR</NotificationType
>
      </NotificationTypes>
    </NotificationConfigurationModel>
  </NotificationConfigurationModels>
```

```
</DescribeNotificationConfigurationsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "notificationConfigurationModels": [
    {
      "notificationArn": "xxxxxxxxxx",
      "notificationTypes": [
        "AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS",
        "AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR",
        "AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS",
        "AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR",
        "AUTOSCALING:SCALE_REJECT"
      ],
      "scalingGroupId": "xxxxxxxxxx"
    },
    {
      "notificationArn": "xxxxxxxxxx",
      "notificationTypes": [
        "AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS",
        "AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR",
        "AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS",
        "AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR",
        "AUTOSCALING:SCALE_REJECT"
      ],
      "scalingGroupId": "xxxxxxxxxx"
    }
  ]
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

15.3 ModifyNotificationConfiguration

修改您创建的弹性伸缩事件及资源变化通知（ModifyNotificationConfiguration）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
NotificationArn	String	是	acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor	通知对象标识符。格式为 <code>acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}</code> ，其中： <code>region</code> 为伸缩组所在的地域 ID。更多详情，请参阅 地域和可用区。 <code>account-id</code> 为您的账号 ID。 <code>resource-relative-id</code> 为通知方式，可选值包括云监控系统事件 <code>cloudmonitor</code>、消息服务 MNS 队列 <code>queue/{queue-name}</code> 和 MNS 主题 <code>topic/{topic-name}</code>。
NotificationType.N	RepeatList	是	AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS	一类或者多类弹性伸缩事件通知。N 的取值范围：1~5，多个取值使用重复列表的形式。您可以通过接口 DescribeNotificationTypes 查询参数取值。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	ModifyNotificationConfiguration	系统规定参数。取值：ModifyNotificationConfiguration。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=ModifyNotificationConfiguration
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&NotificationArn=acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor
&NotificationType.1=AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS
&NotificationType.2=AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS
&NotificationType.3=AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR
&NotificationType.4=AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR
&NotificationType.5=AUTOSCALING:SCALE_REJECT
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyNotificationConfigurationResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</ModifyNotificationConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidNotificationTypes	The specified notificationType is invalid.	指定的 NotificationType .N 不合法。
400	NotificationConfigurationNotExist	The specified notificationConfiguration not exist for the scalingGroup.	当前伸缩组不存在指定的弹性伸缩事件及资源变化通知类型。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

15.4 DeleteNotificationConfiguration

删除弹性伸缩事件及资源变化通知（`DeleteNotificationConfiguration`）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
NotificationArn	String	是	acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor	通知对象标识符。格式为 <code>acs:ess:{region}:{account-id}:{resource-relative-id}</code> ，其中： <code>region</code> 为伸缩组所在的地域 ID。更多详情，请参阅 地域和可用区。 <code>account-id</code> 为您的账号 ID。 <code>resource-relative-id</code> 为通知方式，可选值包括云监控系统事件 <code>cloudmonitor</code>、消息服务 MNS 队列 <code>queue/{queueName}</code> 和 MNS 主题 <code>topic/{topicName}</code>。
ScalingGroupId	String	是	AG6CQdPU8OKdwLjgZcJ****	伸缩组 ID。
Action	String	否	DeleteNotificationConfiguration	系统规定参数。取值：DeleteNotificationConfiguration。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DeleteNotificationConfiguration
&ScalingGroupId=AG6CQdPU80KdwLjgZcJ****
&NotificationArn=acs:ess:cn-hangzhou:123456:cloudmonitor
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteNotificationConfigurationResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
</DeleteNotificationConfigurationResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	NotificationConfigurationNotExist	The specified notificationConfiguration not exist for the scalingGroup.	当前伸缩组不存在指定的伸缩事件及资源变化通知。
404	InvalidScalingGroupId.NotFound	The specified scaling group does not exist.	指定的伸缩组不存在。

15.5 DescribeNotificationTypes

查询弹性伸缩事件及资源变化通知类型（`DescribeNotificationTypes`）。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	否	DescribeNotificationTypes	系统规定参数。取值：DescribeNotificationTypes。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
NotificationTypes		AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS	弹性伸缩事件及资源变化通知类型列表。
RequestId	String	473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求 ID。无论调用接口成功与否，我们都会返回请求 ID。

示例

请求示例

```
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeNotificationTypes
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeNotificationTypesResponse>
  <RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E</RequestId>
  <NotificationTypes>
    <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS</NotificationType>
    <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS</NotificationType>
    <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR</NotificationType>
    <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR</NotificationType>
    <NotificationType>AUTOSCALING:SCALE_REJECT</NotificationType>
  </NotificationTypes>
```

```
</DescribeNotificationTypesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "requestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E",
  "notificationTypes": [
    "AUTOSCALING:SCALE_OUT_SUCCESS",
    "AUTOSCALING:SCALE_IN_SUCCESS",
    "AUTOSCALING:SCALE_OUT_ERROR",
    "AUTOSCALING:SCALE_IN_ERROR",
    "AUTOSCALING:SCALE_REJECT"
  ]
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

16 错误代码

16.1 客户端错误

本文介绍客户端错误信息。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	MissingParameter	The input parameter <code><parameter name></code> that is mandatory for processing this request is not supplied	缺少参数。
400	InvalidParameter	The specified value of parameter <code><parameter name></code> is not valid.	参数取值无效。
400	UnsupportedOperation	The specified action is not supported.	无效的接口。
400	NoSuchVersion	The specified version does not exist.	无效的版本。
400	Throttling	Request was denied due to request throttling.	操作被流量控制系统拒绝。
400	InvalidAccessKeyId.NotFound	The Access Key ID provided does not exist in our records.	无效的AccessKey。
403	Forbidden	Users are not authorized to operate on the specified resource.	操作被禁止。
403	Forbidden.RiskControl	This operation is forbidden by Aliyun Risk Control system .	操作被风险控制系统禁止。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	SignatureDoesNotMatch	The signature we calculated does not match the one you provided.	无效的签名。
403	Forbidden.Unsubscribed	Do not have permission to access this API.	用户未开通弹性伸缩，无权调用该API。
403	Forbidden.UserVerification	Your user account is not verified by Aliyun.	无实名验证。
400	ResourceNotAvailable	Resource you requested is not available in this region or zone.	指定的地域不支持弹性伸缩。

16.2 服务器端错误

本文介绍服务器端错误信息。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure .	服务器无法完成对请求的处理
503	ServiceUnavailable	The request has failed due to a temporary failure of the server.	服务器当前无法处理请求

17 如何保证幂等性

本文介绍如何保证幂等性。

当通过调用执行伸缩规则接口在创建或释放 ECS 实例时，如果遇到了请求超时或服务器内部错误时，客户端可能会尝试重发请求，这时客户端可以通过提供可选参数 `ClientToken` 避免服务器创建或释放出比预期要多的实例，即通过提供 `ClientToken` 参数保证请求的幂等性。`ClientToken` 是一个由客户端生成的唯一的、大小写敏感、不超过 64 个 ASCII 字符的字符串。

如果用户使用同一个 `ClientToken` 值调用创建实例接口，则服务端会返回相同的请求结果，包含相同的 `ScalingActivityId`。因此用户在遇到错误进行重试的时候，可以通过提供相同的 `ClientToken` 值，来确保只创建一个伸缩活动，并得到这个伸缩活动的 `ScalingActivityId`。

如果用户提供了一个已经使用过的 `ClientToken`，但其他请求参数不同，则弹性伸缩会返回 `IdempotentParameterMismatch` 的错误代码。需要注意的是，`SignatureNonce`、`Timestamp` 和 `Signature` 参数在重试时是需要变化的，因为弹性伸缩使用 `SignatureNonce` 来防止重放攻击，使用 `Timestamp` 来标记每次请求时间，所以再次请求必须提供不同的 `SignatureNonce` 和 `Timestamp` 参数值，这同时也会导致 `Signature` 值的变化。

通常，客户端只需要在 503 (`ServiceUnavailable`) 错误、或者无法得到响应结果的情况下进行重试操作。返回结果是 200 时，重试可以得到与上次相同的结果，但不会对服务端状态产生任何影响。而对 4xx 或 500 的返回错误，除非提示信息里明确出现 `try it later`，否则重试也无法成功。

18 地域

18.1 DescribeRegions

调用DescribeRegions查询可以使用弹性伸缩服务的地域。

调试

前往【[API Explorer](#)】在线调试，API Explorer 提供在线调用 API、动态生成 SDK Example 代码和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，强烈推荐使用。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
AcceptLanguage	String	否	zh-CN	根据所选语言筛选返回结果。更多详情，请参见 RFC7231 。取值范围： - zh-CN：根据汉语筛选 - en-US：根据英语筛选 - ja：根据日语筛选 默认值：zh-CN。
Action	String	否	DescribeRegions	系统规定参数，取值：DescribeRegions。

返回参数

名称	类型	示例值	描述
Regions			地域信息的集合。
└ LocalName	String	华北 2	地域名称。
└ RegionEndpoint	String	ess.aliyuncs.com	地域对应的接入地址（Endpoint）。
└ RegionId	String	cn-beijing	地域ID。

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	73469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeRegions
&AcceptLanguage=zh-CN<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeRegionsResponse>
  <RequestId>38EC7366-F5A9-46B1-BDB1-0FDC2E296397</RequestId>
  <Regions>
    <Region>
      <RegionId>cn-beijing</RegionId>
      <RegionEndpoint>ess.aliyuncs.com</RegionEndpoint>
      <LocalName>华北 2</LocalName>
    </Region>
    <Region>
      <RegionId>cn-shanghai</RegionId>
      <RegionEndpoint>ess.aliyuncs.com</RegionEndpoint>
      <LocalName>华东 2</LocalName>
    </Region>
  </Regions>
</DescribeRegionsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "38EC7366-F5A9-46B1-BDB1-0FDC2E296397",
  "Regions": {
    "Region": [
      {
        "RegionId": "cn-beijing",
        "RegionEndpoint": "ess.aliyuncs.com",
        "LocalName": "华北 2"
      },
      {
        "RegionId": "cn-shanghai",
        "RegionEndpoint": "ess.aliyuncs.com",
        "LocalName": "华东 2"
      }
    ]
  }
}
```

错误码

[查看本产品错误码](#)

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidAcceptLanguage. NotFound	Only Chinese (zh-CN), English (en-US), and Japanese (ja) are allowed.	不支持指定的语言。