阿里云 云服务器 ECS

个人版快速入门

文档版本: 20190917

为了无法计算的价值 | [] 阿里云

<u>法律声明</u>

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读 或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用于自身的合法 合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格遵守保密义务;未经阿里云 事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分 或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 3. 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者 提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您 应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
•	该类警示信息将导致系统重大变更甚至 故障,或者导致人身伤害等结果。	禁止: 重置操作将丢失用户配置数据。
A	该类警示信息可能导致系统重大变更甚 至故障,或者导致人身伤害等结果。	▲ 警告: 重启操作将导致业务中断,恢复业务所需 时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不 是用户必须了解的内容。	道 说明: 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定。
courier 字体	命令。	执行 cd /d C:/windows 命令,进 入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	bae log listinstanceid Instance_ID
[]或者[a b]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig[-all -t]
{}或者{a b }	表示必选项,至多选择一个。	<pre>swich {stand slave}</pre>

目录

法律声明	I
通用约定	I
1 入门概述	1
2 准备工作	2
3 配置选型	3
4 创建ECS实例	4
5 连接ECS实例	6
6 格式化数据盘	7
6.1 Windows格式化数据盘	7
6.2 Linux格式化数据盘	
7 释放ECS实例	15
8 常用操作导航	16

1入门概述

个人版快速入门介绍如何使用ECS管理控制台创建、连接以及释放实例。

📃 说明:

云服务器ECS实例,有时候也被称为阿里云服务器、云服务器、云服务器ECS等。为避免引起误 解,本文使用云服务器ECS实例,简称ECS实例。

快速入门流程

- 1. 完成准备工作。
- 2. 配置选型。
- 3. 创建实例。
- 4. 连接实例。
- 5. 如果配置了数据盘,Windows实例请参见Windows格式化数据盘,Linux实例请参见Linux格式化数据盘。
- 6. 释放实例。

以上流程仅适用于控制台操作,如果您是API用户,请参见API概览和API快速入门。

视频

观看以下视频,快速了解如何购买云服务器ECS。

2 准备工作

在使用云服务器ECS前,您需要完成本文中的准备工作。

- ・ 注册阿里云账号, 并完成实名认证。
- ・如果要购买按量付费实例,账户余额不能少于100元人民币。关于充值,请参见如何充值。
- ·如果要创建专有网络(VPC)类型的ECS实例,需要在目标地域创建一个专有网络和交换机。具体操作,请参见创建一个专有网络和交换机。
- · 安全组是一种虚拟防火墙,每个实例必须属于至少一个安全组。系统提供一个默认安全组,您
 也可以在目标地域创建一个安全组并添加能满足您业务需求的安全组规则。具体操作,请参见#unique_15和#unique_16。

3 配置选型

云服务器ECS提供了十几类、两百多款实例规格,满足您在不同应用场景、不同业务负载下对服务 器的性能需求。

下表介绍了个人用户的实例规格选型指导,这些推荐配置只是作为您开始使用云服务器ECS的参考。更多更丰富的实例规格,请参见#unique_18。

类型	实例规格	云盘	公网带宽	适用场景
入门型	1 vCPU 1 GiB 内 存(ecs.xn4.small)	40 GiB高效 云盘	1 Mbps	访问量较小的个人网站初 级阶段
基础型	1 vCPU 2 GiB内 存(ecs.n4.small)	40 GiB高效 云盘	2 Mbps	流量适中的网站、简单开 发环境、代码存储库等
通用型	2 vCPU 4 GiB内 存(ecs.n4.large)	40 GiB高效 云盘	2 Mbps	满足90%云计算初级用户 的需求,适用于企业运营 活动、并行计算应用、普 通数据处理
进阶型	4 vCPU 16 GiB内 存(ecs.sn2ne.xlarge)	40 GiB高效 云盘	5 Mbps	中大规模访问量的网站、 分布式分析及计算场景和 Web应用程序

关于网站架构案例和应用场景的更多详细信息,请参见网站解决方案。

阿里云提供了灵活的配置修改方式。如果您在使用过程中,发现配置过高或过低,可以通过升降配 切换实例规格。确定了配置方案后,您就可以开始创建ECS实例了。具体操作,请参见升降配。

4 创建ECS实例

本文以入门级实例规格族为例,介绍如何使用控制台快速创建一台ECS实例。

背景信息

实例是云服务器ECS的核心组件,是计算能力的体现。为便于您快速熟悉云服务器ECS,本文 在ECS控制台创建了一台可随时释放的按量计费、按流量计费的入门级ECS实例。详细的创建信息 和更多创建方式,请参见#unique_24。使用API创建实例,请参见#unique_25。

操作步骤

- 1. 前往实例创建页。
- 2. 完成基础配置。
 - a) 选择计费方式。本示例中,选择按量付费。
 - b) 选择地域和可用区,例如华东1(杭州),可用区默认选择随机分配。

📕 说明:

实例创建完成后,不可更改地域和可用区,请谨慎选择。

c)选择实例规格并设置实例数量。本示例中,选择所有代 > x86计算 > 入门级(共享) > 共享 基本型xn4。

可供选择的实例规格由您所选择的地域决定。详情请参见实例规格。

- d) 选择镜像。本示例中,选择公共镜像CentOS 7.6。
- e) 选择存储。本示例中, 仅使用系统盘, 默认选择40 GiB高效云盘。
- 3. 单击下一步: 网络和安全组, 完成网络和安全组设置。
 - a) 选择网络类型为专有网络。本示例中,选择默认专有网络和默认交换机。
 - b) 设置公网带宽。本示例中,选择分配公网IPv4地址为实例分配一个公网IP地址,并选择按使 用流量对公网带宽计费。
 - c) 选择安全组。如果您没有创建安全组,可以使用默认安全组。
 - d) 添加弹性网卡。如果所选实例规格不支持弹性网卡,跳过这一步。
- 4. 单击下一步:系统配置。

您可以选填此页面中的选项,建议您设置登录凭证和实例名称。本示例中,选择自定义密码,并 将实例名称设为ecs-01。

5. 单击下一步:分组设置。
 您可以选填此页面中的选项,有多台实例时,建议添加标签方便管理。

6. 单击下一步:确认订单。

确认所选配置,您也可以单击编辑图标返回修改配置。

7. 阅读和确认云服务器ECS服务条款,然后单击创建实例。

预期结果

单击管理控制台回到控制台,一般需要1~2分钟完成实例创建。单击刷新按钮,新建的ECS实例状态变为运行中,表示实例创建成功。

后续步骤

实例创建成功后:

- · 对Linux实例,您可以连接实例。具体步骤,请参见连接ECS实例。
- · 对Windows实例,操作系统内部还需要使用sysprep进行初始化。初始化期间,请不要重启实例。初始化完成后,您可以连接实例。具体步骤,请参见连接ECS实例。初始化耗时由I/O优化类型决定:
 - I/O优化的Windows实例,初始化一般耗时2~3分钟。
 - 非I/O优化的Windows实例,初始化一般耗时10分钟。

5 连接ECS实例

创建ECS实例后,您可以通过多种方式连接并登录ECS实例。本文介绍在ECS管理控制台使用管理 终端快速连接并登录ECS实例,以便进行本地管理。

操作步骤

- 1. 登录ECS管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击实例与镜像>实例。
- 3. 在顶部状态栏处,选择地域。
- 4. 在实例列表中,找到已创建的实例ecs-01。在操作列,单击远程连接。
- 5. 在弹出的远程连接密码对话框中,复制密码,并单击关闭。



连接密码仅在第一次连接管理终端时显示。记住该密码以便日后使用此密码连接管理终端。

- 6. 在弹出的输入远程连接密码对话框中,粘贴密码,并单击确定。
- 7. 登录ECS实例。根据实例的操作系统,执行不同的操作:
 - ·如果是Linux实例,输入用户名root和创建ECS实例时设置的实例登录密码即可登录。
 - · 如果是Windows实例,在管理终端界面的左上角单击发送远程命令 > CTRL+ALT
 +DELETE,进入Windows实例的登录界面。输入创建ECS实例时设置的密码即可登录。

如果您忘记了ECS实例登录密码,请重置实例密码。具体步骤,请参见重置实例密码。

6格式化数据盘

6.1 Windows格式化数据盘

本文介绍如何为Windows实例的全新数据盘创建一个MBR单分区并挂载NTFS文件系统。您也可 以根据业务需要,对数据盘进行多分区配置。

背景信息

格式化数据盘可能存在以下风险:

- ·数据盘分区和格式化是高风险行为,请慎重操作。本文介绍如何处理一块全新的数据盘,如果您 的数据盘上有数据,请务必为数据盘创建快照,避免数据丢失。具体操作,请参见创建快照。
- · 云服务器ECS仅支持数据盘分区操作,不支持系统盘分区操作。如果您强行使用第三方工具对系统盘做分区操作,可能引发系统崩溃和数据丢失等未知风险。仅允许在扩容系统盘后做扩展分区或新增分区操作,具体操作,请参见#unique_32。

操作步骤

本操作步骤仅适用于不大于2TiB的数据盘,大于2TiB的数据盘,请参见#unique_33。示例步骤 以Windows Server 2012 R2 64位操作系统为例,ECS实例挂载的是20GiB的数据盘,分区并格 式化了一个MBR单分区。

- 1. 远程连接实例。
- 2. 在Windows Server桌面,右键单击开始图标,选择磁盘管理。



3. 查找到未格式化分区的数据盘(如磁盘 2),其处于脱机状态。



4. 右键单击磁盘 2周边的空白区, 在弹出的菜单中, 选择联机。

🧐 磁盘 2 未知			
20.00 GB 開約1 ①		联机(O)	
		屬性(P)	
		帮助(H)	
■ 未分配 ■	主分に	×	

联机后,磁盘2的状态显示为没有初始化。

5. 右键单击磁盘 2周边的空白区, 在弹出菜单中, 选择初始化磁盘。

@ 磁盘 2 未知	
20.00 GB 没有初始化	20.00 GB 初始化磁盘(I)
	肥机(O)
未分配 🔳 主	屬性(P)
	帮助(H)

- 6. 在初始化磁盘对话框里,选择磁盘2,并选择磁盘分区形式:
 - MBR目前仍是最常用的分区形式,但是,MBR只支持处理不大于2 TiB的数据盘,而且,只 支持分4个主区,如果您要将磁盘分成更多的区,需要将某个主区作为扩展区并在其中创建逻 辑分区。
 - · GPT是一种新的分区形式,早期版本的Windows不能识别这种分区形式。GPT能处理的数据盘容量由操作系统和文件系统决定。在Windows操作系统里,GPT最多可以支持128个主分区。

在本示例中,我们选择MBR分区形式,并单击确定。

初始化磁盘	ĸ
磁盘必须经过初始化,逻辑磁盘管理器才能访问。	
选择磁盘(S):	
☑ 磁盘 2	
为所远磁量使用以下磁量分区形式:	
 MBR(主启助记录)(M) 	
(G01D 分达录)(G)	
注意:所有早期版本的 Windows 都不识别 GPT 分区形式。	
100.001	
BANE SPORT	

7. 在磁盘管理对话框,右键单击磁盘 2的未分配区域,选择新建简单卷。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	¥/////////////////////////////////////		
20.00 GB 联机	20.00 GB (추어함)	新務簡单卷(1)	
		新建的区卷(N)	
		新建带区卷(T)	
■ 未分配 ■ 主	98	新建镜像卷(R)	
		新建 RAID-5 卷(W)	
		壓性(P)	
		帮助(H)	

- 8. 在新建简单卷向导对话框中,完成以下操作:
 - a) 单击下一步。
 - b) 指定卷大小:指定简单卷大小。如果您只要创建一个主区,使用默认值。单击下一步。

	新建简单卷向导	x
指定卷大小 选择介于最大和最小值的卷大小。		
最大磁盘空间量(MB):	20477	
最小磁盘空间量(MB):	8	
简单卷大小(MB)(S):	20477 ×	
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取減	

c) 分配驱动器号和路径:选择一个驱动器号(即盘符),如本示例中选择F。单击下一步。

新建简单卷向导	x
分配版动器号和路径 为了便于访问,可以给磁盘分区分面驱动器号或驱动器抽径。	
④ 分配以下驱动器号(A): ● 後入以下至点 NTFS 文は朱中(M): ● 成為以下至点 NTFS 文は朱中(M): ● 方分化能力器号或能力器等或能力器等式(0)	
< 上一步(B) 下一步(N) >	取調

d) 格式化分区:选择格式化设置,包括文件系统、分配单元大小和卷标,确认是否执行快速格式化和启用文件和文件夹压缩。这里使用默认设置。单击下一步。



e) 开始创建新简单卷。当向导对话框里出现以下截图中的信息时,说明已经完成新简单卷的创
 建。单击完成关闭新建简单卷向导对话框。

新建简单卷向导	×
正在完成新建简单卷向导	
你已经成功完成新建简单卷向导。	
已选择下列设置:	
● 報告: 定奏等 (記書が正確: 正盘 2 世かい20477 MB (記録等句話紙子 F) 文字系统 NTFS (分音後元だかい 数10 年) 表示記書 (記書表示記書) 石器天元(記句号)、描奏士: 完成"、	×
ر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Pots

预期结果

格式化分区完成后,磁盘管理中磁盘 2的状态如下图所示。

□ 磁盘 2 基本 20.00 GB 联机	1800年(5) 2005 GB NTFS 秋志時好 (主分区)
■ 未分配 ■ 主分区	

您可以在这台电脑中查看到新建的驱动器新加卷 (F:)。至此,您就可以开始使用这个数据盘了。

```
相关文档
#unique_34
```

6.2 Linux格式化数据盘

本文描述如何为Linux实例的全新数据盘创建一个单分区并挂载文件系统。您也可以根据业务需要,对数据盘进行多分区配置。

前提条件

在格式化Linux实例的数据盘之前,请做好以下准备工作:

- 单独购买的数据盘必须挂载数据盘后才能格式化。随实例一起购买的数据盘,无需挂载。如何挂载数据盘,请参见#unique_36。
- · 在ECS控制台的云盘页面中,选择更多 > 修改属性查看数据盘的设备名。



数据盘的设备名默认由系统分配, I/O优化实例的数据盘设备名从/dev/vdb递增排列,包括/ dev/vdb-/dev/vdz。如果数据盘设备名为dev/xvd*(*是a-z的任意一个字母),表示您使 用的是非I/O优化实例。

背景信息

本文操作仅适用小于等于2 TiB的数据盘。大于2 TiB的数据盘, 请参见#unique_33。

本示例使用I/O优化实例,操作系统为CentOS 7.6,为一块新的20 GiB数据盘(设备名为/dev/vdb)创建一个单分区,分区格式使用MBR,挂载的是ext4文件系统。

📋 说明:

如果您需要使用GPT分区格式,请参见#unique_33。

格式化操作可能存在如下风险:

磁盘分区和格式化是高风险行为,请慎重操作。本文描述如何处理一块全新的数据盘,如
 果您的数据盘上有数据,请务必为数据盘创建快照,避免数据丢失。如何创建快照,请参见#unique_31。

· 云服务器ECS仅支持数据盘分区操作,不支持系统盘分区操作。如果您强行使用第三方工具对系统盘做分区操作,可能引发系统崩溃和数据丢失等未知风险。仅允许在扩容系统盘后做扩展分区或新增分区操作,具体操作请参见#unique_37。

操作步骤

- 1. 远程连接ECS实例。具体步骤请参见#unique_38。
- 2. 运行fdisk -l命令查看实例上的数据盘。

| ■ 说明:

执行命令后,如果不存在/dev/vdb,表示您的实例没有数据盘。确认数据盘是否已挂载。

- 3. 依次运行以下命令, 创建一个单分区数据盘。
 - a)运行fdisk -u /dev/vdb命令:分区数据盘。
 - b) 输入p: 查看数据盘的分区情况。本示例中, 数据盘没有分区。
 - c) 输入n: 创建一个新分区。
 - d) 输入p:选择分区类型为主分区。

本示例中创建一个单分区数据盘,所以只需要创建主分区。如果要创建四个以上分区,您应该创建至少一个扩展分区,即选择e(extended)。

- e) 输入分区编号并按回车键。本示例中,仅创建一个分区,输入1。
- f) 输入第一个可用的扇区编号:按回车键采用默认值2048。
- g) 输入最后一个扇区编号。本示例中, 仅创建一个分区, 按回车键采用默认值。
- h) 输入p: 查看该数据盘的规划分区情况。
- i) 输入w:开始分区,并在完成分区后退出。

```
[root@ecshost~ ]# fdisk -u /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x3e60020e.
Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x3e60020e
Device Boot Start End Blocks Id System
Command (m for help): n
Partition type:
```

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free) e extended Select (default p): p Partition number (1-4, default 1): 1 First sector (2048-41943039, default 2048): Using default value 2048 Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): Using default value 41943039 Partition 1 of type Linux and of size 20 GiB is set Command (m for help): p Disk /dev/vdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x3e60020e Device Boot Start End Blocks Id System /dev/vdb1 2048 41943039 20970496 83 Linux Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks.

4. 运行fdisk -lu /dev/vdb命令查看新分区。

如果出现以下信息,表示新分区已创建完成。

[root@ecshost~]# fdisk -lu /dev/vdb

Disk /dev/vdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x3e60020e

Device Boot Start End Blocks Id System /dev/vdb1 2048 41943039 20970496 83 Linux

5. 运行mkfs.ext4 /dev/vdb1命令在新分区上创建一个文件系统。

本示例中,创建一个ext4文件系统。您也可以根据自己的需要,创建其他文件系统。例如:如果您需要在 Linux、Windows和Mac系统之间共享文件,可以运行mkfs.vfat命令创建VFAT文件系统。

📋 说明:

创建文件系统所需时间取决于数据盘大小。

```
[root@ecshost~ ]# mkfs.ext4 /dev/vdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
```

Block size=4096 (log=2) Fragment size=4096 (log=2) Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks 1310720 inodes, 5242624 blocks 262131 blocks (5.00%) reserved for the super user First data block=0 Maximum filesystem blocks=2153775104 160 block groups 32768 blocks per group, 32768 fragments per group 8192 inodes per group Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000 Allocating group tables: done Writing inode tables: done

- Writing superblocks and filesystem accounting information: done
- 6. (可选) 运行cp /etc/fstab /etc/fstab.bak命令备份etc/fstab文件。

Creating journal (32768 blocks): done

7. 运行echo /dev/vdb1 /mnt ext4 defaults 0 0 >> /etc/fstab命令向/etc/fstab 写》新公区信息

写入新分区信息。

如果要把数据盘单独挂载到某个文件夹,例如单独用来存放网页,则将命令中/mnt替换成所需的挂载点路径。

▋ 说明:

Ubuntu 12.04系统不支持barrier, 您需要运行echo '/dev/vdb1 /mnt ext4 barrier =0 0 0' >> /etc/fstab命令。

8. 运行cat /etc/fstab命令查看/etc/fstab中的新分区信息。

```
[root@ecshost~ ]# cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
#
# Created by anaconda on Wed Dec 12 07:53:08 2018
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/
disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for
more info
#
UUID=d67c3b17-255b-4687-be04-f29190d37396 / ext4 defaults 1 1
/dev/vdb1 /mnt ext4 defaults 0 0
```

9. 运行mount /dev/vdb1 /mnt命令挂载文件系统。

10.运行df -h命令查看目前磁盘空间和使用情况。

如果出现新建文件系统的信息,表示挂载成功,您不需要重启实例即可以使用新的文件系统。

[root@ecshost~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/vdal 40G 1.6G 36G 5% / devtmpfs 234M 0 234M 0% /dev tmpfs 244M 0 244M 0% /dev/shm tmpfs 244M 484K 244M 1% /run tmpfs 244M 0 244M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 49M 0 49M 0% /run/user/0 /dev/vdbl 20G 45M 19G 1% /mnt

7释放ECS实例

本文介绍如何在控制台手动释放一个按量付费实例。

背景信息

对于VPC类型的按量付费实例,如果没有启用实例停机不收费功能,实例停止后会继续收费。对于 经典网络类型的ECS实例, 实例停止后也会继续收费。如果您不再需要一个ECS实例,请释放该实 例,避免继续产生费用。更多信息,请参见停止实例和释放实例。

如果您创建的是包年包月实例,计费周期到期后实例会自动释放。实例到期前,您也可以申请<mark>退</mark> 款提前释放实例。



如果实例中有数据,建议您在释放之前先创建快照备份数据。具体操作,请参见创建快照。

操作步骤

- 1. 登录ECS管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击实例与镜像>实例。
- 3. 在顶部状态栏处,选择地域。
- 在实例列表页面中,找到要释放的实例ecs-01。在操作列中,单击更多>实例状态>释放设置。
- 5. 选择立即释放,并单击下一步。
- 6. 确认要释放的实例,并单击确定。
- 7. 输入您收到的手机验证码, 单击确认。

预期结果

实例列表页面上不再显示已释放的实例。

后续步骤

当您体验了从创建ECS实例到释放ECS实例的流程,可以尝试更丰富的操作。详情请参见常用操作 导航。

相关文档

#unique_44

8 常用操作导航

在使用云服务器ECS时,您可能会遇到各种问题,例如远程连接、更换操作系统、扩容云盘、升高 或降低实例配置、使用快照或镜像等。本文介绍了云服务器ECS的常用操作,供您参考。

您可以观看以下视频,了解常用操作。

使用须知和使用限制

- · 使用云服务器ECS的注意事项,请参见使用须知。
- · 使用云服务器ECS的资源规格限制,请参见使用限制和#unique_48。
- · 待备案的ECS实例需要满足购买要求,且每台ECS实例可申请的备案服务号数量有限。详情请参见#unique_49。备案流程请参见#unique_50。

创建并管理ECS实例

- ·您可以按以下步骤操作ECS实例的生命周期:
 - 1. 创建ECS实例。详情请参见创建实例。
 - 2. 远程连接ECS实例。根据ECS实例使用的操作系统不同,使用不同的方式连接:
 - 无论什么操作系统,均能使用管理终端连接实例,常用于故障排查和运维。详情请参见使
 用管理终端连接实例。
 - Linux或类Unix系统的实例:使用用户名密码验证连接Linux实例或者使用SSH密钥对连接Linux实例。
 - Windows实例:使用软件连接Windows实例。
 - 3. 停止ECS实例。
 - 4. 释放ECS实例。
- ·如果当前的实例规格或网络配置无法满足业务需求,您可以变更实例规格、IP地址和公网带宽的 配置,包括:
 - 包年包月实例:包年包月实例升级配置或者#unique_58。
 - 按量付费实例变更实例规格。
 - 更换公网IP地址。
 - 公网IP转换为弹性公网IP。
 - 按量付费实例修改公网带宽。
 - 临时升级带宽。
- ·如果当前的操作系统无法满足需要,您可以更换操作系统。详情请参见更换操作系统。

- ·您可以使用以下功能精细化控制和管理ECS实例:
 - 实例自定义数据
 - 实例元数据
 - 实例标识
 - 实例RAM角色

管理计费

您可以按量付费转包年包月,详情请参见按量付费转包年包月。

您可以使用不同的方式续费包年包月实例:

- **#unique_70**
- #unique_71
- #unique_72

提高计费性价比

您可以购买抢占式实例,降低部分场景下的使用成本,搭配弹性供应实现自动化交付。您可以根据 以下文档使用抢占式实例:

- #unique_73
- **#unique_74**

您还可以购买预留实例券,提高抵扣方式灵活性和降低成本。您可以按以下步骤使用预留实例券:

- 1. #unique_75。
- 2. #unique_76。

创建并管理云盘

当云盘作数据盘用时,您可以按以下步骤使用云盘。

- 1. 创建按量付费云盘。
- 2. 挂载云盘。
- 3. #unique_9或#unique_8。
- 4. 创建快照备份数据。详情请参见创建快照。
- 5. 如果已有的系统盘或数据盘的容量无法满足需求,您可以扩容系统盘或数据盘。详情请参见#unique_80。扩容数据盘,按操作系统类别需要执行不同的操作:
 - #unique_81
 - **#unique_82**
 - #unique_83

6. 如果云盘数据出错,您可以使用某个时刻的云盘快照回滚云盘。详情请参见回滚云盘。

7. 如果要将云盘恢复到初始状态,您可以重新初始化云盘。详情请参见重新初始化云盘。

8. 卸载云盘。

9. 释放云盘。

如果您想直接在一块新云盘中使用已有云盘中的数据,可以直接使用快照创建云盘。详情请参见使 用快照创建云盘。

创建和管理快照

您可以按以下步骤使用快照:

- 1. 创建快照,可分为:
 - ・创建快照。
 - ・使用自动快照策略,定期自动创建快照。详情请参见#unique_89。
- 2. 查看快照容量。
- 3. 为了节省快照存储空间,删除不必要的快照。详情请参见删除快照。

快照的常见应用场景如下所示:

- ・用于拷贝或恢复数据:您可以使用快照创建云盘或者回滚云盘。详情请参见创建云盘和回滚云 盘。
- 用于快速部署环境:您可以使用系统盘快照创建自定义镜像,并使用自定义镜像创建实例。详情 请参见使用快照创建自定义镜像和使用自定义镜像创建实例。

创建并管理自定义镜像

控制台上操作的主要都是自定义镜像。使用自定义镜像,您可以快速部署业务环境。您可以通过以 下方式获取自定义镜像。

- · 使用快照创建自定义镜像。
- · 使用实例创建自定义镜像。
- · 使用Packer创建自定义镜像。
- ·不同地域之间复制镜像。详情请参见复制镜像。
- ・不同账号之间共享镜像、详情请参见共享镜像。
- ・导入自定义镜像。
- · 使用Packer创建并导入本地镜像。

您可以导出镜像备份环境。详情请参见导出镜像。

创建并管理安全组

您可以按以下步骤使用安全组:

- 1. 创建安全组。
- 2. 添加安全组规则。
- 3. ECS实例加入安全组。
- 4. 删除安全组规则。
- 5. 删除安全组。

为了方便部署业务,您可以跨地域、跨网络类型克隆安全组。详情请参见管理安全组。

如果新的安全组规则对线上业务产生了不利影响,您可以全部或部分还原安全组规则。详情请参 见管理安全组规则。

创建并授予实例RAM角色

您可以按以下步骤使用密钥对:

- 1. (可选)为RAM用户授予操作实例RAM角色的权限策略。详细步骤请参见#unique_108。
- 2. 创建并授予实例RAM角色。详细步骤请参见#unique_109。
- 3. 在使用过程中,您可以随时更换实例RAM角色。详细步骤请参见#unique_110。

创建并使用密钥对

您可以按以下步骤使用密钥对:

- 1. 创建SSH密钥对或者导入SSH密钥对。
- 2. 绑定SSH密钥对。

您也可以在创建ECS实例时绑定密钥对。

- 3. 使用SSH密钥对连接Linux实例。
- 4. 解绑SSH密钥对。
- 5. 删除SSH密钥对。

创建并使用弹性网卡

您可以按以下步骤使用弹性网卡:

- 1. 创建弹性网卡。
- 2. 将弹性网卡附加到实例或者在创建实例时附加弹性网卡。
- 3. (可选)配置ECS实例的弹性网卡。
- 4. #unique_119°
- 5. 将弹性网卡从实例上分离。

6. 删除弹性网卡。

搭建IPv6专有网络

- · 运行Windows Server操作系统的ECS实例请参见#unique_122。
- ·运行Linux操作系统的ECS实例请参见#unique_123。

使用标签

您可以使用标签管理各种资源,提高效率。您可以按以下步骤使用标签:

- 1. 新建并绑定标签。详情请参见绑定标签。
- 2. 根据标签筛选资源。
- 3. 解绑标签。

使用实例启动模板

实例启动模板帮助您快速创建相同配置的ECS实例,您可以按以下步骤使用实例启动模板:

- 1. #unique_127。
- 2. #unique_128°
- 3. #unique_129°

使用部署集

部署集帮助您提供底层应用的高可用性,您可以按以下步骤使用部署集:

- 1. #unique_130°
- 2. #unique_131。
- 3. #unique_132。
- 4. #unique_133。

使用云助手

云助手可以发送远程命令,免去了运维过程中的使用跳板机的不便。您可以按以下步骤使用云助 手:

- 1. (可选)部分ECS实例需要您手动安装和配置云助手客户端。详细步骤请参见#unique_134。
- 2. #unique_135°
- 3. #unique_136。
- 4. #unique_137。