阿里云 云企业网

用户指南

文档版本: 20190220

为了无法计算的价值 | [] 阿里云

<u>法律声明</u>

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读 或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用于自身的合法 合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格遵守保密义务;未经阿里云 事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分 或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 3. 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者 提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您 应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
•	该类警示信息将导致系统重大变更甚至 故障,或者导致人身伤害等结果。	禁止: 重置操作将丢失用户配置数据。
A	该类警示信息可能导致系统重大变更甚 至故障,或者导致人身伤害等结果。	▲ 警告: 重启操作将导致业务中断,恢复业务所需 时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不 是用户必须了解的内容。	道 说明: 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定。
courier 字体	命令。	执行 cd /d C:/windows 命令,进 入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	bae log listinstanceid Instance_ID
[]或者[a b]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig[-all -t]
{}或者{a b }	表示必选项,至多选择一个。	<pre>swich {stand slave}</pre>

目录

法律声明	I
通用约定	I
1 管理云企业网实例	1
2 网络实例	2
3 跨账号网络实例授权	5
4 跨地域互通带宽	6
5 带宽包	8
5.1 管理带宽包	8
5.2 带宽包续费管理	12
6 健康检查	14
7 管理路由	15
7.1 查看云企业网路由	15
7.2 管理网络实例路由	17
7.3 开启路由重叠功能	20
8 访问云服务	22
8.1 概述	22
8.2 设置AnyTunnel服务	22
8.3 PrivateZone	23
8.3.1 设置PrivateZone访问	23
8.3.2 云连接网授权	25
9 预警设置	34

1 管理云企业网实例

创建云企业网实例后,您可以在云企业网实例中加载网络实例,购买带宽包并设置跨地域互通带 宽,快速构建安全可靠的企业级全球互连网络。

创建云企业网实例

完成以下操作, 创建云企业网实例:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击创建云企业网实例。
- 3. 根据以下信息配置云企业网实例:

配置	说明
名称	输入云企业网实例的名称。 名称在2-128个字符之间,以英文字母或中文开始,可包含数 字,连字符(-)和下划线(_)。
描述	输入云企业网实例的描述。 描述在2-256个字符之间,不能以http:// 和 https:// 开 始。
加载网络实例	您可以将位于本账号下或其他账号下的网络实例加载到云企业 网实例中,详情参见 <mark>网络实例</mark> 。

删除云企业网实例

在删除云企业网实例之前,确保该实例下不存在带宽包或网络实例,否则该实例将无法被删除。

完成以下操作, 创建云企业网实例:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在目标云企业网实例的操作列下单击删除。

云企业网实例								云企业网使用说明	⑦ 帮助	放档
创建云企业网实例	刷新						实例名称 ~	搜索		Q
云企业网ID/名称		状态	网络实例	带宽包 ②	跨地域带宽	描述		操作		
cen-0m test2 ≧		●可用	0	0	0	- 11		管理删除		

3. 在弹出的对话框中单击确认。

2 网络实例

创建云企业网实例后,您需要将要互连的网络实例添加到云企业网实例中。目前支持添加专有网络(VPC)、边界路由器(VBR)和云连接网(CCN)。

您可以在云企业网实例中加载同账号的网络实例也可以加载其他账号的网络实例。加载跨账号网络 实例时,需要授权,详情参见<mark>跨账号网络实例授权</mark>。

加载同账号网络实例

完成以下操作,加载同账号的网络实例:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID链接。
- 3. 单击加载网络实例。
- 4. 选择同账号,并根据以下信息配置网络实例。

配置	说明			
实例类型	选择待加载网络实例的类型:			
	 ・ 专有网络(VPC): 连接专有网络。 ・ 边界路由器(VBR): 连接VBR关联的本地数据中心。 ・ 云连接网(CCN): 连接CCN中加入的本地分支。 			
地域	选择待加载网络实例所在的地域。			
实例	选择待加载的网络实例。			
	说明:不能选择已加入云企业网实例或高速通道的网络实例。			
描述	输入网络实例的描述。 描述在2-256个字符之间,不能以http://和https://开 头。			

5. 单击确定。

加载跨账号网络实例

加载跨账号网络实例之前,您需要在网络实例所在的账号下为云企业网实例授权,详情参见跨账号网络实例授权。

完成以下操作,加载其他账号的网络实例:

1. 登录云企业网管理控制台。

- 2. 单击目标云企业网实例的ID链接。
- 3. 单击加载网络实例。
- 4. 选择跨账号,并根据以下信息配置网络实例。

配置	说明
对方账号	输入待加载的网络实例所属账号的UID。
实例类型	选择待加载的网络实例的类型,VPC或边界路由器(VBR)。
地域	选择待加载的网络实例所在的地域。
实例ID	输入待加载的网络实例的实例ID。

5. 单击确定。

快速加入云企业网

您可以在专有网络和边界路由器详情页面,快速加入同账号云企业网。

· 在专有网络详情页面, 单击加入云企业网, 然后选择已创建的云企业网实例。单击确定。

专有网络详情		加入:	云企业网 开启ClassicLink 刷新 删解	涂
专有网络基本信息				
ID	vpc-2zesxzq63b0mrfe41yk3z	目标网段	172.16.0.0/16	
名称	- 编辑	创建时间	2018-04-28 10:42:34	
状态	可用	描述	- 编辑	
默认专有网络	否	ClassicLink	未开启	
加入云企业网详情	尚未加入云企业网	地域	华北 2	

· 在边界路由器详情页面,单击加入云企业网,然后选择已创建的云企业网实例。单击确定。

│ 边界路由器详情				创建路由器接口	加入云企业网 <table-cell> 刷新</table-cell>		
基本信息					修改信息		
路由器ID: vbr-bp1dqzxm4vewd6cdo7h59	路由憖口: vbr-bp1dqzxm4vewd6cdo7h59						
路由器名称: ddfd			接入点: ap-cn-hangzhou-la-A				
路由器描述:	路由骤描述:			电路编码:			
创建时间: 2017-08-04 15:34:54		已加入云企业	业网详情: 云企业网ID: 所属账号:	cen-nurxpujcu9zfga8752 1993847644011928			
物理专线信息					增加物理专线		
物理专线(ID) 物理专线拥有者(ID)	阿里云侧互联地址	客户侧互联地址	子网掩码	VLANID	操作		
pc 19938	192.168.0.1	1922	255.255.255.0	111	修改信息		
pc 19938	192.168.0.2	1923	255.255.255.0	123	修改信息 解绑		

解绑网络实例

完成以下操作,解绑网络实例:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID链。
- 3. 在目标网络实例的操作列下单击卸载。
- 4. 在弹出的对话框中单击确认。

3 跨账号网络实例授权

在加载跨账号网络实例之前,需要对方账号进行授权。

跨账号授权VPC

1. 以目标VPC所属的账户登录专有网络管理控制台。

2. 在左侧导航栏,单击专有网络。

3. 单击目标VPC的ID,在云企业网跨账号授权信息区域,单击云企业网跨账号授权。

4. 在弹出的对话框中,输入对方账号ID和对方云企业网实例ID,然后单击确定。

跨账号授权VBR

1. 以目标VBR所属的账户登录高速通道管理控制台。

2. 在左侧导航栏,单击物理专线连接 > 边界路由器。

- 3. 单击目标VBR的ID,在云企业网跨账号授权信息区域,单击云企业网跨账号授权。
- 4. 在弹出的对话框中,输入对方账号ID和对方云企业网实例ID,然后单击提交。

4 跨地域互通带宽

要实现跨地域网络实例互通,在购买带宽包后,您还需要设置跨地域互通带宽,每个带宽包下的跨 地域互通带宽的总和不能大于该带宽包的带宽值。云企业网跨地域带宽默认为1kbps,仅供测试连 通性。如果您需要业务正常运行,请购买带宽包并设置跨地域互通带宽。

例如一个云企业网实例绑定了一个带宽值为20 Mbps,互通区域为中国大陆和北美的带宽包。您可 以在该带宽包内设置美国西部1到华东1、华东2、华南1等地域的跨地域互通带宽,但所有跨地域互 通带宽之和不大于20 Mbps。

设置跨地域互通带宽

1. 登录云企业网管理控制台。

- 2. 在云企业网实例页面,单击目标云企业网实例ID。
- 3. 单击跨地域互通带宽管理, 然后单击跨地域带宽设置。
- 4. 根据以下信息配置跨地域互通带宽, 然后单击确定。

配置	说明
带宽包	选择已绑定至云企业网实例的带宽包。
互通地域	选择需要互通的地域。
带宽	根据业务需要,输入带宽值。

修改跨地域互通带宽

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击目标云企业网实例ID。
- 3. 单击跨地域互通带宽管理,在目标跨地域互通带宽的带宽列下单击修改。
- 4. 在弹出的对话框中输入带宽值, 然后单击确定。

云企业网						
基本信息						
ID cen-nurxpujcu9zfga8 名称 编辑 网络实例管理 带宽包管理 设置跨地域带宽 刷新	3752 ! 跨地域互通带宽管理	路由信息		状态 可用 描述	编辑	
带宽包互通区域	互通地域		带宽	状态		操作
中国大陆与中国大陆	华北 1;⇔华北 2		1Mbps 修改	●可用		删除

删除跨地域互通带宽

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击目标云企业网实例ID。
- 3. 单击跨地域互通带宽管理, 在目标跨地域互通带宽的带宽列下单击删除。
- 4. 在弹出的对话框中单击确定。

5 带宽包

5.1 管理带宽包

为了实现跨地域间网络实例互通,必须购买带宽包并设置跨地域带宽。

什么是带宽包

云企业网带宽包是一个包括一份互通带宽和互通地域的抽象概念。在购买带宽包时需要指定互通的 区域。区域是地域的集合,每个区域包含一个或多个阿里云地域。区域包含中国大陆、亚太、北美 和欧洲。

区域和地域的关系如下表所示:

区域	包含的地域
中国大陆	华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华南1(深 圳)、华东1(杭州)、华东2(上海)、华北5(呼和浩特)
北美	美国(硅谷)、美国(弗吉尼亚)
亚太	香港、新加坡、马来西亚(吉隆坡)、日本(东京)、印度尼西 亚(雅加达)、印度(孟买)
欧洲	德国(法兰克福)、英国(伦敦)
澳洲	澳大利亚(悉尼)

购买带宽包

跨地域网络实例互通,必须购买带宽包并设置跨地域互通带宽。同地域互通不需要购买带宽包。

说明:

带宽包购买后无法自行删除,如需删除,请提交工单。

完成以下操作,购买带宽包:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理,然后单击购买带宽包(预付费)或购买带宽包(后付费)。
- 4. 根据以下信息配置带宽包:

配置	说明
云企业网	选择需购买带宽包的云企业网实例。

配置	说明
区域	选择参与互通的网络实例所在区域。
带宽值	根据业务需要,选择跨区域互通的带宽。
	说明:带宽包创建后,无法修改互通区域。
带宽包名称	输入该带宽包的名称。

5. 选择立即创建一个带宽包, 还是批量创建多个带宽包:

- · 单击立即购买立即创建一个带宽包。
- ·如果您想创建多个不同互通地域的带宽包,完成以下操作:
 - a. 单击加入购物车,将已配置的带宽包保存到购物车中。
 - b. 根据步骤4再配置一个带宽包,然后单击加入购物车。
 - c. 单击页面右侧的购物车页签。

云企业网(予	硕付费)									
云企业网 区域-A 区域-B	huachen-test 云企业网为必诺远, 如果您否没有云企! 中国大陆 1.选择要互通的区 区域与地域对路实。 3.导来西亚,印度 择带宽包和宽信。 4.互通区域订购后 6.云企业内跨地域。 宽。	业网,请先创建云1 北美 北美 城,购买带宽包后该 新) 例回通,不需要购码 ,印尼等地分别增机 不能特改,请准能做成,请准能的。	企业网续例。 亚太 亚太 空間两区域间跨地域 采带然勉。如:北京 地域互通量大带宽限 品级。 仅供测试连通性。;	較洲 互通的带宽,可卖现 内网络索例之间互通 定50Mbps以内,如即 为保证您业务正常运(濃洲 濱洲 两区域内的跨地域。 	或互通。(点击查看 地域互通,请谨慎 1911年设置互通地域)	- 登 帯	当前配置 云企业网: 区域-A: 区域-B: 市変包名称: 购买时长: 配置週用: ¥0.00 省¥940.00 省¥940.00 ① 内部結算 立即购到	huachen-t 北美 亚太 2Mbps - 1个月 0 用户0元付 天 加入	购物车
带宽值	0	2500Mbps	5000Mbps 100	00Mbps 2 Mb	ops 🌲					
带宽包名和	R									

d. 单击立即购买创建已添加的带宽包。

✔ 全选		全屏查	看				
🗸 云企业网 (预付费) 节	—) ×					
云企业网	cen-0e7i2gmdfs6yml	oxgay					
带宽值	2Mbps						
区域-B	亚太						
区域-A	北美						
数量	- 1 +						
购买时长	1个月~						
🔽 云企业网 (预付费) 节音						
云企业网	cen-0e7i2gmdfs6yml	oxgay					
带宽值	2Mbps						
区域-B	北美						
区域-A	中国大陆						
数量	- 1 +						
购买时长	1个月~		•				
总配置费用 节省 ¥3							
¥ 0.000							
立即购买							

解绑带宽包

您可以将带宽包从云企业网实例上解绑,之后可以将该带宽包绑定至其他云企业网实例。

():

- · 在解绑带宽包之前,请删除使用该带宽包的跨地域互通带宽。
- ·带宽包即使被解绑,也仍然处于收费(可用)状态内。如需要删除带宽包,请提交工单处理。

完成以下操作,解绑带宽包:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理。
- 4. 单击目标带宽包的操作列下的解绑。
- 5. 在弹出的对话框中,单击确定。

绑定带宽包

您可以将已解绑的带宽包重新绑定或绑定到其他实例。

完成以下操作,绑定带宽包:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理。
- 4. 单击目标带宽包的操作列下的绑定。
- 5. 在弹出的对话框中,单击确定。

修改带宽

您可以随时更改带宽包的带宽,变更立即生效。

完成以下操作,修改带宽:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理。
- 4. 单击目标带宽包的带宽列下的升配或降配。



后付费带宽包的带宽修改选项为变配。

5. 修改带宽, 然后完成支付。

预付费带宽包续费

完成以下操作,对预付费带宽包续费:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理。
- 4. 单击预付费目标带宽包的操作列下的续费。

云企业网					
基本信息					
ID cen-ckwa2hhmuislseae7h 名称 同账号同地域 編編			状态 可用 描述 - 编辑		
网络实例管理带宽包管理题	等地域互通带宽管理 路由信息				
购买带宽包刷新					帯宽包ID ∨ 请输入 Q
带宽包ID	互通区域	带宽	付鶈类型	状态	操作
cenbwp-2bmjimg5gc3e7yxfzb 中国大陆	中国大陆 ≒ 中国大陆	8Mbps 降配 升配	预付费 2018-02-26 00:00:00 到期	已绑定	解绑 续费

5. 选择续费时长, 然后完成支付。

后付费带宽包转预付费

完成以下操作,将后付费带宽包的计费方式转为预付费:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在云企业网实例页面,单击带宽包管理。
- 4. 单击预付费目标带宽包的操作列下的转预付费。

云企业网						云企业网使用说明	② 帮助文档
基本信息							
网络实例管理带宽包管理	[名利 跨地域3	D cen-04sgjpvkc062ahzd26 本 test 编辑 互通带宏管理 路由信息		対	誌 可用 誌述 - 编辑		
购买带宽包(预付费) 购到	天带宽包(后付] 满) 刷新					
带宽包ID	监控	互通区域	带宽	付费类型	状态	攝作	
cenbwp-539uv1bqqish0tmg gc -	 II	中国大陆与中国大陆	2Mbps 降配 升配	预付费 2018-05-05 00:00:00 到期	已鄉定	解绑	
cenbwp-dm9ifeoullotaftb7t china	r.1	中国大陆与北美	2Mbps 变配	后付费 2018-04-25 23:28:00 创建	已绑定	解绑转预付费删除	

5. 选择购买时长, 然后完成支付。

5.2 带宽包续费管理

为了避免带宽包过期对您业务的影响,您可以通过续费管理中心对带宽包进行续费管理。

完成以下操作,进行带宽包续费管理:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在顶部菜单栏,单击费用>续费管理。
- 3. 在左侧导航栏,单击云企业网带宽包。
- 4. 在云企业网带宽包页面, 找到目标带宽包, 选择一种续费操作:

- ・如果您仅需要续费一个月,单击续费,完成支付。
- ·如果您需要长期使用带宽包,单击开通自动续费,选择自动续费时长,然后单击开通自动续费。

道 说明:

- 自动续费将于服务到期前9天开始扣款,请保证信用卡等支付方式余额充足,如您的实例
 将于明天到期,请选择手工续费。
- 如果您在扣款日前人工续费,则系统按最新到期时间自动进行续费。
- 若您今天设置了自动续费,将于次日生效,支持使用优惠券。
- ・如果您不再需要续费,单击不续费,然后单击设置为到期不续费。

2	企业网络	带宽包								
4	部时间	\sim					实例ID 、	/ 请输入实	例ID进行精确查询	Q
	手动续费			自动续费			到期不续费			
	手动	加续费实例:6个								
		实例名称	实例状态	地域节点	产品到期时间	倒计时				操作
		cenbwp-239t3d15reu45 spp0l	已过期状态		2018-04-18 00:04	已过期14小时50分钟 (过期实例不允许设置自 动续费)		▶ ■自		不续费
		cenbwp-9tpff9ak17gtnr ei9n	正常状态		2018-04-20 00:04	1天			续费 开通自动续费	不续费

6健康检查

云企业网提供健康检查功能,您可以监测已加载的边界路由器连接的本地数据中心的网络状况。

配置健康检查

完成以下操作, 配置健康检查:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击健康检查。
- 3. 选择云企业网实例的地域,然后单击添加健康检查。
- 4. 在弹出的页面, 配置健康检查:

配置	说明
云企业网实例	选择边界路由器加载的云企业网实例。
边界路由器(VBR)	选择要监控的边界路由器。
源IP	源IP地址为加载到CEN中的VPC内任意一个没有被使用的IP地址。
目标IP	目标IP地址为边界路由器对端客户CPE的接口IP。

查看监控

配置健康检查后,完成以下操作查看监控信息:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击健康检查。
- 3. 单击监控图标,查看监控数据:
 - · 出网带宽: 阿里云去往本地数据中心的带宽。
 - ·入网带宽:从本地数据中心发送到阿里云的带宽。
 - · 丢包: 阿里云和本地数据中心的通信数据包丢失情况。

删除健康检查

完成以下操作,删除健康检查配置:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击健康检查。
- 3. 选择云企业网实例的地域。
- 4. 找到目标健康检查配置, 然后单击删除。
- 5. 在弹出的对话框中,单击确定。

7 管理路由

7.1 查看云企业网路由

云企业网通过实现自动路由分发及学习,提高路由的快速收敛和网络通信的质量和安全性。

在云企业网控制台查看路由

您可以查看某地域学习到来自其他地域的网络实例路由信息,例如某个云企业网实例中加载了分别 位于华北1(青岛)和华北2(北京)两个VPC,您可以通过以下步骤查看华东1中学习到的路由条 目。

完成以下操作查询学习到的路由:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID链接。
- 3. 单击路由信息,选择要查询的地域。

路由条目中各个字段的含义如下表所示。

字段	说明
地域	需查看路由信息的地域。
目标网段	学习到的目标网段。
网段所属地域	学习到的目标网段所属的地域。
网络所属实例	学习到的目标网段所属的网络实例。

云企业网			云企业网使用说明 ⑦ 帮
基本信息			
	ID cen-nh98、 名称 云企业网 编辑	状描	あ 可用 丞 - 編辑
网络实例管理 带宽包管理	跨地域互通带宽管理 路由信息		
路由查询地域: 华东 1	\checkmark		
地域	目标网段	网段所属地域	网络所属实例
华东 1	172.16.0.0/24	华东 1	vpc-bp1gnu8br4ay7beb2wxl8
华东 1	172.16.16.0/20	华东 1	vpc-bp1gnu8br4ay7beb2wxl8
华东 1	172.16.166.0/24	华东 1	vpc-bp1gnu8br4ay7beb2wxl8
华东 1	172.16.208.0/20	华东 1	vpc-bp1gnu8br4ay7beb2wxl8
华东 1	172.16.224.0/20	华东 1	vpc-bp1gnu8br4ay7beb2wxl8

在VPC中查看学习到的云企业网路由

完成以下操作在VPC中查看学习到的路由和冲突路由:

- 1. 登录专有网络管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏中单击路由表。
- 3. 单击目标专有网络路由表的ID链接,即可在路由条目列表中看到云企业网类型的路由条目。
- 4. 单击云企业网路由条目下一跳后的图标,查看详细信息。

┃ 路由表							
路由表基本信息							
路由表ID	vtb-hp3ff5r9w7vto64yjhery		专有网络ID	vpc-hp3out5hrnoq0jizp	om9sc		
名称	- 编辑		路由表类型	系统			
创建时间	2018-06-22 15:38:17		描述	- 编辑			
路由条目列表							
添加路由条目 刷新							
目标网段	状态	下一跳	类型		操作		
192.168.10.0/24	● 可用 ● 路由冲突	-	系统				
100.64.0.0/10	● 可用		系统				
192.168.2.0/24	● 可用	vpc-gw8s9jm6kfbwv903hm6t	云企业网				
192.168.14.0/24	●可用	vpc-hp3vxe8alhgr0q2dr50xe ①	云企业网				

在VBR中查看学习到的云企业网路由

完成以下操作在VBR中查看学习到的路由和冲突路由:

- 1. 登录高速通道管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击物理专线连接 > 边界路由器。
- 3. 单击目标VBR的ID,即可在路由条目列表中看到云企业网类型的路由条目。

7.2 管理网络实例路由

云企业网(CEN)提供发布和撤销路由条目的功能。您可以将加载到CEN中的VPC或VBR中的特 定路由条目发布到云企业网(CEN)中,在排除路由冲突的条件下,CEN中的其他网络实例可以学 习到该路由。当CEN中不需要该路由后,可以从网络实例中撤销掉该路由条目。



目前控制台只支持VPC的路由发布和撤销,VBR路由的发布和撤销操作暂不支持,您可以通过调用Open API*PublishRouteEntries*发布、撤销VBR路由条目。

下表列举了可以发布到CEN的路由条目。您可以撤销已发布到CEN中的路由条目,撤销 后,CEN中将不再存在该路由条目。如果您一条自定义路由条目发布到了CEN,在VPC/VBR上删 除该自定义路由条目后,该路由条目也将从CEN中删除。

路由条目	路由条目所属实例	是否默认发布到CEN
指向ECS实例的路由条目	VPC	否
指向VPN网关的路由条目	VPC	否
指向高可用虚拟IP的路由条目	VPC	否
VPC系统路由	VPC	是
指向IDC的路由条目	VBR	是
BGP路由	VBR	是

如下图所示,CEN中加载了4个VPC实例。其中杭州地域的VPC配置了一个VPN网关,连接本 地IDC。当您把VPC中指向VPN网关的路由条目发布到CEN后,其他三个VPC会学习到该条路 由,也可以和连接的本地IDC通信。



发布路由到CEN

完成以下操作,将VPC中的路由条目发布到CEN:



确保该VPC已经加载到CEN中。

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在网络实例管理页面,单击目标VPC的ID。

云企业网							
基本信息							
ID cen-n 名称 云企业网 编辑							
网络实例管理	带宽包管理	跨地域互通带宽管理	路由信息				
加载网络实例 实例ID/名称	刷新	所属地域	实例类型	所属账号	状态	操作	
vpc VP	-	华东 1	专有网络(VPC)	1231579	● 已加載	卸載	
vpc iott		华东 1	专有网络(VPC)	1231579	● 已加載	卸載	
-		华北 2	专有网络(VPC)	1231579	● 已加戴	卸載	

- 4. 在专有网络详情页面,单击路由表链接。
- 5. 在路由表页面,单击路由表ID。

6. 找到目标路由条目,然后单击发布。

路由表									
路由表基本信息	路由表基本信息								
	路由表ID 名称	vtb-bp1w;	14.11	专有路由	专有网络ID vpc-bp1				
	创建时间 2018-07-12 14:32:04			- 14 BA	描述 编辑				
路由条目列表									
添加路由条目	刷新								
目标网段		状态	下一跳	类型	CEN中状态	操作			
10.1.1.0/24		●可用	vpn-bp10ck5rmz '①	自定义	未发布发布	删除			
172.16.180.0/24		●可用		系统	已发布 撤回				

路由发布成功后,您可以在其他实例中查看学习到的该条路由条目。

路由表						
路由表基本信息						
路由 创建	a表ID vtb- 名称 - 編 时间 201	-bp1w	04701		专有网络 路由表类 推	HD vpc-bp1f9 至型 系统 述 - 编辑
路由条目列表						
添加路由条目	刷新					
目标网段		状态	下一跳	类型		CEN中状态
172.16.181.0/24		● 可用	-	系统		已发布 撤回
100.64.0.0/10		● 可用	-	系统		-
172.16.180.0/24		●可用	vpc-bp18c5 q 🛈	云企业网		-
10.100.0.0/24		●可用	vpc-bp13vq 9 ①	云企业网		-
10.1.1.0/24		●可用	vpc-bp18c5 q ①	云企业网		-

从CEN中撤销路由

完成以下操作,将已发布到CEN的路由条目撤销:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击目标云企业网实例的ID。
- 3. 在网络实例管理页面,单击目标VPC的ID。

云企业网							
基本信息							
ID cen-n 名称 云企业网 编辑							
网络实例管理	带宽包管理	跨地域互通带宽管理	路由信息				
加载网络实例	刷新						
实例ID/名称		所属地域	实例类型	所属账号	状态	操作	
VP VP	Page 194	华东 1	专有网络(VPC)	1231579	● 已加載	卸戴	
vpc iott		华东 1	专有网络(VPC)	1231579	● 已加戰	卸戰	
vpc -		华北 2	专有网络(VPC)	1231579	● 已加载	卸戴	

- 4. 在专有网络详情页面,单击路由表链接。
- 5. 在路由表页面,单击路由表ID。
- 6. 找到目标路由条目,单击撤回,然后在弹出的对话框中,单击确定。

┃路由表					
路由表基本信息					
路由表ID	vtb-bp1wuł			专有网络ID	vpc-bp*
名称	- 编辑			路由表类型	系统
创建时间	2018-07-12 19:58:21			描述	- 编辑
路田条目列表					
添加路由条目 刷新					
目标网段	状态	下一跳	类型	CE	N中状态
172.16.181.0/24	●可用	-	系统	已发	之布 撤回

7.3 开启路由重叠功能

云企业网(CEN)会自动学习加载到云企业网实例中的网络实例的路由,如果学习到的路由的网段 重叠,则为冲突路由。开启路由重叠功能后,云企业网便可以同时学习相同前缀,不同掩码长度的 路由。

开启路由重叠功能前

例如,已经加载到CEN的VPC-A上有一条目标网段为192.168.1.0/24,下一跳为本VPC的ECS1的 自定义路由,那么从CEN学习到其它实例发布的192.168.1.0/x(1<=x<=32)的路由均被拒绝。

同样,如果在VPC-A上有一条从CEN学习到的目标网段为192.168.1.0/24的路由,那么在VPC-A 上无法创建目标网段为192.168.1.0/x(1<=x<=32)的路由,并且VPC-A上也会拒绝CEN发来的 目标网段为192.168.1.0/x(1<=x<=32)的其他路由。

开启路由重叠功能后

开启重叠路由功能后,允许相同前缀,不同掩码长度的路由同时被云企业网学习。

例如,已经加载到CEN的VPC-A上有一条目标网段为192.168.1.0/24,下一跳为本VPC的ECS1的自定义路由,从CEN中其它实例发布的192.168.0.0/16也可以被VPC-A接受。

192.168.1.0/24路由和192.168.0.0/16路由可以同时被云企业网学习到, 云企业网将基于最长前缀 匹配策略进行路由匹配。

特例

开启该功能后,VPC中不接收比交换机网段更详尽的路由。比如交换机的网段是10.0.0.0/16,则 交换机所在的VPC不会接收外来的10.0.0.0/24路由,但接收10.0.0.0/8的外来路由。

操作步骤

完成以下操作开启路由重叠功能:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例的ID链接。
- 3. 在基本信息区域,单击重叠路由功能的开启选项。

云企业网							
基本信息							
网络实例管理 带宽的	ID 名称 描述 1首理 時地域互通带気管理 1	cen-bq27vu 林 【 編輯 - 編輯 踏由信息				状态 重叠路由功能 :	可用 未开启 <mark>开度</mark>
加载网络实例 刷新							
实例ID/名称	所属地域	实例类型	所属账号	状态	操作		
vp u 林	cn-hangzhou-test-306	专有网络(VPC)	199384	●已加载	卸載		

\bigcirc

重叠路由功能一旦开启,不能关闭。

8访问云服务

通过云企业网访问云服务。

8.1 概述

加载到云企业网(CEN)中的网络实例,如果需要访问VPC中部署的云服务,需要配置服务域名和 访问所在。此外,如果VPC配置了PrivateZone,也可以通过设置的私网域名访问VPC网络中部署 的应用。

AnyTunnel服务

AnyTunnel服务指部署在专有网络(VPC)中使用AnyTunnel地址(100.64.0.0/10)提供服务的产品,例如对象存储OSS、日志服务和云解析等。如果加载到CEN中的网络实例需要访问这些云产品,需要配置服务域名和访问所在等。详细配置,请参见设置AnyTunnel服务。

PrivateZone服务

PrivateZone是基于专有网络环境的私有DNS域名解析和管理服务。加载到云企业 网(CEN)中的网络实例可以通过CEN访问PrivateZone服务。详细配置,请参见设 置PrivateZone访问。

8.2 设置AnyTunnel服务

加载到云企业网(CEN)中的网络实例要通过CEN访问云服务需要配置要访问的云服务 的域名、服务所在地和访问所在地。云服务指部署在专有网络VPC中使用AnyTunnel地 址(100.64.0.0/10)提供服务的产品,比如对象存储OSS,日志服务和云解析等。

前提条件

确保选择的服务所在地、访问所在地已有网络实例(VPC/VBR/CCN)加载到云企业网中。

操作步骤

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例ID。
- 3. 单击AnyTunnel页签,然后单击设置AnyTunnel服务。

云企业网				云企	业网使用说明	⑦ 帮助文档
 从2018年11月15日起 售卖合规检查提交。 	」,只有提交过企业材料信息 (已参与过高速通道跨境合新	的客户才可以继续使用 观改造的客户可忽略此	用和购买 <mark>云企业网跨境带宽包</mark> ,如 消息)	D果您还没有提交材料请尽快	央通过点击云企	业网跨境
基本信息						
	ID cen-408h09o6		ĥ	迹 可用		
名称 test 编辑 重叠路由功能 未开启 开启						
:	描述 - 编辑					
		with 於古/字白	An Turnel Drivels Zana			
网络头例官埋 市兑已	3官理 砖地眺互通市兑	官理」始田信息	Any Tunnel PrivateZone			
设置AnyTunnel服务	刷新					
服务域名 (IP)	服务所在地	访问所在地	解析地址列表	状态	操作	
			没有数据			

- 4. 在设置AnyTunnel服务页面,完成以下配置:
 - a) 服务域名(IP): 输入要访问的云服务的内网域名或IP地址。 例如您要访问部署在杭州地域的OSS服务,您可以填写oss-cn-hangzhou-internal. aliyuncs.com,或该服务的IP地址、IP地址段如100.64.0.1或100.64.1.0/24。
 - b) 服务所在地:选择要访问的云服务的部署地域。



确保选择的服务所在地和您填写的内网服务域名中的地域一致。

c) 访问所在地:选择发起访问的地域。

说明:确保所选地域的网络实例已经加载到云企业网中。

d) 单击确定。

8.3 PrivateZone

8.3.1 设置PrivateZone访问

PrivateZone是基于阿里云专有网络VPC环境的私有DNS域名解析和管理服务。加载到云企业 网(CEN)中的网络实例可以通过CEN访问PrivateZone服务。

前提条件

确保选择的服务所在地、访问所在地已有网络实例(VPC/VBR/CCN)加载到云企业网中。

操作步骤

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 单击目标云企业网实例ID。
- 3. 单击PrivateZone页签,然后单击点击授权。

您只有在第一次配置PrivateZone访问时需要为智能接入网关进行授权。

云企业网							云企业网使用说明	⑦ 帮助文档
◇ 从2018年11月15日起,只有提交过企业材料信息的客户才可以继续使用和购买云企业网跨境带宽包,如果您还没有提交材料请尽快通过点击云企业网跨境 售卖合规检查提交。(已参与过高速通道跨境合规改造的客户可忽略此消息)								
基本信息								
	ID	cen-408h09o			状	态可用		
	名称	test 编辑			重叠路由功	能未开启开启		
	描述	- 编辑						
网络实例管理	带宽包管理	跨地域互通带宽管理	路由信息	AnyTunnel	PrivateZone			
	此处是对	智能接入网关访问privatez	zone进行授权	服务,授权后, 授权	智能接入网关拥有X 副新	讨您云资源相应的认	方问权限。	

4. 在云资源访问授权页面,单击同意授权允许加载到云企业网的云连接网(智能接入网关的组成部分)关联的本地分支访问PrivateZone服务。

云资源访问授权	
温馨提示:如需修改角色权限,请前往RAM控制台角色管理中设置,需要注意的是,错误的配置可能导致SmartAG无法获取到必要 × 的权限。	
SmartAG请求获取访问您云资源的权限 下方是系统创建的可供SmartAG使用的角色,授权后,SmartAG拥有对您云资源相应的访问权限。	
AliyunSmartAGAccessingPVTZRole	
描述: 智能接入网关(SmartAG)默认使用此角色来访问您在其他云产品中的资源	
权限描述:用于智能接入网关(SmartAG)服务角色的授权策略	
同意授权取消	

- 5. 单击设置PrivateZone,然后在设置PrivateZone页面,完成以下配置:
 - a) 服务所在地:选择配置了PrivateZone服务的VPC的所在地域。
 - b) 服务VPC:选择配置了PrivateZone服务的VPC。

PrivateZone只能通过选定服务所在地的VPC进行访问。

c) 访问所在地:选择发起访问的地域。

📕 说明:

- 访问所在地只能选择和服务所在地相同的地域或云连接网,且确保所选地域的网络实例已 加载到云企业网。
- ·如果选择了云连接网,且云连接网的账号和VPC、云企业网的账号不同,您需要进行授权。详细信息,请参见云连接网授权。

d) 单击确定。

8.3.2 云连接网授权

如果加载到云企业网(CEN)中的云连接网(CCN)的本地分支需要通过云企业网访问PrivateZone服务时,需要进行授权。

场景一: 同账号授权

如下表所示,如果云连接网、部署了PrivateZone服务的VPC和云企业网同属于一个账号,您可以 在PrivateZone页签,单击点击授权,然后根据提示完成授权即可。

资源	所属账号(UID)
云企业网(CEN)	111111
专有网络(VPC)	111111
云连接网(CCN)	111111

一云企业网							云企业网使用说明	⑦ 帮助文档
◇ 从2018年11月15日起,只有提交过企业材料信息的客户才可以继续使用和购买云企业网跨境带宽包,如果您还没有提交材料请尽快通过点击云企业网跨境 售卖合规检查提交。(已参与过高速通道跨境合规改造的客户可忽略此消息)								
基本信息								
	ID	cen-408h09o			状	态可用		
	名称	test 编辑			重叠路由功	能未开启开启		
	描述	- 编辑						
网络实例管理	带宽包管理	跨地域互通带宽管理	路由信息	AnyTunnel	PrivateZone			
此处是对智能接入网关访问privatezone进行授权服务,授权后,智能接入网关拥有对您云资源相应的访问权限。								

授权后,系统会自动添加一个名称AliyunSmartAGAccessingPVTZRole的RAM角色。您可以 在访问控制管理控制台的RAM角色管理页面,查看该角色。

RAM访问控制	RAM访问控制 / RAM角色管理								
概览	RAM角色管理								
人员管理へ				~					
用户组	TTZ是KAMMHE ? RAM角色机制是向您信任的实体 (eg, RAM用户、某个应用或阿里云)	服务)进行授权的一种安全方法。根据不同应用场景,受信任	的实体可能有如下一些例子:	^					
用户	- 您云账户下的一个RAM用户(可能是代表一个移动App的后端服务 - 其他云账户中的RAM用户(需要进行跨账户的资源访问))							
设置	- ECS实例上运行的应用程序代码(需要对云资源执行操作) - 某些阿里云服务(需要对您账户中的资源进行操作才能提供服务)								
权限管理 ヘ	RAM角色颁发短时有效的访问令牌(STS令牌),使其成为一种更安全的	的授予访问权限的方法。							
授权	特别说明: RAM备色不同于传统的龄利书学备色(其全义是指一组权限集) 加	I里你漂爽庙田教利书式备色的订能 请条考RAM报权策略(D	alicy)						
权限策略管理		SANKER FOLDERALL (22612 CHEADER), 48 B., 216400 COOKINE (1	oncy / a						
RAM角色管理	新建 RAM 角色 AliyunSmartAGAccessingPVTZRole Q								
OAuth应用管理 (公测 く	RAM角色名称	备注	创建时间	操作					
	AliyunSmartAGAccessingPVTZRole	智能接入网关(SmartAG)默认使用此角色未访问您在其 他云产品中的资源	2019年2月15日 16:31:12	添加权限 删除					

场景二: CCN账号不同

如下表所示,如果云企业网、部署了PrivateZone服务的VPC属于同一个账号,但云连接网(CCN)属于另外一个账号。此种情况下,您需要修改授权策略。

资源	所属账号 (UID)
云企业网(CEN)	111111
专有网络(VPC)	111111
云连接网(CCN)	333333

参考以下操作,完成授权:

(!) :

以下操作需要使用VPC所属账号完成。

- 1. 在云企业网实例详情页下的PrivateZone页签,单击点击授权,然后根据提示完成授权。
- 2. 打开访问控制管理控制台。
- 3. 在左侧导航栏,单击RAM角色管理。
- 在搜索框内输入AliyunSmartAGAccessingPVTZRole查找权限策略,然后单击查找到的策略 名称。
- 5. 单击信任策略管理页签, 然后单击修改信任策略。

RAM访问控制 /	RAM角色管理 / AliyunSmartAGAccessingPVTZRole		
← Aliyu	nSmartAGAccessingPVTZRole		
基本信息 RAM角色名称	AlivunSmartAGAccessingPVTZRole	创建时间	2019年2月15日 16:31:12
备注	? 智能接入网关(SmartAG)默认使用此角色来访问您在其他云产品中的资源	₹ ARN	acs;ram::1231579085529123;role/alivunsmartagaccessingpytzrole
权限管理	信任策略管理		
修改信任策略			
1 {	"Chabanant", [
2	statement : [
4	"Action": "sts:AssumeRole".		
5	"Effect": "Allow",		
6	"Principal": {		
7	"Service": [
8	"smartag.aliyuncs.com"		
9]		
10	}		
11	}		
12],		
13	version: "1"		
14 }			

6. 在Service中添加一条#######ID@smartag.aliyuncs.com记录, 然后单击确定。

场景三: CEN账号不同

如下表所示,如果云连接网和部署了PrivateZone服务的VPC属于同一个账号,但云企业网(CEN)属于另外一个账号。此种情况下,需要使用VPC的账号创建授权策略。

资源	所属账号 (UID)
云企业网(CEN)	333333
专有网络(VPC)	111111
云连接网(CCN)	111111

参考以下操作,完成授权:

- 1. 使用VPC的账号登录RAM控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击RAM角色管理。
- 3. 根据以下信息配置RAM角色,然后单击确定。
 - ·选择可信实体类型:选择阿里云服务。
 - ·选择授信服务:选择smartag智能接入网关。
 - · RAM角色名称: 输入AliyunSmartAGAccessingPVTZRole。

新建 RAM 角色	\times
选择可信实体类型	
阿里云账号 受信云账号下的子用户可以通过扮演该RAM角色来访问您 的云资源,受信云账号可以是当前云账号,也可以是其他 云账号	
● 阿里云服务 受信云服务可以通过扮演RAM角色来访问您的云资源。	
* 选择受信服务	
smartag 智能接入网关 🗸 🗸	1
* RAM角色名称	
AliyunSmartAGAccessingPVTZRole	
不超过64个字符,允许英文字母、数字,或"-"	
备注	

- 4. 单击新建的RAM角色名称。
- 5. 在权限管理页签,单击添加权限。
- 6. 在搜索框中输入pvtz,然后单击AliyunPvtzReadOnlyAccess权限添加只读访问PrivateZone的权限。

添加权限				×
被授权主体				
AliyunSmartAGAccessingPVTZF	cole@rc /ice.com	×		
选择权限				
系统权限策略 💛 pvtz		© Q	已选择(0)	清除
权限策略名称	备注			
AliyunPvtzFullAccess	管理云解析PrivateZone的权限			
AliyunPvtzReadOnlyAccess	只读访问云解析PrivateZone的权限			

7. 授权成功后,单击信任策略管理页签查看授权信息。



场景四:所有账号都不同

如下表所示,如果云连接网、部署了PrivateZone服务的VPC和云企业网的账号都不同,此种情况下,需要完成如下两个授权任务:

资源	所属账号(UID)
云企业网(CEN)	111111
专有网络(VPC)	222222
云连接网(CCN)	333333

首先,参考场景三的方法,VPC的账号需要创建一个RAM角色完成授权。详细操作,请参见场景三: CEN账号不同。



2. 然后,参考场景二的方法,VPC的账号需要在已有的授权策略中添加云连接网服务,格式为云连接网所属账号ID@aliyuncs.com。详细操作,请参见场景二:*CCN*账号不同。

修改信任策略 \times RAM角色名称 AliyunSmartAGAccessingPVTZRole 1 { 2 "Statement": [3 { "Action": "sts:AssumeRole", 4 "Effect": "Allow", 5 "Principal": { 6 "Service": [7 "smartag.aliyuncs.com", 8 "333333@@smartag.aliyuncs.com" 9 10] 11 } 12 13], "Version": "1" 14 15 }

如果有多个云连接网且云连接网的账号都不同,您只需要将所有需要访问PrivateZone的云连接网服务添加到授权策略中,如下图所示。

资源	所属账号(UID)
云企业网(CEN)	111111
专有网络(VPC)	222222
云连接网(CCN)	333333
云连接网(CCN)	44444
云连接网(CCN)	555555

 \times

修改信任策略

RAM角色名称

AliyunSmartAGAccessingPVTZRole



9 预警设置

结合阿里云云监控服务,您可以为CEN实例中的专线、带宽包和互通地域流量设置预警规则,监控 这些资源的使用情况,避免因为资源超限影响业务。

专线预警规则设置

完成以下操作,为已配置健康检查的专线设置预警规则:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击健康检查。
- 3. 选择云企业网实例的地域, 然后单击预警设置。

云企业网	云企业网					云企业网使用说明	② 帮助文档
云企业网实例	华北 2 ~	设置健康检查 刷新					
健康检查	云企业网ID/名称	边界路由器ID	监控	源IP	目标IP	操作	
	cen-nh98vzx8gfhlwngl76	vbr-2zentl26r		172.16.0.2	10.0.0.0	编辑 删除	

4. 配置报警规则。

支持将延时、丢包率、流入带宽和流出带宽作为报警规则,您可以根据业务需求设置阈值和报警 条件。

创建报警规	2. 见则							
1	关联资源							
	产品:	云企业网-边缘路由器 ▼						
	资源范围:	实例 ▼	0					
	实例:	云企业网共1个 ▼	VBR实例:	vbr-2zentl26m50	o5wdhtb9d0g 共	約4		•
2	设置报警规则							
	规则名称:							
	规则描述:	延时 ▼	1分钟 🔻 🖁	控值 ▼	>= *	阈值	ms	
	十添加报警规则	U						

带宽包预警规则设置

完成以下操作,为云企业网实例的带宽包设置预警规则:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击云企业网实例。

- 3. 单击目标云企业网实例的ID, 然后单击带宽包管理。
- 4. 找到目标带宽包,然后单击预警设置。

一云企业网					<u>T</u>	企业网使用说明	⑦ 帮助文档
基本信息							
	ID cen-nh98	wzx8gf		状态	可用		
	名称 云企业网	编辑		重叠路由功能 🦻	卡开启 开启		
	描述 - 编辑						
网络实例管理 带宽包管理	跨地域互通带	宽管理 路由信息					
购买带宽包(预付费) 购买	天带宽包(后付费)	刷新					
带宽包ID	监控	互通区域	带宽	付费类型	状态	操作	
cenbwp-gzxqxyc7g74railb3 d -	□ 预警设置	中国大陆与中国大陆	2Mbps 降配 升配	预付费 2018-08-31 00:00:00 到期	已绑定	解绑 续费	

5. 配置报警规则。

支持将区域间带宽和区域间带宽百分比作为报警规则,您可以根据业务需求设置阈值和报警条件。

创建报警	见则 🕇 返回		
1	关联资源		
	产品:	云企业网-区域监控 ▼]
	资源范围:	实例	Ø
	实例:	云企业网 共1个	带宽包实例: cenbwp-be7ojvicb7zwdcxnji(north-america_china) 共1个 <
2	设置报警规则		
	规则名称:]
	规则描述:	区域间带宽	1分钟 ▼ 监控值 ▼ >= ▼ 阈值 Mbits/s
	十添加报警规则	U	

互通地域预警规则设置

完成以下操作,为互通地域设置预警规则:

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击云企业网实例。
- 3. 单击目标云企业网实例的ID, 然后单击跨地域互通带宽管理。
- 4. 找到目标互通区域, 然后单击预警设置。

云企业网					云企业网使用说明	⑦ 帮助文档
基本信息						
网络实例管理 带宽错 设置跨地域带宽 殿	ID cen-nh94 名称 云企业网 描述 - 编辑 题管理 跨地域互通带	Avzx8gfhlw 编辑 恋管理 路由信息		状态 可用 重叠路由功能 未开启 开	后	
互通区域	监控	互通地域	带宽	状态	操作	
中国大陆≒中国大陆	预警设置	华北 2≒华东 1	1Mbps 修改	●可用	删除	

5. 配置报警规则。

支持将地域流出带宽和地域流出带宽百分比作为报警规则,您可以根据业务需求设置阈值和报警 条件。

创建报警规则 全 返回			
	关联资源		
	立日 .	二个业网 地球吃达	-
) <u>н</u> а:	ZATE TE MANAGAMITE	
	資源范围:	实例	
	实例:	云企业网 共1个	▼ 流量方向: cn-beijing->cn-hangzhou共1个 ▼
2	设置报警规则		
	规则名称:		
	规则描述:	地域流出带宽百分比	▼ 1分钟 ▼ 塩控値 ▼ >= ▼ 阈值 %
	+添加报警规	QU	