阿里云 文件存储

快速入门

文档版本:20180911



法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读 或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用于自身的合法 合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格遵守保密义务;未经阿里云 事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分 或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者 提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您 应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站 画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标 权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使 用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此 外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或 复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、Aliyun"、"万网"等阿里云 和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或 服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联 公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
•	该类警示信息将导致系统重大变更甚至 故障,或者导致人身伤害等结果。	禁止: 重置操作将丢失用户配置数据。
A	该类警示信息可能导致系统重大变更甚 至故障,或者导致人身伤害等结果。	 ▲ 警告: 重启操作将导致业务中断,恢复业务所需 时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不是用户必须了解的内容。	送 说明: 您也可以通过按 Ctrl + A 选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定。
courier 字体	命令。	执行 cd /d C:/windows 命令,进 入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid Instance_ID
[]或者[a b]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig[-all/-t]
{}或者{a b}	表示必选项,至多选择一个。	<pre>swich {stand slave}</pre>

目录

法律声明	I
通用约定	I
1 挂载文件系统	. 1
1.1 简介	1
1.2 挂载 NFS 文件系统	1
1.2.1 在Linux系统中安装NFS客户端	1
1.2.2 在Windows系统中安装NFS客户端	2
1.2.3 在Windows系统中挂载NFS文件系统	14
1.3 挂载 SMB 文件系统	15

1 挂载文件系统

1.1 简介

添加挂载点后,您可以通过挂载点将计算资源挂载至文件系统。

前提条件

对于 ECS 实例来说,能否通过挂载点访问文件系统取决于以下的条件:

- 若挂载点类型为 VPC,则只有与挂载点属于同一 VPC 内的 ECS 实例能够挂载至文件系统,且
 挂载点所绑定的权限组中某条规则的授权地址必须与 ECS 实例的 VPC IP 地址匹配。
- 若挂载点类型为经典网络,则只有与挂载点属于同一账号的 ECS 实例能够挂载至文件系统,且
 挂载点所绑定的权限组中某条规则的授权地址能够与 ECS 实例的内网 IP 地址匹配。

- 说明:

有关权限组及规则的信息,请参见权限组使用介绍。

挂载方式

NAS 目前有通用型和 NAS Plus 智能缓存型两种类型。两种存储类型的挂载方式不同。

- NAS 通用型: NAS 通用型存储支持 NFS 和 SMB 文件系统,有关这两种文件系统的挂载方式,请参见在Linux系统中挂载NFS文件系统、在Windows系统中挂载NFS文件系统和挂载 SMB 文件系统。
- NAS Plus 智能缓存型:有关 NAS Plus 智能缓存型存储的挂载方式,请参见智能缓存型客户端 使用文档。

📋 说明:

NAS Plus 智能缓存型文件系统必须使用专用客户端。同时,专用客户端也只能在 NAS Plus 智能缓存型文件系统上使用,无法在 NAS 通用型(性能型/容量型)上使用。

1.2 挂载 NFS 文件系统

1.2.1 在Linux系统中安装NFS客户端

要在 Linux 系统中将 NAS 的 NFS 文件系统挂载至 ECS 实例,您需要安装 NFS 客户端。

操作步骤

- 1. 使用 ECS 实例的公有 DNS 名称和用户名进行登录,连接至 ECS 实例。
- 2. 运行以下命令,安装 NFS 客户端。
 - 如果您使用 CentOS 操作系统,运行以下命令:

sudo yum install nfs-utils

• 如果您使用 Ubuntu 或 Debian 操作系统,运行以下命令:

```
sudo apt-get install nfs-common
```

1.2.2 在Windows系统中安装NFS客户端

要在 Windows 系统中将 NAS 的 NFS 文件系统挂载至 ECS 实例,您需要安装 NFS 客户端。

NFS 客户端在不同 Windows 系统中的安装和配置方式不同,本文分别介绍在 Windows 7、 Windows Server 2008 及 Windows Server 2012 中安装和配置 NFS 客户端的方法。

在 Windows 7 系统中安装和配置 NFS 客户端

 在 Windows 系统中,打开控制面板,选择程序与功能 > 打开或关闭 Windows 功能,勾选NFS 服务及其下的NFS 客户端和管理工具。



在控制面板中,选择管理工具 > Network File System 服务(NFS),右键单击NFS 客户端,选择属性,将传输协议修改为TCP。

👔 网络文件系统服务		
😭 文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗	□(W) 帮助(H)	- 8
🗢 🔿 🔰 🗐 📔		
NFS 服务 NFS 客户端	NFS 客户端概述 通过 MFC 空白達 世工 Mindows 66:12844 500 (2:2:4:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:	(其下S)服务器。 (等),方法是将这些目录连接到((装入) 其计算 他服务器上具有管理员权限。 还可以阅读 名映射 或此二者中检索 Windows 到 UNIX t Windows Server 的一个组件,它扩展 并简化 声明数据管理。 户名映射,则需要配置 NFS 服务 以查询相应 用命名约定(UNC)路径的方式访问 NFS 共

 在 Windows 的 cmd 中运行 regedit.exe,选择HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > ClientForNFS > CurrentVersion > MountUtility > Mount,在右侧内容区中

将Locking的值设为1。

Y Registry Editor					
File Edit View Favorites Help					
⊡ 1 Somputer		Name	Туре	Data	
		(Default)	REG_SZ	(value not set)	
E HKEY_CURRENT_USER		Access Access	REG_DWORD	0x000001c0 (448)	
		BUCMount	REG_DWORD	0x00000000 (0)	
			REG_DWORD	0x00000001 (1) 6	
		MountAsAnonymousUser	REG_DWORD	0x0000001(1)	
Environment		100 MountType	REG_DWORD	0x0000002 (2)	
		300 NFSReaddir	REG_DWORD	0x0000001(1)	
		300 ReadBuffer	REG_DWORD	0x00008000 (32768)	
		200 Retransmissions	REG_DWORD	0x0000001(1)	
7-Zip		3 SecFlavors	REG_DWORD	0x0000000 (0)	
AppDatal ow		30 Timeout	REG_DWORD	0x0000008 (8)	
		🕦 Version3	REG_DWORD	0x0000001(1)	
🗄 📲 Clients		Rev Version4	REG_DWORD	0x0000001(1)	
🕀 🛺 iometer.org		🕮 WriteBuffer	REG_DWORD	0x00008000 (32768)	
Microsoft					
💛 🕀 🕛 Active Setup					
😟 🔐 🔐 Advanced INF Setup					
🗄 🕌 Assistance					
ClientForNFS					
HountUtility 5		1			
Mount		1			
Command Processo					

0



NFS 客户端默认使用 NFSv3 协议且支持 Lock 挂载。而 NAS 目前不支持 Lock,因此为了正常 使用,需要按照上述步骤禁用 Lock。

在 Windows Server 2008 系统中安装和配置 NFS 客户端

进入服务器管理器,选择功能>添加功能,然后选择远程服务器管理工具>角色管理工具>文件服务工具>网络文件系统服务工具。

■■■						
文件 (F) 操作 (A) 查看 (V) 帮助 0()						
🗢 🄿 🖄 🖬 🛛						
- 服务器管理器 (iZ1uu8prbpnxom	功能					
 □ 用 □ 可 □ □ □ □ □ <l< th=""><td colspan="5">查看安装在此服务器上功能的状态,以及添加或删除功能。</td></l<>	查看安装在此服务器上功能的状态,以及添加或删除功能。					
	◇ 功能摘要	👔 功能摘要帮助				
● 查荷储	 为能: 已安裝 3 个(共 42 个) ¥indows PowerShell 集成脚本环境(ISE) 远程服务器管理工具 角色管理工具 文件服务工具 网络文件系统服务工具 Telnet 客户端 	▲ 参加功能 通 删除功能 通 删除功能				

2. 在服务器管理器,选择角色>添加角色,勾选文件服务,单击下一步。



3. 勾选文件服务器和网络文件系统服务,单击下一步,按照引导完成角色添加。

文件 (2) 操作 (4) 查看 (0) 素助 (0) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	■ 服务器管理器			
●●● ●● ●● ● </th <th>文件() 操作(A)</th> <th>查看(V) 帮助(H)</th> <th></th> <th></th>	文件() 操作(A)	查看(V) 帮助(H)		
服务器管理器 (3) 法指角色向导 区 ● 第4 施择角色服务 ● 第4 施择角色服务 ● 第4 ● 第4 ● 第5 ● 第4 ● 第5 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第5 ● 第4 ● 第4 ● 第4 ● 第5 ● 第5 ● 第4 ● 第4 <th>🗢 🔿 🚈 📊</th> <th>?</th> <th></th> <th></th>	🗢 🔿 🚈 📊	?		
B 平台 用始之前 服务器角色 文件服务 通信服务 角色服务 第 角色服务 ① 文件服务器 強认 过度 ② 文件服务器 「DFS 費利 ○ 女性服务器設備管理器 ② 文件服务器設備管理器 ◎ 公社系統 □ DFS 費利 ○ 文件服务器設備管理器 ○ 文件服务器設備管理器 ○ 文件服务器設備管理器 ○ 文件服务器設備管理器 ○ 文件服务器設備管理器 ○ 文件服务器設備管理器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	 服务器管理器(i 角色 功能 す 诊断 ĭ 計 配置 	☞ 添加角色向导 ● 选择角色服务		X
< <u> 上一步 (2)</u> (上一步 (2)) (正一步 (2)) (正) (正一步 (2)) (正	● ● ○ 存储	开始之前 服务器角色 文件服务 <mark>角色服务</mark> 确认 进度 结果	选择为文件服务安装的角色服务: 角色服务 (k): ✓ 文件服务器 □ 分布式文件系统 □ DFS 命名空间 □ DFS 复制 □ 文件服务器资源管理器 ✓ 四級文件系统服务 ○ Windows Search 服务 ○ Windows Server 2003 文件服务 □ Sfl服务 □ 网络文件 BranchCache	描述: 网络文件系统(UPS)服务可以授予 UNIX 客户端计算机访问此服务器上 文件的权限。
			〈上—步 œ) 下一步	(M) >

在开始菜单中选择管理工具 > Network File System服务 (NFS),右键单击NFS 客户端,选择属性,将传输协议修改为TCP。

	 ☑ ④ 任务计划程序 ☑ ● 高级安全 Wir ◎ 服务 	调整计算机的设置	
	 		🎐 辺在県面脈分 🔹 🖡
□ (警····································	🦙 Internet j	🚰 Network File System 服务(NFS)
		20 A	🐌 Windows Server Backup
中立抵刑付			■ Windows 内存诊断 ∃ 古へ到累白星
🧾 记事本		``₹	▲ 女王町面回寺 3. 太地安全等略
			A 地区主来峭 (P 存储浏览器
C Internet Explorer		Administrator	③ 服务
		文档	🔒 服务器管理器
	-	` <u>4</u> 840	🔐 高级安全 Windows 防火墙
		计具机	────────────────────────────────────
		网络	🎥 计算机管理
	-		仕分计划柱序 重件本差型
		控制面板	1011年1月1日日日日 1111年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
		设备和打印机	
			🔊 性能监视器
		管理工具 ▶	🍬 组件服务
		帮助和支持	; 🌉 网络和

网络文件系统服务 资 文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助	ታ(H)
 ● 网络文件系统服务 ● 文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助 ● ● 之 ○ ○ ● NFS 服务 ● NFS 客户端 ● NFS 客户端 	h(H) S 户端概述 :户端属性 端设置 文件权限 安全 粥络协议 选择用于将 XFS 客户端连接到 XFS 服务者 装输协议(T): TCF 就认装载类型 皆输协议(T): TCF 就认装载类型 皆定将驱动器号映射到 XFS 共享的默认装 道定次数的连接,而硬装载将无限期重订 ● 使用软装载(S) 重试次数(Q): 7 ① 使用硬装载(C) 指定硬装载 XFS 共享和软装载 XFS 共享的 重试间隔(C): 1 确定 取消

5. 在 Windows 的 cmd 中运行 regedit.exe,选择HKEY_CURRENT_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > ClientForNFS > CurrentVersion > User > Default > Mount,在右侧内容区中单

击右键,选择新建 > DWORD (32-位)值,将新建的 key 名称设为Locking,将其值设为1。

爺 注册表编辑器				
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 帮助(H)				
□19 计算机		名称	类型	数据
HKEY_CLASSES_ROOT		<u>ab</u> (默认)	REG_SZ	(数值未设置)
🗄 🍶 HKEY_CURRENT_USER		n AutoTuning	REG_DWORD	0x0000000 (0)
😑 🏭 HKEY_LOCAL_MACHINE		18 Defaults	REG_DWORD	0x0000000 (0)
in - 🔐 BCD00000000		110 MountType	REG DWORD	0x0000001 (1)
COMPONENTS		18 ReadBuffer	REG DWORD	0x00008000 (32768)
🕀 🍌 HARDWARE		Retransmissions	REG DWORD	0x0000001 (1)
🗄 🎍 SAM		11 Timeout	REG DWORD	0x00000008 (8)
🕀 🎍 Schema		WTriteBuffer	REG DWORD	0x00008000 (32768)
		-04		
SOFTWARE				
🕀 🏓 ATI Technologies				
CBSTEST				
🛨 🦊 Classes				
E Clients				
- Microsoft				
H . NEIFramework				
H Active Setup				
AUS				
Advanced IAr Setup			新建 (N)	▶ 项 (x)
ALO ASP. NET				
H BestPrectices				二进制值(B)
BidInterface				DWORD (32-位)值(D)
E ClientForNES				QWORD (64 位)值(Q)
- CurrentVersion				多字符串值 (M)
- Default				可扩充字符串值 (8)
RegNotify				
🖃 🌗 Default				
Auth				
🕀 📲 СОМЗ				
🕀 🎍 Cryptography				
🕀 🕌 CTF				
🗄 🕌 DataAccess	-			
计算机\HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Clie	n t F	orNES\CurrentVersion	livers\Default\Mount	

■ 说明:

NFS 客户端默认使用 NFSv3 协议且支持 Lock 挂载。而 NAS 目前不支持 Lock,因此为了正常 使用,需要按照上述步骤禁用 Lock。

在 Windows Server 2012 系统中安装和配置 NFS 客户端

进入服务器管理器,选择添加角色和功能,在服务器角色步骤中勾选NFS 服务器,单击下一步。

L	添加角色和功能向导	_ _ ×
选择服务器角色	选择要安装在所选服务器上的一个或多个角色。	目标跟 务器 iZfkm13g2qbzc5Z
安装类型	角色	描述
服务器选择 服务器角色 功能 确认 结果	Windows Server Essentials 14-402 ^ Windows Server 更新服务 Windows 部署服务 快真服务器 打印和文件服务 批量激活服务 网络策略和访问服务 個 文件和存储服务(1 个已安装,共12 个) 7儲服务(已安装) 夕 交件和 iSCSI 服务 文件服务器 DFS 复制 DFS 复制 DFS 复制 DFS 参名空间 iSCSI 目标服务器 「YFS 服务器 文件服务器 」工作文件共 数据删除重复 网络文件 BranchCache 文件服务器 VSS 代理服务 文件服务器资源管理器 应用程序服务器 ▼	通过 NFS 服务器,此计算机可以与基于 UNIX 的计算机和使用网络文件系统(NFS) 协议的其他计算机共享文件。
	< 上一步(P) 下-	-步(N) > 安装(I) 取消

2. 在功能步骤中勾选NFS 客户端,单击下一步,按照引导完成角色添加。

æ	添加角色和功能向导	_ _ ×
选择功能		目标跟务器 iZfkm13g2qbzc5Z
开始之前	选择要安装在所选服务器上的一个或多个功能。	
女 炭 尖 型 服 名 哭 洗 择		捆还 通过 NEC 安户进 W 计管机能够法
服务器角色 功能 确认 结果	 BitLocker 驱动器加密 BitLocker 网络解锁 BranchCache DirectPlay HTTP 代理上的 RPC IIS 可承载 Web 核心 Internet 打印客户端 IP 地址管理(IPAM)服务器 iSNS Server 服务 LPR 端口监视器 	问基于 UNIX 的 NFS 服务器上的文件。安装该客户端后,你可以将计算机配置为连接到允许匿名访问的UNIX NFS 共享。
	▼ NFS 客戶端 □ RAS 连接管理器管理工具包(CMAK) ▼ SMB 1.0/CIFS 文件共享支持 (已安装) □ SMB Bandwidth Limit ✓ Ⅲ	
	< 上一步(P) 下一步(N) > 安装(I) 取消

在开始菜单中选择管理工具 > Network File System服务 (NFS),右键单击NFS 客户端,选择属性,将传输协议修改为TCP。

😫 网络文件系统服务		
😫 文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口	(W) 帮助(H)	- 8
🗢 🄿 🖄 🗐 📓		
▶ NFS 服务 ▲ NFS 客户选	NFS 客户端概述 NFS 客户端 厘性 客户端设置 文件収限 安全 网络协议 这採用于将 NFS 客户端连接到 NFS 服务器的传输协议。 传输协议(T): TCP 默认装载类型 指定将驱动器号映射到 NFS 共享的默认装载类型。 能使用软装载(S) 重试大数(D): 了 (使用硬装载(G) 重试大数(D): 「 (使用硬装载(G) 重试汽数(D): 「 1 (K复默认设置(G)) 「 (使用硬装载(G)) 指定硬装载 NFS 共享和软装载 NFS 共享的连接重试问隔。 重试问隔(C): 1 (K夏默认设置(G)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(基本)服务器。 (等),方法是将这些目录连接到(装入)其计算 他服务器上具有管理员权限。 还可以阅读 名映射 或此二者中检索 Windows 到 UNIX t Windows Server 的一个组件,它扩展 并简化 声明数据管理。 户名映射,则需要配置 NFS 服务 以查询相应 用命名约定(UNC)路径的方式访问 NFS 共

4. 在 Windows 的 cmd 中运行 regedit.exe,选择HKEY_CURRENT_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > ClientForNFS > CurrentVersion > User > Default > Mount,在右侧内容区



中单击右键,选择新建 > DWORD (32-位)值,将新建的 key 名称设为Locking,将其值设

计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Users'

送明:

NFS 客户端默认使用 NFSv3 协议且支持 Lock 挂载。而 NAS 目前不支持 Lock,因此为了正常使用,需要按照上述步骤禁用 Lock。

1.2.3 在Windows系统中挂载NFS文件系统

在 Windows 系统中安装并配置 NFS 客户端后,即可以挂载 NFS 文件系统。

您可以运行以下格式的命令,挂载 NFS 文件系统:

mount -o nolock \\fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com\! F:



运行命令时,您需要注意以下内容:

- 命令中的感叹号不能省略,F:为本地任一空闲盘符。
- 不建议在 Windows 下挂载文件系统的非根目录,否则在进行 rename 等操作会发生 invalid device 错误。
- 在Linux系统创建的文件,如果需要Windows系统读写权限,需要对文件和文件夹做相应的设置。
- 在 Windows 系统中挂载文件系统时,默认为匿名用户访问,Windows 上创建的文件在 Linux 上看到的权限默认为 0755。该默认权限可以按照以下步骤修改:在网络文件服务系统窗口 中,右键单击NFS 客户端,选择属性,在文件权限页签中修改。

64 Î			-		
又王					
新的文件和文件夹	时 NFS 的客	沪端将使用的			
ç •					
 读取	写入	执行			
		N			
N.		×			
(PTP9.1.) 110	X- -				
	1				
		默认设置 (R)			
	新的文件和文件表 。 读取 ☑ ☑ ☑ ☑ 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 谜 》 谜 》	新的文件和文件夹时 NFS 的语 读取 写入 [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	新的文件和文件夹时 NTS 的客户端将使用的 读取 写入 执行 又 又 又 又 二 又 又 二 又 法择"属性",然后选择"NTS 属性",在 管理器中为 NTS 共享上的单独文件设置权	新的文件和文件夹时 NFS 的客户端将使用的 读取 写入 执行 マ マ マ マ ロ マ ロ マ ロ マ ロ マ ロ マ ロ マ マ ロ マ マ ロ マ マ マ マ	新的文件和文件夹时 NFS 的客户端将使用的 读取 写入 执行 マ マ マ マ マ ロ マ マ マ ロ マ マ マ ロ マ ジ ロ マ 法择"属性",然后选择"NFS 属性",在 評管理器中为 NFS 共享上的单独文件设置权

1.3 挂载 SMB 文件系统

您可以在 Windows 系统中将 NAS 的 SMB 文件系统挂载至 ECS 实例。

挂载命令

您可以运行以下格式的命令,挂载 SMB 文件系统:

net use <挂载目标盘符> \\<挂载点域名>\myshare

参数说明

- 挂载目标盘符: 在当前 Windows 机器上要挂载的目标盘符。在盘符和 use 以及\\间需要加空格。
- 挂载点域名:指创建文件系统的挂载点时,自动生成的挂载点域名。
- myshare:固定的 SMB share 名称,不能改变。

命令示例

如果您需要将 SMB 文件系统挂载到盘符 Z,可以运行以下命令:

C:\> net use z: \\fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com\myshare

查看挂载信息

挂载完成后,您可以在 Windows 命令行工具中运行以下命令查看已挂载的文件系统:

net use