# 阿里云 文件存储

# 快速配置指南

文档版本: 20190321

为了无法计算的价值 | [] 阿里云

# <u>法律声明</u>

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读 或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用于自身的合法 合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格遵守保密义务;未经阿里云 事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分 或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 3. 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者 提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您 应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

# 通用约定

格式	说明	样例
•	该类警示信息将导致系统重大变更甚至 故障,或者导致人身伤害等结果。	禁止: 重置操作将丢失用户配置数据。
A	该类警示信息可能导致系统重大变更甚 至故障,或者导致人身伤害等结果。	▲ 警告: 重启操作将导致业务中断,恢复业务所需 时间约10分钟。
Ê	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不 是用户必须了解的内容。	道 说明: 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定。
courier 字体	命令。	执行 cd /d C:/windows 命令,进 入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	bae log listinstanceid Instance_ID
[]或者[a b ]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]
{}或者{a b }	表示必选项,至多选择一个。	<pre>swich {stand   slave}</pre>

# 目录

法律声明	I
通用约定	I
1 快速入门	
2 创建文件系统	
3 添加挂载点	
4 挂载文件系统	9
- 11-4ペクロ かっこ 4.1 挂载前注意事项	
4.2 挂载 NFS 文件系统	9
4.2.1 在Linux系统中安装NFS客户端	9
4.2.2 在Linux系统中挂载NFS文件系统	
4.3 挂载 SMB 文件系统	
4.4 自动挂载文件系统	
4.4.1 在Windows中自动挂载	13
4.4.2 在Linux中自动挂载	
5 卸载文件系统	21
5.1 在Linux中卸载文件系统	
5.2 在Windows中卸载文件系统	21

# 1快速入门

阿里云文件存储(Network Attached Storage,简称 NAS)是面向阿里云 ECS 实例、E-HPC 和 容器服务等计算节点的文件存储服务。

初次使用阿里云 NAS,请您先了解 NAS 文件系统限制和 SMB 文件系统限制。

NAS 文件系统应用于高性能网站、应用服务器共享存储、远程文件系统的访问及数据备份等常见场景。

使用 NAS 流程

使用阿里云管理控制台来完成 NAS 基本操作的流程如图所示:



- 1. 创建文件系统
- 2. 添加挂载点
- 3. 挂载文件系统
  - ・ 挂载 NFS 文件系统。
  - · 挂载 SMB 文件系统。
  - · Linux 系统、Windows 系统环境下的自动挂载。
- 4. 卸载文件系统

#### API 参考

关于 NAS 接口的详细描述请参见 API 参考。

# 2 创建文件系统

要使用 NAS 的功能,您需要创建一个文件系统。

- 1. 登录文件存储控制台。
- 2. 单击右上角的 创建文件系统按钮,选择地域、存储类型、协议类型以及可用区,创建文件系统。



· 文件系统容量上限都为 1PB (性能型) 或者10PB (容量型),按实际使用量付费。

・每个账户最多可以创建 10 个文件系统。

创建文件系统		×
SSD性能型文件系统存	P储容量上限1PB,容量型文件系统存储容量上限10PB。	
* 地域:	华东1 ▼ 不同地域文件系统与计算节点不互通	
*存储类型:	SSD性能型	
*协议类型:	NFS(包含NFSv3和NFSv4) ▼	
* 可用区:	华东1可用区G ▼ 同一地域不同可用区之间文件系统与计 算节点互通	
存储包:	不绑定 绑定一个现有空闲存储包,没有则不绑 定	
	确定	取消

以下为各个选项的参数说明:

· 地域: 选择创建该文件系统所在的地域。



・协议类型:NFS(包含NFSv3和NFSv4)或SMB(2.1及以上)。

NFS(适合Linux ECS文件共享)或者SMB(适合Windows ECS文件共享)。

·可用区:下拉可查看该地域下的所有可用区。



#### - 同一地域不同可用区之间文件系统与计算节点互通。

# - 建议跟需要挂载的ECS选用同一个可用区,以降低跨分区带来的时延。

#### 3. 单击确定,成功创建文件系统。

文件系统ID/名称	存储类型	协议类型	存储量	所在可用区	已绑存储包	挂载点数目		操作
0991948c5f 0991948c5f	SSD性能型	NFS	0 B	华东 1 可用区 G	否	1	添加挂载点	管理   删除

# 3 添加挂载点

文件系统实例创建完成后,您需要为文件系统添加挂载点,用于计算节点(ECS 实例、E-HPC 或 容器服务)挂载文件系统。

挂载点有两种类型: VPC类型和经典网络, 两种挂载点的添加方式不同。

添加 VPC 类型挂载点

- 1. 登录文件存储控制台。
- 2. 单击已创建文件系统右侧对应的添加挂载点。

文件系统ID/名称	存储类型	协议类型	存储量	所在可用区	已绑存储包	挂载点数目			操作
0003b49b8f 0003b49b8f	SSD性能型	NFS	0 B	华东 1 可用区 G	否	0	添加挂载点	奮理	删除

#### 3. 在添加挂载点对话框中:

添	加挂载点		$\times$
	挂载点是云服务器访问文 个权限组绑定。	2件系统的入口,当前支持专有网络和经典网络挂载点,每个挂载点必须与一	
	Linux客户端在默认情况 <sup></sup> 配置。	下对NFS请求并发数做了限制,若遇到性能较差的情况,可以参考该文档进行	
	文件系统ID:	0003b49b8f	
	* 挂载点类型:	专有网络	
	* VPC网络:	请选择VPC网络 ▼	
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	* 交换机:	请选择VPC虚拟交换机    ▼	
	* 权限组:	请选择权限组    ▼	
		确定取消	

· 挂载点类型:选择专有网络。

- · VPC网络:选择已创建的VPC网络。如果还未创建VPC网络,请<sub>点击前往</sub>VPC控制创建VPC</sub>网络。
- · 交换机:选择VPC网络下创建的交换机。
- · 权限组:选择VPC默认权限组(全部允许)或已创建的权限组。

#### 📃 说明:

初次使用时,您可以选择VPC默认权限组(全部允许),允许同一 VPC内的任何 IP 地址通 过该挂载点访问文件系统。

4. 单击确定。

#### 添加经典网络类型挂载点

1. 登录文件存储控制台。

2. 单击已创建文件系统右侧对应的添加挂载点。

#### 3. 在添加挂载点对话框中:

添加挂载点	$\times$
挂载点是云服务器访问文· 个权限组绑定。	4系统的入口,当前支持专有网络和经典网络挂载点,每个挂载点必须与一
Linux客户端在默认情况下 配置。	对NFS请求并发数做了限制,若遇到性能较差的情况,可以参考该文档进行
文件系统ID:	0003b49b8f
* 挂载点类型:	经典网络    ▼
* 权限组:	请选择权限组    ▼
	确定取消

- · 挂载点类型:选择经典网络。
- · 权限组:选择已创建的权限组。

# 📋 说明:

- · 目前不支持境外地域添加经典网络挂载点。
- · 目前经典网络类型挂载点仅支持 ECS 实例挂载。
- 出于安全原因,NAS 没有提供经典网络类型的默认权限组。因此初次使用时,您需要在权限 组页面创建一个经典网络类型权限组,并向权限组添加合适的规则。有关权限组的操作,请 参阅使用权限组进行访问控制。
- 首次创建经典网络挂载点时,系统会要求您通过 RAM 授权 NAS 访问您的ECS 实例查询接口,请按照指引完成授权操作后重新尝试创建经典网络挂载点。详细操作请参阅创建经典网络挂载点时为什么需要<sup>RAM</sup>授权<sup>#</sup>。
- 4. 单击确定。

成功添加VPC类型或经典网络类型挂载点后,您可以将光标放置于挂载域名上以查看挂载命令。

挂载点			V3 Mount:		如何打	<b>挂载文件系统</b>   添加挂载点	^
挂载点类型 ◆	VPC	交换机♦	sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,proto=tcp 0003b49b8f-nga0.cn- hangzhou.nas.aliyuncs.com:/ /mnt	权限组	状态♦		操作
专有网络会	vpc- bp17ds2z80d2e46iathc4	vsw- bp1r9zp6nbcrwa	V4 Mount: sudo mount -t nfs -o vers=4.0 0003b49b8f- nga0.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com://mnt	VPC默认权 限组(全部 允许)	可用	修改权限组   激活	禁用 删除
经典网络		-	0003b49b8f-nga0.cn- hangzhou.nas.aliyuncs.com	group1	可用	修改权限组   激活	禁用删除

# 4 挂载文件系统

### 4.1 挂载前注意事项

添加挂载点后,您可以通过挂载点将计算资源挂载至文件系统。

前提条件

ECS 挂载文件系统时有以下限制:

- ・若挂载点类型为 VPC,则只有与挂载点属于同一 VPC 内的 ECS 实例能够挂载至文件系统,且 挂载点所绑定的权限组中某条规则的授权地址必须与 ECS 实例的 VPC IP 地址匹配。
- · 若挂载点类型为经典网络,则只有与挂载点属于同一账号的 ECS 实例能够挂载至文件系统,且 挂载点所绑定的权限组中某条规则的授权地址能够与 ECS 实例的内网 IP 地址匹配。

挂载方式

NAS 支持 NFS 和 SMB 文件系统,有关这两种文件系统的挂载方式,请参见在Linux系统中挂载<sup>NFS</sup>文件系统和挂载 SMB 文件系统。

### 4.2 挂载 NFS 文件系统

### 4.2.1 在Linux系统中安装NFS客户端

要在 Linux 系统中将 NAS 的 NFS 文件系统挂载至 ECS 实例,您需要安装 NFS 客户端。

操作步骤

- 1. 使用 ECS 实例的公有 DNS 名称和用户名进行登录,连接至 ECS 实例。
- 2. 运行以下命令,安装 NFS 客户端。
  - ·如果您使用 CentOS 操作系统,运行以下命令:

```
sudo yum install nfs-utils
```

·如果您使用 Ubuntu 或 Debian 操作系统,运行以下命令:

sudo apt-get install nfs-common

3. 运行以下命令,查看同时发起的NFS请求数量(须成功挂载 NAS 一次后,该命令才生效)。

cat /proc/sys/sunrpc/tcp\_slot\_table\_entries

🗾 说明:

Linux NFS 客户端对于同时发起的NFS请求数量进行了控制,若该参数配置较小,会降低 IO 性能。默认编译的内核中该参数最大值为256。您可以使用root用户执行以下命令来提高该参 数的值,取得较好的性能。

```
echo "options sunrpc tcp_slot_table_entries=128" >> /etc/modprobe.d
/sunrpc.conf
echo "options sunrpc tcp_max_slot_table_entries=128" >> /etc/
modprobe.d/sunrpc.conf
sysctl -w sunrpc.tcp_slot_table_entries=128
```

参数修改完成后,请重启系统。

### 4.2.2 在Linux系统中挂载NFS文件系统

在 Linux 系统中安装 NFS 客户端后,即可以挂载 NFS 文件系统。

您可以使用文件系统的 DNS 名称或挂载目标的 DNS 名称,将 NAS 的 NFS 文件系统挂载至 ECS 实例。文件系统的 DNS 名称会自动解析为所连接 ECS 实例的可用区中挂载目标的 IP 地址。

#### 挂载命令

您可以运行以下命令, 挂载 NFS 文件系统:

・如果要挂载的是 NFSv4 文件系统,运行以下命令:

```
sudo mount -t nfs -o vers=4.0,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo
=600,retrans=2,noresvport file-system-id-xxxx.region.nas.aliyuncs.
com:/ /mount-point
```

📋 说明:

不同版本的客户端,使用的vers参数不同。如果输入vers=4.0出错,请使用vers=4。

・如果要挂载的是 NFSv3 文件系统,运行以下命令:

```
sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,proto=tcp, rsize=1048576,wsize
=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport file-system-id-xxxx.
region.nas.aliyuncs.com:/ /mount-point
```

#### 参数说明

挂载命令中的参数说明如下表所示:

参数	描述
挂载点域名	在创建文件系统时自动生成的挂 载点域名,由file-system- id,region和nas.aliyuncs.com等信息组 成,无需手工配置。

参数	描述
mount-point	NAS挂载点,可以是 NAS 文件系统的根目 录"/"或任意子目录。
vers	文件系统版本,目前只支持 nfsv3 和 nfsv4。

在挂载文件系统时,还可以选择多种挂载选项,这些选项使用逗号分隔列表的形式,具体选项与说 明如下表所示:

选项	说明
rsize	定义数据块的大小,用于在您的客户端与云中的 文件系统之间读取数据。建议值:1048576
wsize	定义数据块的大小,用于在您的客户端与云中的 文件系统之间写入数据。建议值:1048576
hard	指定在 NAS 暂时不可用的情况下,使用文件系统上某个文件的本地应用程序时应停止并等待该文件系统恢复在线状态。建议启用该参数。
timeo	指定时长 (单位为 0.1 秒),即 NFS 客户端在重 试向云中的文件系统发送请求之前等待响应的时 间。建议值:600 分秒。
retrans	指定 NFS 客户端应重试请求的次数。建议值: 2
noresvport	指定在网络重连时使用新的 TCP 端口,保障在 网络发生故障恢复的时候不会中断连接。建议启 用该参数。

📔 说明:

配置参数时,应注意以下内容:

- ·如果您必须更改 IO 大小参数 (rsize 和 wsize),我们建议您尽可能使用最大值 (1048576),以 避免性能下降。
- ·如果您必须更改超时参数 (timeo),我们建议您使用 150 或更大的值。该 timeo 参数的单位为分秒 (0.1 秒),因此 150 表示的时间为 15 秒。
- ・建议您使用硬挂载选项。但是,如果您使用软挂载,则需要将 timeo 参数至少设置为 150 分 秒。
- · 避免设置不同于默认值的任何其他挂载选项。例如,更改读或写缓冲区大小,或禁用属性缓存,会导致性能下降。

#### 查看挂载信息

挂载完成后,您可以运行以下命令查看已挂载的文件系统:

mount -l

您也可以查看已挂载文件系统的当前容量信息:

df -h

### 4.3 挂载 SMB 文件系统

您可以在 Windows 系统中将 NAS 的 SMB 文件系统挂载至 ECS 实例。

#### 前提条件

将 SMB 文件系统挂载至 ECS 实例前,需要确保 Windows 系统服务中的以下两项服务均已启动:

- $\cdot$  Workstation
- · TCP/IP NetBIOS Helper

#### 挂载命令

您可以运行以下格式的命令,挂载 SMB 文件系统:

net use <挂载目标盘符> \\<挂载点域名>\myshare

#### 参数说明

- · 挂载目标盘符: 在当前 Windows 机器上要挂载的目标盘符。在盘符和 use 以及\\间需要加空格。
- · 挂载点域名: 指创建文件系统的挂载点时, 自动生成的挂载点域名。
- · myshare: 固定的 SMB share 名称,不能改变。

#### 命令示例

如果您需要将 SMB 文件系统挂载到盘符 Z,可以运行以下命令:

C:\> net use z: \\file-system-id-xxxx.region.nas.aliyuncs.com\myshare

#### 查看挂载信息

挂载完成后,您可以在 Windows 命令行工具中运行以下命令查看已挂载的文件系统:

net use

### 4.4 自动挂载文件系统

### 4.4.1 在Windows中自动挂载

您可以在 Windows 系统中创建挂载脚本,通过创建计划任务的方式自动挂载 NAS 文件系统。

操作步骤

- 1. 在 Windows 系统中创建名为nas\_auto.bat的脚本文件,在文件中添加以下挂载命令,并保 存到对应的磁盘路径下。
  - ・如需挂载 SMB 文件系统,添加的命令如下:

net use Z: \\fid-xxxx.cn-shanghai.nas.aliyuncs.com\myshare

### 📕 说明:

操作时需要将命令中的盘符(Z:)和挂载点域名(fid-xxxx.cn-shanghai.nas.aliyuncs. com)替换为实际环境中的盘符和域名。

有关挂载命令,请参阅挂载 SMB 文件系统。

2. 在 Windows 的控制面板中选择管理工具,打开任务计划程序。

3. 选择操作 > 创建任务。



### 4. 选择常规页签,输入计划任务的名称,选择不管用户是否登录都要运行和使用最高权限运行。

🕒 nas 厦	副性(本)	也计算机)								×
常规	触发器	暑 操作	条件	设置	历史记录					
名称(N	1): [	nas								
位置:	`	i -								
创建者	:	Zwktlgwe	age1gZ∖	Administ	trator					
描述(D	):									
						I				
安全说	项一									
运行	任务时	, 请使用下	列用户帐	户:			_			
Adm	ninistra	tor						更改用户或	戉组(U)	
O F	にて	登录时运行	<del>,</del> (R)				_			
● <del>7</del>	5管用户	是否登录都	『要运行(	N)						
	一不存	储密码(P)。	该任务将	识有访问	可本地计算机	资源的权限。				
☑ 使	明最高	钢限运行(	I)							
	₹(E)	1	配置(C):	Windo	ws Vista™.	Windows Se	erver™ 2008			~
							_			
								确定	取消	

5. 选择触发器页签,单击新建,在开始任务中选择登录时,在高级设置中选择已启用,单击确定。

开始任务(G): 登录时 设置 ● 所有用户(Y) ○ 特定的用户(C):	▼ iZojror9j2w3qlZ\Administrator 更改用户(U)	
高级设置 <ul> <li>         延迟任务时间(K):     </li> <li>         重复任务间隔(P):     </li> </ul>	15分钟	
□ 重复持续部 □ 任务的运行时间超 □ 激活(A): 2018 □ 到期日期(X): 2019 ▼ 已启用(B)	回结束时停止所有运行的任务()       I比值则停止执行():     3 天       9/12     ●       16:37:19     ●       9/12     ●       16:37:19     ●       16:37:19     ●	
	确定取消	

6. 选择操作页签,单击新建,在操作中选择启动程序,在程序或脚本中选择创建好的nas\_auto. bat文件,单击确定。

新建操作	×
您必须为此任务指定要执行的操作。	
操作(I): 启动程序 ▼	
○ 设置	
程序或脚本(P):	
浏览(R)	
添加参数(可选)(A):	
起始于(可选)(T):	
确定	J

7. 选择条件页签,选择只有在以下网络连接可用时才启动,选择任何连接。

(图 nas 属性(本地计算机)	×
常规 触发器 操作 条件 设置 历史记录	
指定用于与触发器一起判断是否应运行该任务的条件。如果这里指定的条件不是真,该任务将不会运行。 空闲	
□ 仅当计算机空闲时间超过下列值时才启动此任务(C): 10 分钟 ~	
等待空闲时间(A): 1小时 ~	
✓ 如果计算机不再空闲 ,则停止(E)	
□ 如果空闲状态继续,则重新启动(U)	
电源	
✓ 如果计算机改用电池电源,则停止(B)	
□ 唤醒计算机运行此任务(W)	
网络	
任何连接	$\sim$

8. 选择设置页签,选择如果请求后任务还在运行,强行将其停止,在如果此任务已经运行,以下规则适用中选择请勿启动新实例。

🕒 nas 属性(本地计算机)	×
常规 触发器 操作 条件 设置 历史记录	
指定影响任务行为的其他设置。	
□ 允许按需运行任务(L)	
如果过了计划开始时间, 立即启动任务(S)	N
如果任务失败,按以下频率重新启动(T):	↓ 1 分钟 ~
尝试重新启动最多次数(R):	3 次
如果任务运行时间超过以下时间,停止任务(K):	3天 ~
✓ 如果请求后任务还在运行,强行将其停止(F)	
如果任务没有计划再次运行,则在此之后删除该任务(D)	30天 ~
如果此任务已经运行,以下规则适用(N):	
请勿启动新实例 ~	

9. 单击确定。

10.重启服务器,验证创建结果。

如系统显示如下信息,表示计划任务可以正常执行:

④ 任务计划程序(本地)	名称	状态	触发器	下次运行时间	上次运行时间	上次运行结果		<del>()</del> ]]]
臣务计划程序库	Inas	准备就绪	当任何用户登录时		2018/9/12 16:44:24	操作成功完成。	(0x0)	iZojr
	<							>
	常规 转发器	福作 4	24年 没費 历史	・记录(已禁用)				_
		10011						
	名称: nas							
	位置に入							

## 4.4.2 在Linux中自动挂载

您可以修改 ECS 示例中的配置文件,使其重启时自动挂载 NAS 文件系统。

您可以通过两种方式在 Linux 系统中设置自动挂载。

#### 配置 /etc/fstab 文件(推荐)

在首次连接至 ECS 实例后,在该实例的/etc/fstab配置文件中添加以下命令:

fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com:/ /mnt nfs4 vers=4.0,rsize= 1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,\_netdev,noresvport 0 0

命令中各参数说明如下:

参数	说明
_netdev	防止客户端在网络就绪之前开始挂载文件系统。
0(noresvport 后第一项)	非零值表示文件系统应由 dump 备份。对于 NAS,此值为 0。
0(noresvport 后第二项)	该值表示 fsck 在启动时检查文件系统的顺序。 对于 NAS 文件系统,此值应为 0,表示 fsck 不 应在启动时运行。

#### 配置 /etc/rc.local 文件

在首次连接至 ECS 实例后,在该实例的/etc/rc.local配置文件中添加挂载命令。

以挂载 NFSv4 文件系统为例, 添加的命令如下:

```
sudo mount -t nfs -o vers=4.0,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=
600,retrans=2,_netdev,noresvport fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com
:/ /mnt
```

# **道** 说明:

· 命令中的fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com为挂载点的域名。有关挂载命

令,请参阅在Linux系统中挂载NFS文件系统。

・ 在配置/etc/rc.local文件前,需要确保用户对/etc/rc.local和/etc/rc.d/rc.local
 文件有可执行权限。

# 5 卸载文件系统

## 5.1 在Linux中卸载文件系统

本文介绍如何从基于 Linux 系统的 ECS 实例中卸载文件系统。

操作步骤

1. 在 ECS 实例中运行以下命令:

umount <挂载目标目录>



建议您不要指定任何其他 umount 选项,并避免修改任何其他 umount 选项的默认值。

2. 在 ECS 实例中运行 df 命令,验证 NAS 文件系统是否成功卸载。

df 命令能够显示挂载在当前 ECS 实例上的文件系统的磁盘使用情况及统计信息。如果该命令的 输出结果中没有您想要卸载的 NAS 文件系统,表示该文件系统已经成功卸载。

・ 查看 NAS 文件系统的挂载状态。

```
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1 ext4 41151808 5658860 33379516 15% /
devtmpfs devtmpfs 8122760 0 8122760 0% /dev
tmpfs tmpfs 8133492 0 8133492 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 8133492 552 8132940 1% /run
tmpfs tmpfs 8133492 0 8133492 0% /sys/fs/cgroup
fid-xxxx.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com:/ nfs4 1099511627776
2498679808 1097012947968 1% /mnt
```

・卸载文件系统。

\$ umount /mnt

## 5.2 在Windows中卸载文件系统

本文档介绍如何在 Windows 系统中卸载 NAS 的 SMB 文件系统。

#### 操作步骤

#### 1. 打开 CMD, 输入命令NET USE查看所有的网络连接。

示例如下:

Status	Local	Remote	Network
OK Windows Network		\\name\IPC\$	Microsoft
OK Windows Network		\\name2\folder	Microsoft

 您可以输入命令net use \\name /delete或者net use \\name2\folder /delete卸 载指定的文件系统。

您可以输入命令net use \* /delete, 手动卸载 Windows 下所有已挂载的文件系统。您还可以输入命令net use \* /delete /y, 自动卸载 Windows 下所有已挂载的文件系统。

3. 您可以输入命令NET USE,验证是否已成功卸载步骤 2 中指定的或者所有已挂载的文件系统。