



数据湖分析 OSS

文档版本: 20220704



### 法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。 如果您阅读或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用 于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格 遵守保密义务;未经阿里云事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或 提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文 档内容的部分或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有 任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时 发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠 道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、"Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

## 通用约定

格式	说明	样例					
⚠ 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故 障,或者导致人身伤害等结果。	⚠ 危险 重置操作将丢失用户配置数据。					
⚠ 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚 至故障,或者导致人身伤害等结果。	警告 重启操作将导致业务中断,恢复业务 时间约十分钟。					
〔) 注意	用于警示信息、补充说明等 <i>,</i> 是用户必须 了解的内容。	大意 权重设置为0,该服务器不会再接受新 请求。					
? 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不是 用户必须了解的内容。	⑦ 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。					
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。					
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 <b>结果确认</b> 页面,单击 <b>确定</b> 。					
Courier字体	命令或代码。	执行 cd /d C:/window 命令,进入 Windows系统文件夹。					
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid					
[] 或者 [alb]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]					
{} 或者 {a b}	表示必选项,至多选择一个。	switch {active stand}					

### 目录

1.跨账号读取OSS数据	05
2.OSS访问日志分析	08
3.分析MaxCompute外部表数据	10
4.分区投影	12

## 1.跨账号读取OSS数据

本文介绍如何在DLA中实现跨云账号快速分析OSS数据,即通过阿里云账号A查询分析阿里云账号B中的OSS 数据。

#### 前提条件

- 通过阿里云B账号开通OSS服务,并上传测试数据,详情请参见开通OSS服务。
   本示例在OSS Bucket的 customer 目录中上传测试数据customer.tbl。
- 通过阿里云账号A完成开通DLA服务等准备工作。

#### 步骤一:新建RAM角色

- 1. 使用阿里云账号B登录RAM控制台。
- 2. 在左侧导航栏,单击身份管理>角色。
- 3. 单击创建角色。
- 4. 可信实体类型选择阿里云服务,单击下一步。
- 5. 填写角色名称和备注,受信服务选择物联网。
- 6. 单击完成。

#### 步骤二:修改RAM角色的信任策略

- 1. 使用阿里云账号B登录RAM控制台。
- 2. 在左侧导航栏, 单击身份管理 > 角色。
- 3. 找到创建的RAM角色名称,单击角色名。
- 4. 单击信任策略管理页签,然后单击修改信任策略,将 "iot.aliyuncs.com" 替换为 <阿里云账号A的账号ID>@openanalytics.aliyuncs.com ,例如 11111111@openanalytics.aliyuncs.com ,其中 1111
   11111 为阿里云账号A的账号ID。

修改信任策略					
角色名称 dla					
<pre> 1 * 2 * 2 *</pre>					

5. 单击确定,手动复制角色基本信息中的ARN信息,后续DLA中创建Schema时需使用ARN信息。

← for-dla-cross-account							
基本信息							
RAM角色名称	for-dla-cross-account	创建时间	2019年12月24日 13:51:02				
备注	跨账号访问OSS数据	ARN	acs:ram:: role/for-dla-cross-account				

#### 步骤三:为RAM角色添加OSS权限

- 1. 使用阿里云账号B登录RAM控制台。
- 2. 在左侧导航栏, 单击身份管理 > 角色。
- 3. 找到创建的RAM角色名称,单击角色名。
- 4. 单击添加权限,如果您只需在DLA中只读访问OSS数据,则添加 AliyunOSSReadOnlyAccess 策略即 可;如果您需要在DLA中执行 INSERT OVERWRITE 等数据更新操作,则添 加 AliyunOSSFullAccess 策略。
- 5. 单击确定。

经过上述操作,阿里云账号A已经具备在DLA中创建OSS(阿里云账号B所有)Schema和表的权限。

#### 步骤四: 创建OSS Schema

- 1. 使用阿里云账号A登录DLA控制台。
- 2. 单击左侧导航栏的Serverless Presto > SQL访问点。
- 3. 单击登录到DMS, 输入DLA数据库账号和密码登录DMS, 通过以下SQL创建OSS Schema。

```
CREATE SCHEMA test_schemal with DBPROPERTIES(
catalog='oss',
location = 'oss://your-oss-bucket-name/',
cross_account_accessing_arn= 'acs:ram::14069264740****:role/for-dla-cross-account'
);
```

⑦ 说明 您也可以通过MySQL命令行工具、客户端或者程序代码连接DLA,然后创建Schema。

#### 4. 在test\_schema1中创建CUSTOMER表对应的外表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE customer (
    `c_custkey` int,
    `c_name` string,
    `c_address` string,
    `c_nationkey` int,
    `c_phone` string,
    `c_acctbal` double,
    `c_mktsegment` string,
    `c_comment` string
)
ROW FORMAT DELIMITED
    FIELDS TERMINATED BY '|'
STORED AS `TEXTFILE`
LOCATION 'oss://your-oss-bucket-name/customer'
```

SELECT \* FROM test schemal.customer;

#### 外表创建成功后,您可以在SQL执行中使用下面的示例语句查询表数据,实现跨云账号访问OSS数据。

执行历史	执行状态	执行结果					
浏览器能用	展示的数据量有	限 , 同步执行最大返回 100	00 行	数据,如果您需要查询超过 10000 行的数据,请使用「异步执行	<u>1</u>		
	C_CUSTKEY -	C_NAME	*	C_ADDRESS	*	C_NATIONKEY *	C_PHONE
1	1	Customer#000000001		IVhzIApeRb ot,c,E		15	
2	2	Customer#000000002	:	XSTf4, NCwDVaWNe6tEgvwfmRchLXak		13	
3	3	Customer#000000003	)	MG9kdTD2WBHm		1	1.
4	4	Customer#000000004	:	XxVSJsLåGtn		4	and the standard
5	5	Customer#000000005	1	XvpyuHCplrB84\gAiGV6sYpZq7Tj		3	1.110.00.000
6	6	Customer#000000006	:	sKZzOCsnMD7mp4Xd0YrBvx,LREYKUWAh yVn		20	
7	7	Customer#000000007		CcGe5gaZNgVePxU5kRrvXBfkasDTea		18	1.00.000
8	8	Customer#000000008		IOB10bB0AymmC, 0PrRYECP1yGJ8xcBPmWh15		17	1-14-01-000
9	9	Customer#000000009		xKiAFTjUsCuxfeleNqefumTrjS		8	3-10-10-07
10	10	Customer#000000010	1	6LrEaV6KR6PLVcg12ArL Q3rqzLzcT1 v2		5	1.111-1.000
11	11	Customer#000000011	1	PkWS 3H1XqwTuzrKg633BEi		23	
12	12	Customer#000000012	10	9P#KuhzT4Zr1Q		13	10100-001-008
13	13	Customer#000000013	3	nsXQu0oVjD7PM659uC3SRSp		3	0.00.00.000
14	14	Customer#000000014	1	XXkletM1L2JQEA		1	1.100.000
15	15	Customer#000000015		Yt¥ggXoOLdwdo7b0y, BZaGUQMLJMX1Y, EC, 6Dn		23	1.00
16	16	Customer#000000016		cYiaeMLZSMAOQ2 dOW,		10	20-781-609-3107

# 2.0SS访问日志分析

您可以通过日志服务SLS存储和分析OSS日志数据,也可以将OSS日志数据导出并存储到指定的OSS目录长期保存,然后通过数据湖分析服务对长期保存的OSS日志数据进行分析。

通过数据湖分析服务(Data Lake Analytics, DLA)分析OSS日志数据前,您需要完成以下准备工作。

- 1. 开通OSS服务,请参见开通OSS服务。
- 2. 创建存储空间,请参见创建存储空间。
- 3. 开启OSS访问日志转存功能,请参见设置日志转存。

说明

- 日志转存功能,可以将OSS的访问日志,以小时为单位,按照固定的命名规则,生成一个Object写入 您指定的Bucket(目标Bucket, Target Bucket)。
- 。 首次开通OSS访问日志转存时,大约1小时后,系统开始转存日志。

#### 操作步骤

- 1. 登录OSS管理控制台。
- 2. 单击左侧导航栏中的常用服务推荐,然后将鼠标移动到OSS访问日志分析区域,单击前往控制台。
- 3. 在**选择设置日志分析的 Bucket**页面,从**区域**列表中选择Bucket所属地域,从**Bucket**列表中选择 Bucket,然后单击**确定**。

选择设置日	志分	析的 Bucket		$\times$
区域	*	华东1(杭州)		$\sim$
Bucket	*	10,000,000		$\sim$
			确定	取消

4. 如果您选择的Bucket尚未开通访问日志转存功能,请根据提示开启日志转存功能,然后返回OSS控制 台,从步骤2开始继续操作。

该 Bucket 未开通日志存储功能	×
前往开通日志存储功能	
	已开通日志存储设置

5. 如果您选择的Bucket已开通日志转存功能,单击确定自动跳转到数据湖SQL执行页面,您可以在SQL执 行页面对OSS访问日志进行数据分析,日志字段的含义请参见日志转存。

	(杭州) 👻	Q 搜索文档、	控制台、API、解决	方案和资源 费用	月 工单	备案	企业	支持	官网	۵.	Ä	?	简体	0
数据湖分析	SQL执行										语》	去手册	函数手	≞∰
概览														
解决方案 New	搜索 Schema	C	同步执行(F8)	异步执行(F9)	格式	t化(F10)	主题	~		0	9 1	<sup>委</sup> 录到DMS	亲执行SC	L操作
账号管理	"双击"切换Sche	ma	1 select *	<pre>from oss_acces</pre>	sslog_te	st.acc	esslog	limit	100					
Schema管理														
访问点管理			执行历史	执行结果	SQL监控						Ę	<b>}</b> 出结果集	~	,隐藏
Serverless SQL														
SQL执行	<													
SQL监控														

#### 常见问题

首次开通OSS日志转存后, 立刻在DLA中执行SQL查询遇到以下错误怎么办?



上述错误表示OSS中还没有成功创建存储OSS日志的Object,您可以手动在OSS中创建Object,或者大约1小时后,系统自动创建Object并开始转存日志。

## 3.分析MaxCompute外部表数据

本文介绍如何在DLA中分析MaxCompute外部表生成的数据。

大数据计算服务(MaxCompute,原名ODPS)是一种快速、完全托管的TB/PB级数据仓库解决方案。 MaxCompute的非结构化框架支持通过INSERT方式将MaxCompute的数据直接输出到OSS。MaxCompute也 支持通过外部表关联OSS,进行数据输出。

由于MaxCompute外部表的目录结构比较特殊,需要在建表时先指定 directory.odps 属性为 true , DLA才会按照MaxCompute外部表的目录结构来读取数据文件。关于如何创建外部表并写入测试数据,请参见将数据写入OSS。

#### 操作步骤

1. 创建OSS Schema。

```
CREATE SCHEMA dla_oss_db with DBPROPERTIES(
  catalog='oss',
  location 'oss://dlaossfile1/dla/'
)
```

#### 2. 创建OSS外表。

```
CREATE EXTERNAL TABLE odps (
   a int,
   b int,
   c int
  )
ROW FORMAT DELIMITED
   FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS `TEXTFILE`
LOCATION 'oss://dlaossfile1/dla/odps/'
TBLPROPERTIES (
    'directory.odps' = 'true'
)
```

#### ⑦ 说明

- 。 字段名称、类型要和odps中的定义一致。
- 。 文件格式相关的参数要和odps中的定义相对应。
- 'directory.odps' = 'true'表示这个目录是按照MaxCompute外部表的目录结构来组织的。

#### 3. 查询数据。

my	ysql>	se	lect	*	fro	m	odps;
+-		-+		-+-			-+
I	a	}	С	I	С		1
+-		-+		-+-			-+
I	30	1	11	I	1	2	1
I	33	1	14	I	1	.5	1
T	36	1	17		1	.8	
	41		2			3	1
T	44	1	5			6	
T	47	1	8			9	
	50		11		1	2	1
T	53	1	14		1	.5	
T	56	1	17		1	.8	
+-		-+		-+-			-+
9	rows	in	set	( 9	9.69	) 5	sec)

## 4.分区投影

本文档主要介绍了分区投影功能的背景信息、使用场景和限制,以及如何使用分区投影功能。

#### 背景信息

当您把数据存储在OSS或HDFS上,并建立大量的分区管理这些数据。DLA Presto在分析这些数据时,会花费 大量的时间从元数据系统中获取分区,从而影响查询性能。通过使用分区投影功能,根据表的配置DLA Presto可以直接计算得出分区值和分区位置,避免从元数据系统中获取分区,从而减少针对大量分区表的查 询运行时间。



#### 使用场景

如果您的数据存在以下场景,建议您使用分区投影功能:

- 如果您的表使用了大量的分区,DLA Presto从元数据系统中获取分区需要花费大量的时间。
- 如果您的表每天都会增加一个分区(比如 dt=2021-02-19),而您不想每天都去手动添加分区。
- 如果您的数据存储在OSS中,里面建有大量的分区(比如几万个),但是您只需要查询其中的一小部分分区。

#### 限制说明

- 启用分区投影的表存在以下SQL命令限制:
  - ◎ 不能使用MSCK REPAIR TABLE tblName和ALTER TABLE tblName ADD PARTITION来添加分区。
  - 不能使用SHOW PARTITIONS tblName来查看分区。
  - 不能使用ALTER TABLE tblName DROP PARTITION来删除分区。
- 分区投影当前仅支持DLA的Presto计算引擎,并且只能在Presto引擎的CU版本中使用。
- 当分区路径在OSS中不存在时,使用分区投影功能执行SQL,DLA会返回空的结果,不会进行报错。

#### 如何使用分区投影

分区投影属于表级别的功能,您只需要在建表的时候指定相关属性即可。启用分区投影功能的建表示例如下:

```
create external table projection test (
 field1 int
)
partitioned by (
 a string,
 b string,
 c int,
 d string
)
LOCATION 'oss://oss-cn-hangzhou-xxx/xxx/projection test'
tblproperties(
  'projection.enabled' = 'true', #projection.enabled设置为true,表示为这个表开启分区投影功能
0
 'projection.a.type' = 'injected',
 'projection.a.miss' = 'LIST',
  'projection.b.type' = 'date',
 'projection.b.range' = '2021-02-01, NOW',
 'projection.b.format' = 'yyyy-MM-dd',
 'projection.b.interval.unit' = 'days',
  'projection.b.interval' = '1',
  'projection.c.type' = 'integer', #projection.columnName.type (projection.c.type) 表示列的
分区投影类型,具体请参见下文《分区投影类型》。
 'projection.c.range' = '1,2',
  'projection.d.type' = 'enum',
  'projection.d.values' = '1,2',
  'storage.location.template' = 'oss://oss-cn-hangzhou-xxx/xxx/projection_test/${a}/${b}/${
c}/${d}/' #表示分区目录的格式,是一个以分区列作为占位符的路径模板。默认的格式为table path/分区列名1
=取值1/分区列名2=取值2/...,也可以指定为其他格式。
)
```

#### 分区投影类型

*projection.c.type*表示列的分区投影类型。目前DLA支持四种分区投影类型:*enum、integer、date*以及*injected*。不同类型需要设置不同的投影参数,如下表所示:

#### • 枚举类型 (enum)

属性名称	是否必填	示例值	描述
projection.columnNa me.type	是	enum	表示分区列是枚举类型。
projection.columnNa me.values	是	RED, YELLOW, GREEN	使用英文逗号分隔的枚举值。

#### ● 整数类型 (integer)

属性名称	是否必填	示例值	描述
projection.columnNa me.type	是	integer	表示分区列是整数类型。

#### OSS·分区投影

属性名称	是否必填	示例值	描述
projection.columnNa me.range	是	1, 100, -666, 8888	使用英文逗号分隔的整数,可以为负数。用逗 号分隔的第一个数必须比第二个数小。
projection.columnNa me.interval	否	1	代表分区列的连续分区值之间的间隔。必须是 一个大于0的整数,默认值为1。例如: projection.columnName.range=1,10、 projection.columnName.interval=3,则生成 的分区值为1,4,7。
projection.columnNa me.digits	否	1	为最后生成的分区进行格式化。必须是一个正 整数,默认为0。例如: projection.columnName.range =1,10、 projection.columnName.interval=3、 projection.columnName.digits=2,则生成的 分区值为01,04,07。

#### ● 日期类型 (date)

属性名称	是否必填	示例值	描述
projection.columnNa me.type	是	date	表示分区列是日期类型。
projection.columnNa me.range	是	20201212, 20210219, 2020- 12,NOW-8YEARS, NOW+6months	使用英文逗号分隔的日期值。可以是正常的字 符串日期,例如:2021-02-19,也可以使用 NOW、+/-、YEARS、MONTHS、WEEKS、 DAYS、HOURS、MINUTES、SECONDS组成的 字符串,但必须符合\s*NOW\s*(([\+\-])\s* ([0-9]+)\s*(YEARS? MONTHS? WEEKS? DAYS?  HOURS? MINUTES? SECONDS?)\s*)?正则表达 式,不区分大小写。
projection.columnNa me.format	是	yyyy-MM, yyyy/MM/dd, yyyyyMMdd HH:mm:ss	日期的格式,必须能够使用 java.text.SimpleDateFormat去解析。
projection.columnNa me.interval	是	1	代表分区列的连续分区值之间的间隔。必须是 一个大于0的整数,默认值为1。
projection.columnNa me.interval.unit	是	YEARS, MONTHS, WEEKS, DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS	代表日期的增长单位,支持左表的值,不区分 大小写。例如: projection.columnName.range=2020-02, 2021-02,而 projection.columnName.interval=3, projection.columnName.interval.unit= months,则生成的分区值为2020-02,2020- 05,2020-08,2020-11,2021-02。

● 注入类型 (injected)

属性名称	是否必填	示例值	描述
projection.columnNa me.type	是	injected	表示分区列是注入类型。取值范围不受限制。
projection.columnNa me.miss	是	ERROR	取值: ERROR或LIST,不区分大小写。 ● ERROR:表示查询没有指定这个分区列就报 错。 ● LIST:表示查询如果没有指定这个分区列, 就从文件系统OSS里面list出分区所在的目 录,把符合结构的目录都作为一个分区来处 理。 ↓ 注意 LIST行为可能对性能有一 定影响,请谨慎使用。

⑦ 说明 如果projection.columnName.miss=LIST,从OSS中list出来的目录大于1000个,DLA
 Presto会花费大量的时间从OSS获取数据,查询会报错。您可以在查询的时候通过指定 hintproject
 ion-max-paths=-1 来避免查询报错。如下:

/\*+ projection-max-paths=-1 \*/ select \* from projection\_test;