

实时计算(流计算) 快速入门

文档版本: 20220126

(-) 阿里云

ALIBABA CLOUD

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。 如果您阅读或使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用 于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格 遵守保密义务;未经阿里云事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或 提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文 档内容的部分或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有 任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时 发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠 道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云网站上所有内容,包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计,均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组合形式包含"阿里云"、"Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
▲ 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故 障 <i>,</i> 或者导致人身伤害等结果。	▲ 危险 ● 重置操作将丢失用户配置数据。
♪ 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚 至故障 <i>,</i> 或者导致人身伤害等结果。	聲告 重启操作将导致业务中断,恢复业务 时间约十分钟。
〔) 注意	用于警示信息、补充说明等 <i>,</i> 是用户必须 了解的内容。	↓ 注意 权重设置为0,该服务器不会再接受新 请求。
? 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不是 用户必须了解的内容。	⑦ 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文 件。
>	多级菜单递进。	单击设置>网络>设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 结果确认 页面,单击确定。
Courier 字体	命令或代码。	执行 cd /d C:/window <mark>命令,进入</mark> Windows 系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid Instance_ID
[] 或者 [a b]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]
{} 或者 {a b}	表示必选项,至多选择一个。	switch {active stand}

目录

1.概述	05
2.搭建上下游存储	07
2.1. 搭建数据源表存储	07
2.2. 搭建数据维表存储	08
2.3. 搭建数据结果表存储	09
3.数据开发	10
4. 作业上线	12
5.生产运维	13

1.概述

本文通过安全监控作业案例,帮助您了解实时计算Flink版作业开发流程。

实时安全监控案例介绍

实时监控报警作为保障数据安全的重要环节,受到越来越多的关注。为了保证同时满足数据的正确性和实效性,实时计算Flink版将流式数据源表和存放白名单的维度表进行实时JOIN,识别源表中数据对应的地址是否存在于白名单中,采取过滤等措施。

⑦ 说明 本案例适用于实时计算Flink版共享模式(已停购)和独享模式。



安全监控业务架构图

• DataHub**源表结构**

字段名	类型	注释
name	varchar	名称
place	varchar	地址

• RDS维表结构

字段名	类型	注释
place	varchar	白名单地址

• RDS结果表结构

字段名	类型	注释
name	varchar	过滤后的名称
place	varchar	地址

作业操作流程

• 准备工作

• 开通服务和创建项目

详情请参见开通服务和创建项目。

⑦ 说明 您可以根据需要选择购买共享模式和独享模式,请参见概述。

- 。 搭建上下游数据存储
 - 搭建数据源表存储
 - 搭建数据维表存储
 - 搭建数据结果表存储
- 作业操作步骤
 - i. 数据开发
 - ii. 作业上线
 - iii. 生产运维

2.搭建上下游存储

2.1. 搭建数据源表存储

本文以DataHub数据源表存储为例,为您介绍如何准备实时计算数据源表存储。

创建数据源表存储

- 1. 登录DataHub控制台。
- 2. 在项目管理页面的顶部,选择项目区域。
- 3. 单击页面右上角的创建Project。
- 4. 在创建DataHub的Project窗口中,输入项目 (Project) 参数。
- 5. 在项目列表,目标项目的操作列下,单击查看。
- 6. 单击右上角的创建Topic。
- 7. 填写Topic参数信息。

r										1	
创建Topic (需	要归档到Max	Compute?)							×	_	
Tr	创建方式	● 直接创建 ○ 导入MaxCom	pute表结构				0				
B: T	「opic名称	datahub_ipplace					0				
· ·	「opic类型	TUPLE				•	0				
(Schema	name	STRING	•	+	Ê	0				
		place	STRING	•	+	Ê					
s	hard数量	4									
1	生命周期	7				Ŧ	0				
	备注	安全实时监控案例					0				
								创建	取消		

⑦ 说明 DataHub中的Topic类似于数据库中的表。

8. 单击确认。

输入数据源表测试数据

⑦ 说明 您可以使用测试数据进行测试。

- 1. 单击左侧导航栏中的数据采集。
- 2. 单击文件上传。
- 3. 在DataHub Project列表中,选择目标Topic,本示例为datahub_ipplace。

C)	阿里云DataHub控制台 🕈	上传文件					×	qq6****18 👻
: ■ 项目管	±	DataHub Project列表	存储信息					
		 blink_test blink_test01 	创建时间 2017-	11-27 16:31:42	修改时间	2017-11-27 16:31:42		
 ? 帮助文材 	<u> </u>	datahub_in datahub_ipplace	shard数量 4		生命周期	7	Ŧ	
			name (STRING)			ipplace (STRI	NG)	
			C��			192.168.	0.12	
			选择文件					
			跳过首行 是	否	1. 上传文件最大 2. 支持逗号分隔	支持1MB或1000条记录 的CSV格式,双引号转义;		
			文件编码 utf-8	•	 支持UTF-8、 TimeStamp类 Roolean类型 	GBK两种文件格式; 型支持13位时间戳,精确到毫 IZ支持true/falced的字符串·	Ð	
			选择文件 选择	要上传的文件	 6. 数值类型支持 7. 上传不保证原 	科学计数法格式表达,如2e1 子性,失败导致数据部分写》	0;	
						点击开始上传	专文件	

- 4. 单击选择文件区域中的选择要上传的文件,选择测试数据。
- 5. 单击点击开始上传文件。

2.2. 搭建数据维表存储

本文以云数据库RDS MySQL版维表存储为例,为您介绍如何搭建实时计算Flink版数据维表存储。

创建数据维表存储

↓ 注意 本示例仅支持RDS经典网络。

- 1. 创建云数据库RDS MySQL版实例,详情请参见创建RDS MySQL实例。
- 2. 创建云数据库RDS MySQL版账号和数据库,详情请参见创建数据库和账号。
- 3. 设置白名单,详情请参见数据存储白名单配置。
- 4. 登录数据库,详情请参见通过DMS登录RDS数据库。
- 5. 在左侧已登录实例中,双击您已创建的数据库名称。
- 6. 在您创建的数据库下, 创建 rds_dim 维表。
 - i. 在表页签下,单击这里开始建表。

? 说明 您也可以在表页签下的空白区域,鼠标右键,单击创建表。

- ii. 在基本信息 > 表名中输入rds_dim。
- iii. 在列信息中,单击+新增后,输入如下信息。

列名	类型	长度	主键
place	varchar	32	是 ⑦ 说明 选中主键字段下的方 格,设置 place 为主键。

iv. 单击保存变更 > 直接执行。

输入维表测试数据

- 1. 在页面左侧表页签下,双击rds_dim。
- 2. 在SQL Console中输入 INSERT INTO `rds_dim`(`place`) values ('beijing'); 。
- 3. 在SQL Console左上角,单击执行。

2.3. 搭建数据结果表存储

本文以RDS MySQL版数据结果表存储为例,为您介绍如何准备实时计算数据结果表存储。

创建数据结果表存储

⑦ 说明 本示例仅支持RDS经典网络。

- 1. 创建RDS MySQL实例,步骤请参见创建RDS MySQL实例。
- 2. 创建RDS MySQL账号和数据库,步骤请参见创建数据库和账号。
- 3. 在您创建的数据库下, 创建 rds_ipplace 结果表, 表格信息如下:
 - i. 鼠标悬停至页面顶部的创建,单击下拉菜单中的表。
 - ii. 在基本信息 > 表名 中输入rds_dim。
 - iii. 在列信息中输入如下信息。

列名	类型	长度	主键
name	varchar	32	是
place	varchar	32	否

⑦ 说明 单击主键字段下的方格,设置 name 为主键。

iv. 单击保存 > 确定。

3.数据开发

完成准备工作后,您可以进行实时计算数据开发。

创建作业

- 1. 登录实时计算控制台。
- 2. 在页面顶部,单击开发。
- 3. 单击新建作业。
- 4. 在新建作业页面, 输入作业配置信息。

作业参数	说明
	作业的名称。
文件名称	⑦ 说明 作业名称在当前项目中需保持唯一。
作业类型	 · 共享模式: 仅支持 FLINK_STREAM/SQL作业类型。 · 独享模式: 支持 FLINK_STREAM/DATASTREAM和FLINK_STREAM/SQL作业 类型。
存储位置	指定该作业的代码文件所属的文件夹。 您还可以在现有文件夹右侧,单击 <mark>国</mark> 图标,新建子文件夹。

5. 单击确定。

引用数据存储

完成作业创建后,您可以通过注册数据存储的方式,关联已搭建的上下游存储。

- 注册引用源表数据
 - i. 注册您的DataHub Project, 步骤参见注册数据总线DataHub。
 - ii. 在开发页面的数据存储页签,双击DataHub 数据存储。
 - iii. 双击目标数据库名称。
 - iv. 双击datahub_ipplace。
 - v. 在数据表详情区域,单击作为输入表引用。
- 注册引用维表数据
 - i. 参考注册云数据库RDS版,完成RDS的注册。
 - ii. 在开发页面的数据存储页签,双击RDS数据存储。
 - iii. 双击目标数据库名称。
 - iv. 双击rds_dim。
 - v. 在数据表详情区域,单击作为维表引用。
- 注册引用结果表数据
 - i. 参考注册云数据库RDS版,完成RDS的注册。
 - ii. 在开发页面的数据存储页签,双击RDS数据存储。
 - iii. 双击目标数据库名称。

- iv. 双击rds_ipplace。
- v. 在数据表详情区域,单击作为结果表引用。

编写测试SQL

完成数据存储引用后,在作业编辑页面输入如下SQL代码,完成作业的开发。

insert into rds_ipplace
select t.`name`, w.place
from datahub_ipplace as t
join rds_dim for system_time as of proctime() as w
on t.place = w.place;

作业调试

完成作业开发后,可进行本地调试。作业调试详情,参见本地调试。本地调试结果示例图如下。

5					版				
6					平信				
7	<pre>insert into rds_ipplace</pre>								
8	<pre>select t.`name`, w.place</pre>								
9	from datahub_ipplace as t								
10	join rds_dim <pre>for system_time a</pre>	as of proctime() as w			参数				
11	on t.place = w.place;								
12					代罚				
13					明结				
14					构				
15									
10									
1/									
10									
\				23					
序号	操作	name	place						
1	Insert								

源表和维表的测试数据如下:

- DataHub**源表测试数据**
- RDS维表测试数据

4.作业上线

作业调试完成,经验证逻辑无误后,可以在开发页面中完成作业上线。 上线作业操作将您的改动提交到数据运维中。作业上线步骤如下:

- 1. 登录实时计算控制台。
- 2. 单击页面顶部的开发。
- 3. 在开发页面左侧的作业开发页签中,双击目标作业。
- 4. 单击作业编辑页面顶部的上线。
- 5. 在上线新版本向导中,完成上线操作。
 - i. **资源配置**

选择对应的资源配置方式。第1次启动建议使用系统默认配置。

⑦ 说明 实时计算支持手动资源配置和自动资源配置2种资源配置方式:

- 手动资源配置方法参见 手动配置调优。
- 自动资源配置方法根据实时计算版本,分为以下2种方式:
 - 实时计算3.0及以上版本: AutoScale自动配置,详情请参见 AutoScale自动配置调 优。
 - **实时计**算3.0以下版本: AutoConf自动配置,详情请参见 AutoConf自动配置调 优。
- ii. 数据检查

通过数据检查后,单击下一步。

iii. 上线作业

单击上线。

⑦ 说明 作业上线后只是将作业提交至集群,并没有启动作业。启动作业请参见 启动。

完成作业上线后,您可在生产环境中进行作业启动等生产运维工作。

实时计算(流计算)

2. 单击页面顶部的运维。

5.生产运维

- 3. 在运维,单击目标作业操作列下的启动。
- 4. 在启动作业页面,单击指定数据读取数据时间(即指定启动位点)文本框。

完成作业上线后,您可在生产环境中进行作业启动等生产运维工作。

启动作业	х
启动参数 ① 指定读取数据时间: 2019-03-22 12:57:22 白 代码WITH指定时间参数优先于当前选择的时间值	
确定	取消

- 5. 指定读取数据时间(启动位点),单击确定,完成作业启动。
 - ⑦ 说明 启动位点表示从数据源表中读取数据的时间点:
 - 。选择当前时间:表示从当前时间开始读取数据。
 - 。选择历史时间:表示从历史时间点开始读取数据,通常用于回追历史数据。

查看结果

使用测试数据完成作业运行后,可以发现,DataHub源表(datahub_ipplace)中,仅RDS维表(rds_dim)输入的 place 为 beijing 的数据,输出到了RDS结果表(rds_ipplace)中。从而验证了业务代码的正确性, 实现了实时监控的需求。



业务运维

实时计算提供了丰富的业务运维功能,详情请参见运行信息。