

阿里云 云服务器 ECS

实例

文档版本：20190322

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 实例概述.....	1
2 实例规格族.....	2
2.1 实例规格族汇总.....	2
2.2 突发型.....	45
2.2.1 什么是t5突发性能实例.....	45
2.2.2 t5性能约束实例.....	50
2.2.3 t5无性能约束实例.....	51
2.2.4 管理t5实例.....	52
2.3 GPU计算型.....	54
2.3.1 创建GPU计算型实例.....	54
2.3.2 在GPU计算型实例中安装GRID驱动.....	57
2.3.3 在gn5实例上部署NGC环境.....	62
2.4 GPU图形加速.....	65
2.4.1 创建ga1实例.....	65
2.5 FPGA计算型.....	66
2.5.1 创建f1实例.....	66
2.5.2 创建f3实例.....	67
2.6 弹性裸金属服务器（神龙）.....	68
2.6.1 什么是弹性裸金属服务器.....	68
2.6.2 创建EBM实例.....	73
2.7 超级计算集群（SCC）.....	74
2.7.1 创建SCC实例.....	74
3 实例购买方式.....	76
3.1 预付费（包年包月）.....	76
3.2 按量付费.....	79
3.3 抢占式实例.....	83
3.3.1 什么是抢占式实例.....	83
3.3.2 创建抢占式实例.....	85
3.4 预留实例券.....	88
3.4.1 预留实例券概述.....	88
3.4.2 预留实例券匹配规则.....	90
3.4.3 购买预留实例券.....	91
3.4.4 管理预留实例券.....	92
4 实例生命周期.....	95
4.1 实例生命周期介绍.....	95
4.2 创建实例.....	97
4.2.1 使用向导创建实例.....	97

4.2.2 使用自定义镜像创建实例.....	101
4.2.3 创建相同配置的实例.....	102
4.2.4 使用实例启动模板创建实例.....	102
4.3 连接实例.....	103
4.3.1 连接方式导航.....	103
4.3.2 使用管理终端连接Linux实例.....	104
4.3.3 使用SSH密钥对连接Linux实例.....	107
4.3.4 使用用户名密码验证连接Linux实例.....	109
4.3.5 在移动设备上连接Linux实例.....	112
4.3.6 本地客户端上连接Windows实例.....	114
4.4 启动和停止实例.....	117
4.5 重启实例.....	120
4.6 释放实例.....	120
4.7 重开机实例.....	122
5 管理实例资源.....	124
5.1 管理实例启动模板.....	124
5.1.1 什么是实例启动模板.....	124
5.1.2 创建实例启动模板.....	125
5.1.3 创建实例启动模板的新版本.....	126
5.1.4 删除实例启动模板和版本.....	127
5.2 查看实例信息.....	128
5.3 重置实例登录密码.....	129
5.4 开启实例释放保护.....	131
6 配置实例.....	133
6.1 配置时间.....	133
6.1.1 使用阿里云NTP服务器.....	133
6.1.2 配置Windows实例NTP服务.....	134
6.1.3 配置Linux实例NTP服务.....	135
6.2 使用实例元数据.....	137
6.2.1 什么是实例元数据.....	137
6.3 使用实例自定义数据.....	140
6.3.1 生成实例自定义数据.....	140
6.3.2 自定义yum源、NTP服务和DNS服务.....	143
6.3.3 使用自定义数据配置管理员账号.....	144
6.4 使用实例标识.....	146
7 实例续费与变配.....	150
7.1 转换计费类型.....	150
7.1.1 按量付费转预付费.....	150
7.1.2 预付费转按量付费.....	152
7.2 续费预付费实例.....	153
7.2.1 续费概览.....	153
7.2.2 手动续费.....	154
7.2.3 自动续费.....	155
7.2.4 续费降配.....	157

7.3 升降配方式汇总.....	159
7.4 支持变配的实例规格.....	161
7.5 升配预付费实例.....	163
7.5.1 预付费实例升级配置.....	163
7.6 降配预付费实例.....	165
预付费实例续费降配.....	165
7.6.2 预付费实例实时降配规格.....	167
7.6.3 预付费实例降配带宽.....	168
7.7 升降配按量付费实例.....	169
7.7.1 按量付费实例变更实例规格.....	169
7.7.2 按量付费实例修改公网带宽.....	170

1 实例概述

一个云服务器 ECS 实例等同于一台虚拟机，包含 CPU、内存、操作系统、网络、磁盘等最基础的计算组件。您可以方便地定制、更改实例的配置。您对该虚拟机拥有完全的控制权，和您本地服务器的区别在于，您只需要登录到阿里云，即可使用云服务器，进行独立的管理、配置等操作。

根据业务场景和使用场景，ECS实例可以分为多个规格族。同一业务场景下，还可以选择新旧多个规格族。同一个规格族里，根据CPU和内存的配置，可以分为多种不同的规格。ECS实例规格定义了实例的CPU和内存的配置（包括CPU型号、主频等）。关于实例规格的信息，请参考 [实例规格族](#) 和 [已停售的实例规格](#)。如果实例配置超出或不能满足您的应用需求，您可以 [变更实例规格](#)。

2 实例规格族

2.1 实例规格族汇总

您可以了解目前在售的所有ECS实例规格族的信息，包括每种规格族的特点、在售规格和适用场景。

实例是能够为您的业务提供计算服务的最小单位，它是以一定的规格来为您提供相应的计算能力的。

根据业务场景和使用场景，ECS实例可以分为多种规格族。同一个规格族里，根据CPU和内存的配置，可以分为多种不同的规格。ECS实例规格定义了实例的CPU和内存（包括CPU型号、主频等）这两个基本属性。但是，ECS实例只有同时配合块存储、镜像和网络类型，才能唯一确定一台实例的具体服务形态。



说明：

各个地域可供售卖的实例规格不一定完全相同。请以[实例创建页面](#)上显示的信息为准。

根据是否适合对业务稳定性具有高要求的企业场景，云服务器ECS实例规格族可分为企业级实例规格族和入门级实例规格族。企业级实例具有性能稳定且资源独享的特点，在企业级实例中，每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器核心的超线程。关于两者的区别，请参见[企业级实例与入门级实例 FAQ](#)。



说明：

- 如果您使用的是sn2、sn1、t1、s1、s2、s3、m1、m2、c1、c2、c4、ce4、cm4、n1、n2或e3，请参见[已停售的实例规格](#)。
- 部分实例规格族之间以及规格族内部可以变更配置。可变更的规格族以及变配规则请参见[变配规格表](#)。
- 不支持规格族之间以及规格族内部变更的包括：d1、d1ne、i1、i2、i2g、vgn5i、ga1、gn5、f1、f3、ebmc4、ebmg5、sccg5和scch5。

根据系统架构以及使用场景，ECS实例规格族可以分为：

- 企业级x86计算规格族群，包括：

- 通用型实例规格族 *g5*
- 通用网络增强型实例规格族 *sn2ne*
- 密集计算型实例规格族 *ic5*
- 计算型实例规格族 *c5*
- 计算网络增强型实例规格族 *sn1ne*
- 内存型实例规格族 *r5*
- 内存增强型实例规格族 *re4*
- 内存增强型实例规格族 *re4e*
- 内存网络增强型实例规格族 *se1ne*
- 内存型实例规格族 *se1*
- 大数据网络增强型实例规格族 *d1ne*
- 大数据型实例规格族 *d1*
- 本地SSD型实例规格族 *i2*
- 本地SSD型实例规格族 *i2g*
- 本地SSD型实例规格族 *i1*
- 高主频计算型实例规格族 *hfc5*
- 高主频通用型实例规格族 *hfg5*

- 企业级异构计算规格族群，包括：

- 轻量级GPU计算型实例规格族 *vgn5i*
- GPU计算型实例规格族 *gn6v*
- GPU计算型实例规格族 *gn5*
- GPU计算型实例规格族 *gn5i*
- GPU计算型实例规格族 *gn4*
- GPU可视化计算型实例规格族 *ga1*
- FPGA计算型实例规格族 *f1*
- FPGA计算型实例规格族 *f3*

- 弹性裸金属服务器（神龙）和超级计算集群（SCC）实例规格族群，包括：
 - 高主频型弹性裸金属服务器实例规格族 [ebmhfg5](#)
 - 计算型弹性裸金属服务器实例规格族 [ebmc4](#)
 - 通用型弹性裸金属服务器实例规格族 [ebmg5](#)
 - 高主频型超级计算集群实例规格族 [scch5](#)
 - 通用型超级计算集群实例规格族 [sccg5](#)
- 入门级x86计算规格族群，包括：
 - 突发性能实例规格族 [t5](#)
 - 上一代入门级实例规格族 [xn4/n4/mn4/e4](#)

通用型实例规格族 g5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163（Skylake），计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
 - 各种类型和规模的企业级应用
 - 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
 - 数据分析和计算
 - 计算集群、依赖内存的数据处理

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发包能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.g5.large	2	8.0	无	1.0	30	是	2	2

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.g5.xlarge	4	16.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.g5.2xlarge	8	32.0	无	2.5	80	是	2	4
ecs.g5.3xlarge	12	48.0	无	4.0	90	是	4	6
ecs.g5.4xlarge	16	64.0	无	5.0	100	是	4	8
ecs.g5.6xlarge	24	96.0	无	7.5	150	是	6	8
ecs.g5.8xlarge	32	128.0	无	10.0	200	是	8	8
ecs.g5.16xlarge	64	256.0	无	20.0	400	是	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

通用网络增强型实例规格族 sn2ne

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）或Platinum 8163（Skylake），计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）

· 适用场景：

- 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
- 各种类型和规模的企业级应用
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群
- 数据分析和计算
- 计算集群、依赖内存的数据处理

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.sn2ne.large	2	8.0	无	1.0	30	是	2	2
ecs.sn2ne.xlarge	4	16.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.sn2ne.2xlarge	8	32.0	无	2.0	100	是	4	4
ecs.sn2ne.3xlarge	12	48.0	无	2.5	130	是	4	6
ecs.sn2ne.4xlarge	16	64.0	无	3.0	160	是	4	8
ecs.sn2ne.6xlarge	24	96.0	无	4.5	200	是	6	8
ecs.sn2ne.8xlarge	32	128.0	无	6.0	250	是	8	8
ecs.sn2ne.14xlarge	56	224.0	无	10.0	450	是	14	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

密集计算型实例规格族 ic5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:1
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)，计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - Web前端服务器
 - 数据分析、批量计算、视频编码
 - 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
 - 大型多人在线游戏（MMO）前端

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ic5.large	2	2.0	无	1.0	30	否	2	2
ecs.ic5.xlarge	4	4.0	无	1.5	50	否	2	3
ecs.ic5.2xlarge	8	8.0	无	2.5	80	否	2	4
ecs.ic5.3xlarge	12	12.0	无	4.0	90	否	4	6
ecs.ic5.4xlarge	16	16.0	无	5.0	100	否	4	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

计算型实例规格族 c5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:2
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)，计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
 - Web前端服务器
 - 大型多人在线游戏（MMO）前端
 - 数据分析、批量计算、视频编码
 - 高性能科学和工程应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发包能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.c5.large	2	4.0	无	1.0	30	是	2	2
ecs.c5.xlarge	4	8.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.c5.2xlarge	8	16.0	无	2.5	80	是	2	4
ecs.c5.3xlarge	12	24.0	无	4.0	90	是	4	6
ecs.c5.4xlarge	16	32.0	无	5.0	100	是	4	8
ecs.c5.6xlarge	24	48.0	无	7.5	150	是	6	8

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.c5.8xlarge	32	64.0	无	10.0	200	是	8	8
ecs.c5.16xlarge	64	128.0	无	20.0	400	是	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

计算网络增强型实例规格族 sn1ne

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:2
- 超高网络PPS收发能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）或Platinum 8163（Skylake），计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
 - Web前端服务器
 - 大型多人在线游戏（MMO）前端
 - 数据分析、批量计算、视频编码
 - 高性能科学和工程应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.sn1ne.large	2	4.0	无	1.0	30	是	2	2
ecs.sn1ne.xlarge	4	8.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.sn1ne.2xlarge	8	16.0	无	2.0	100	是	4	4
ecs.sn1ne.3xlarge	12	24.0	无	2.5	130	是	4	6
ecs.sn1ne.4xlarge	16	32.0	无	3.0	160	是	4	8
ecs.sn1ne.6xlarge	24	48.0	无	4.5	200	是	6	8
ecs.sn1ne.8xlarge	32	64.0	无	6.0	250	是	8	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

内存型实例规格族 r5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)，计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）

· 适用场景：

- 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
- 高性能数据库、内存数据库
- 数据分析与挖掘、分布式内存缓存
- Hadoop、Spark 群集以及其他企业大内存需求应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.r5.large	2	16.0	无	1.0	30	是	2	2
ecs.r5.xlarge	4	32.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.r5.2xlarge	8	64.0	无	2.5	80	是	2	4
ecs.r5.3xlarge	12	96.0	无	4.0	90	是	4	6
ecs.r5.4xlarge	16	128.0	无	5.0	100	是	4	8
ecs.r5.6xlarge	24	192.0	无	7.5	150	是	6	8
ecs.r5.8xlarge	32	256.0	无	10.0	200	是	8	8
ecs.r5.16xlarge	64	512.0	无	20.0	400	是	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

内存增强型实例规格族 re4

规格族特点

- I/O 优化实例
- 仅支持 SSD 云盘和高效云盘
- 针对高性能数据库、内存数据库和其他内存密集型企业应用程序进行了优化

- 处理器：2.2 GHz主频的Intel Xeon E7 8880 v4（Broadwell），最大睿频2.4 GHz，计算性能稳定
- 处理器与内存配比为1:12，高内存资源占比，最大支持1920.0 GiB内存
- ecs.re4.20xlarge和ecs.re4.40xlarge规格已经通过SAP HANA认证
- 适用场景：
 - 高性能数据库、内存型数据库（如SAP HANA等）
 - 内存密集型应用
 - 大数据处理引擎（例如Apache Spark或Presto）

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.re4.20xlarge	80	960.0	无	15.0	200	是	16	8
ecs.re4.40xlarge	160	1920.0	无	30.0	450	是	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

内存增强型实例规格族 re4e

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 针对高性能数据库、内存数据库和其他内存密集型企业应用程序进行了优化
- 处理器：2.2 GHz主频的Intel Xeon E7 8880 v4（Broadwell），最大睿频2.4 GHz，计算性能稳定
- 处理器与内存配比为1:24，高内存资源占比，最大支持3840.0 GiB内存
- 适用场景：
 - 高性能数据库、内存型数据库（如SAP HANA等）
 - 内存密集型应用
 - 大数据处理引擎（例如Apache Spark或Presto）

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.re4e.40xlarge	160	3840.0	无	30.0	450	是	16	15

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

内存网络增强型实例规格族 se1ne

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:8
- 超高网络PPS收发包能力
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）或Platinum 8163（Skylake），计算性能稳定
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等
 - 高性能数据库、内存数据库
 - 数据分析与挖掘、分布式内存缓存
 - Hadoop、Spark群集以及其他企业大内存需求应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.se1ne.large	2	16.0	无	1.0	30	是	2	2
ecs.se1ne.xlarge	4	32.0	无	1.5	50	是	2	3
ecs.se1ne.2xlarge	8	64.0	无	2.0	100	是	4	4
ecs.se1ne.3xlarge	12	96.0	无	2.5	130	是	4	6
ecs.se1ne.4xlarge	16	128.0	无	3.0	160	是	4	8
ecs.se1ne.6xlarge	24	192.0	无	4.5	200	是	6	8
ecs.se1ne.8xlarge	32	256.0	无	6.0	250	是	8	8
ecs.se1ne.14xlarge	56	480.0	无	10.0	450	是	14	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

内存型实例规格族 se1

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:8
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)，计算性能稳定

- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高性能数据库、内存数据库
 - 数据分析与挖掘、分布式内存缓存
 - Hadoop、Spark 群集以及其他企业大内存需求应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.se1.large	2	16.0	无	0.5	10	否	1	2
ecs.se1.xlarge	4	32.0	无	0.8	20	否	1	3
ecs.se1.2xlarge	8	64.0	无	1.5	40	否	1	4
ecs.se1.4xlarge	16	128.0	无	3.0	50	否	2	8
ecs.se1.8xlarge	32	256.0	无	6.0	80	否	3	8
ecs.se1.14xlarge	56	480.0	无	10.0	120	否	4	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

大数据网络增强型实例规格族 d1ne

规格族特点

- I/O 优化实例
- 仅支持 SSD 云盘和高效云盘
- 实例配备大容量、高吞吐 SATA HDD 本地盘，辅以最大 35 Gbit/s 实例间网络带宽
- 处理器与内存配比为 1:4，为大数据场景设计
- 处理器：2.5 GHz 主频的 Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）

· 适用场景：

- Hadoop MapReduce/HDFS/Hive/HBase等
- Spark内存计算/MLlib等
- 互联网行业、金融行业等有大数据计算与存储分析需求的行业客户，进行海量数据存储和计算的业务场景
- Elasticsearch、日志等

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.d1ne.2xlarge	8	32.0	4 * 5500	6.0	100	是	4	4
ecs.d1ne.4xlarge	16	64.0	8 * 5500	12.0	160	是	4	8
ecs.d1ne.6xlarge	24	96.0	12 * 5500	16.0	200	是	6	8
ecs.d1ne-c8d3.8xlarge	32	128.0	12 * 5500	20.0	200	是	6	8
ecs.d1ne.8xlarge	32	128.0	16 * 5500	20.0	250	是	8	8
ecs.d1ne-c14d3.14xlarge	56	160.0	12 * 5500	35.0	450	是	14	8
ecs.d1ne.14xlarge	56	224.0	28 * 5500	35.0	450	是	14	8

**说明:**

关于d1ne实例规格族的更多信息，请参见 [实例规格族d1](#)和[d1ne FAQ](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

大数据型实例规格族 d1**规格族特点**

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 实例配备大容量、高吞吐SATA HDD本地盘，辅以最大17 Gbit/s实例间网络带宽
- 处理器与内存配比为1:4，为大数据场景设计
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - Hadoop MapReduce、HDFS、Hive、HBase等
 - Spark内存计算、MLlib等
 - 互联网行业、金融行业等有大数据计算与存储分析需求的行业客户，进行海量数据存储和计算的业务场景
 - Elasticsearch、日志等

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.d1.2xlarge	8	32.0	4 * 5500	3.0	30	否	1	4
ecs.d1.3xlarge	12	48.0	6 * 5500	4.0	40	否	1	6
ecs.d1.4xlarge	16	64.0	8 * 5500	6.0	60	否	2	8
ecs.d1.6xlarge	24	96.0	12 * 5500	8.0	80	否	2	8

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.d1-c8d3.8xlarge	32	128.0	12 * 5500	10.0	100	否	4	8
ecs.d1.8xlarge	32	128.0	16 * 5500	10.0	100	否	4	8
ecs.d1-c14d3.14xlarge	56	160.0	12 * 5500	17.0	180	否	6	8
ecs.d1.14xlarge	56	224.0	28 * 5500	17.0	180	否	6	8



说明:

关于d1实例规格族的更多信息, 请参见 [实例规格族d1](#)和[d1ne FAQ](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

本地SSD型实例规格族 i2

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 配备高性能（高IOPS、大吞吐、低访问延迟）NVMe SSD本地盘
- 处理器与内存配比为1:8，为高性能数据库等场景设计
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - OLTP、高性能关系型数据库
 - NoSQL数据库（如Cassandra、MongoDB等）
 - Elasticsearch等搜索场景

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.i2.xlarge	4	32.0	1 * 894	1.0	50	是	2	3
ecs.i2.2xlarge	8	64.0	1 * 1788	2.0	100	是	2	4
ecs.i2.4xlarge	16	128.0	2 * 1788	3.0	150	是	4	8
ecs.i2.8xlarge	32	256.0	4 * 1788	6.0	200	是	8	8
ecs.i2.16xlarge	64	512.0	8 * 1788	10.0	400	是	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

本地SSD型实例规格族 i2g

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 配备高性能（高IOPS、大吞吐、低访问延迟）NVMe SSD本地盘
- 处理器与内存配比为1:4，为高性能数据库等场景设计
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - OLTP、高性能关系型数据库
 - NoSQL数据库（如Cassandra、MongoDB等）
 - Elasticsearch等搜索场景

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.i2g.2xlarge	8	32.0	1 * 894	2.0	100	否	2	4
ecs.i2g.4xlarge	16	64.0	1 * 1788	3.0	150	否	4	8
ecs.i2g.8xlarge	32	128.0	2 * 1788	6.0	200	否	8	8
ecs.i2g.16xlarge	64	256.0	4 * 1788	10.0	400	否	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

本地SSD型实例规格族 i1

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 配备高性能（高IOPS、大吞吐、低访问延迟）NVMe SSD本地盘
- 处理器与内存配比为1:4，为高性能数据库等场景设计
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - OLTP、高性能关系型数据库
 - NoSQL数据库（如Cassandra、MongoDB等）
 - Elasticsearch等搜索场景

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.i1.xlarge	4	16.0	2 * 104	0.8	20	否	1	3
ecs.i1.2xlarge	8	32.0	2 * 208	1.5	40	否	1	4
ecs.i1.3xlarge	12	48.0	2 * 312	2.0	40	否	1	6
ecs.i1.4xlarge	16	64.0	2 * 416	3.0	50	否	2	8
ecs.i1-c5d1.4xlarge	16	64.0	2 * 1456	3.0	40	否	2	8
ecs.i1.6xlarge	24	96.0	2 * 624	4.5	60	否	2	8
ecs.i1.8xlarge	32	128.0	2 * 832	6.0	80	否	3	8
ecs.i1-c10d1.8xlarge	32	128.0	2 * 1456	6.0	80	否	3	8
ecs.i1.14xlarge	56	224.0	2 * 1456	10.0	120	否	4	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

高主频计算型实例规格族 hfc5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 计算性能稳定
- 处理器：3.1 GHz主频的Intel Xeon Gold 6149 (Skylake)
- 处理器与内存配比为1:2
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）

· 适用场景：

- 高性能Web前端服务器
- 高性能科学和工程应用
- MMO游戏、视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.hfc5.large	2	4.0	无	1.0	30	否	2	2
ecs.hfc5.xlarge	4	8.0	无	1.5	50	否	2	3
ecs.hfc5.2xlarge	8	16.0	无	2.0	100	否	2	4
ecs.hfc5.3xlarge	12	24.0	无	2.5	130	否	4	6
ecs.hfc5.4xlarge	16	32.0	无	3.0	160	否	4	8
ecs.hfc5.6xlarge	24	48.0	无	4.5	200	否	6	8
ecs.hfc5.8xlarge	32	64.0	无	6.0	250	否	8	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

高主频通用型实例规格族 hfg5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 计算性能稳定
- 处理器：3.1 GHz主频的Intel Xeon Gold 6149 (Skylake)
- 处理器与内存配比为1:4（56 vCPU规格除外）
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 高性能Web前端服务器
 - 高性能科学和工程应用
 - MMO游戏、视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.hfg5.large	2	8.0	无	1.0	30	否	2	2
ecs.hfg5.xlarge	4	16.0	无	1.5	50	否	2	3
ecs.hfg5.2xlarge	8	32.0	无	2.0	100	否	2	4
ecs.hfg5.3xlarge	12	48.0	无	2.5	130	否	4	6
ecs.hfg5.4xlarge	16	64.0	无	3.0	160	否	4	8
ecs.hfg5.6xlarge	24	96.0	无	4.5	200	否	6	8

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.hfg5.8xlarge	32	128.0	无	6.0	250	否	8	8
ecs.hfg5.14xlarge	56	160.0	无	10.0	400	否	14	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

轻量级GPU计算型实例规格族 vgn5i

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用NVIDIA P4 GPU计算加速器
- 实例包含分片虚拟化后的虚拟GPU
 - 计算能力支持NVIDIA Tesla P4的 1/8、1/4、1/2和1:1
 - GPU显存支持1 GiB、2 GiB、4 GiB和8 GiB
- 处理器与内存配比为1:3
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 云游戏的云端实时渲染
 - AR/VR的云端实时渲染
 - AI (DL/ML) 推理，适合用户弹性部署含有AI推理计算应用的互联网业务
 - 深度学习的教学练习环境
 - 深度学习的模型实验环境

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	显存 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.vgn5i-m1.large	2	6	无	P4*1/8	1	1	30	是	2	2
ecs.vgn5i-m2.xlarge	4	12	无	P4*1/4	2	2	50	是	2	3
ecs.vgn5i-m4.2xlarge	8	24	无	P4*1/2	4	3	80	是	2	4
ecs.vgn5i-m8.4xlarge	16	48	无	P4*1	8	5	100	是	4	5



说明:

更多信息, 请参见 [创建GPU计算型实例](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

GPU计算型实例规格族 gn6v

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用NVIDIA V100 GPU计算卡
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器: 2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)
- 实例网络性能与计算规格对应 (规格越高网络性能越强)

· 适用场景：

- 深度学习，如图像分类、无人驾驶、语音识别等人工智能算法的训练以及推理应用
- 科学计算，如计算流体动力学、计算金融学、分子动力学、环境分析等

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gn6v-c8g1.2xlarge	8	32.0	无	1 * NVIDIA V100	1 * 16	2.5	80	是	4	4
ecs.gn6v-c8g1.8xlarge	32	128.0	无	4 * NVIDIA V100	4 * 16	10.0	200	是	8	8
ecs.gn6v-c8g1.16xlarge	64	256.0	无	8 * NVIDIA V100	8 * 16	20.0	250	是	16	8



说明：

更多信息，请参见 [创建GPU计算型实例](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

GPU计算型实例规格族 gn5

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用NVIDIA P100 GPU计算卡
- 多种处理器与内存配比
- 高性能NVMe SSD本地盘
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)

- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 深度学习
 - 科学计算，如计算流体动力学、计算金融学、基因组学研究、环境分析
 - 高性能计算、渲染、多媒体编解码及其他服务器端GPU计算工作负载

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gn5-c4g1.xlarge	4	30.0	440	1 * NVIDIA P100	1 * 16	3.0	30	否	1	3
ecs.gn5-c8g1.2xlarge	8	60.0	440	1 * NVIDIA P100	1 * 16	3.0	40	否	1	4
ecs.gn5-c4g1.2xlarge	8	60.0	880	2 * NVIDIA P100	2 * 16	5.0	100	否	2	4
ecs.gn5-c8g1.4xlarge	16	120.0	880	2 * NVIDIA P100	2 * 16	5.0	100	否	4	8
ecs.gn5-c28g1.7xlarge	28	112.0	440	1 * NVIDIA P100	1 * 16	5.0	100	否	8	8
ecs.gn5-c8g1.8xlarge	32	240.0	1760	4 * NVIDIA P100	4 * 16	10.0	200	否	8	8

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gn5-c28g1.14xlarge	56	224.0	880	2 * NVIDIA P100	2 * 16	10.0	200	否	14	8
ecs.gn5-c8g1.14xlarge	54	480.0	3520	8 * NVIDIA P100	8 * 16	25.0	400	否	14	8



说明:

更多信息, 请参见 [创建GPU计算型实例](#)。[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

GPU计算型实例规格族 gn5i

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用NVIDIA P4 GPU计算卡
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器: 2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应 (规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
 - 深度学习推理
 - 多媒体编解码等服务器端GPU计算工作负载

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gn5i-c2g1.large	2	8.0	无	1 * NVIDIA P4	1 * 8	1.0	10	是	2	2
ecs.gn5i-c4g1.xlarge	4	16.0	无	1 * NVIDIA P4	1 * 8	1.5	20	是	2	3
ecs.gn5i-c8g1.2xlarge	8	32.0	无	1 * NVIDIA P4	1 * 8	2.0	40	是	4	4
ecs.gn5i-c16g1.4xlarge	16	64.0	无	1 * NVIDIA P4	1 * 8	3.0	80	是	4	8
ecs.gn5i-c16g1.8xlarge	32	128.0	无	2 * NVIDIA P4	2 * 8	6.0	120	是	8	8
ecs.gn5i-c28g1.14xlarge	56	224.0	无	2 * NVIDIA P4	2 * 8	10.0	200	是	14	8



说明:

更多信息, 请参见 [创建GPU计算型实例](#)。[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

GPU计算型实例规格族 gn4

规格族特点

- I/O优化实例

- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用NVIDIA M40 GPU计算卡
- 多种处理器与内存配比
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景
 - 深度学习
 - 科学计算，如计算流体动力学、计算金融学、基因组学研究、环境分析
 - 高性能计算、渲染、多媒体编解码及其他服务器端GPU计算工作负载

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	GPU	GPU显存（GB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.gn4-c4g1.xlarge	4	30.0	无	1 * NVIDIA M40	1 * 12	3.0	30	否	1	3
ecs.gn4-c8g1.2xlarge	8	30.0	无	1 * NVIDIA M40	1 * 12	3.0	40	否	1	4
ecs.gn4.8xlarge	32	48.0	无	1 * NVIDIA M40	1 * 12	6.0	80	否	3	8
ecs.gn4-c4g1.2xlarge	8	60.0	无	2 * NVIDIA M40	2 * 12	5.0	50	否	1	4
ecs.gn4-c8g1.4xlarge	16	60.0	无	2 * NVIDIA M40	2 * 12	5.0	50	否	1	8

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发包能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gn4.14xlarge	56	96.0	无	2 * NVIDIA M40	2 * 12	10.0	120	否	4	8



说明:

更多信息, 请参见 [创建GPU计算型实例](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

GPU可视化计算型实例规格族 ga1

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用AMD S7150 GPU计算卡
- 处理器与内存配比为1:2.5
- 处理器: 2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)
- 高性能NVMe SSD本地盘
- 实例网络性能与计算规格对应 (规格越高网络性能越强)
- 适用场景:
 - 渲染、多媒体编解码
 - 机器学习、高性能计算、高性能数据库
 - 其他需要强大并行浮点计算能力的服务器端业务

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	GPU	GPU 显存 (GB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.gal.xlarge	4	10.0	1 * 87	0.25 * AMD S7150	2	1.0	20	否	1	3
ecs.gal.2xlarge	8	20.0	1 * 175	0.5 * AMD S7150	4	1.5	30	否	1	4
ecs.gal.4xlarge	16	40.0	1 * 350	1 * AMD S7150	8	3.0	50	否	2	8
ecs.gal.8xlarge	32	80.0	1 * 700	2 * AMD S7150	2 * 8	6.0	80	否	3	8
ecs.gal.14xlarge	56	160.0	1 * 1400	4 * AMD S7150	4 * 8	10.0	120	否	4	8



说明:

更多信息, 请参见 [创建ga1实例](#)。[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

FPGA计算型实例规格族 f1

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 采用Intel ARRIA 10 GX 1150计算卡
- 处理器与内存配比为 1:7.5
- 处理器: 2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4 (Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应 (规格越高网络性能越强)

· 适用场景：

- 深度学习推理
- 基因组学研究
- 金融分析
- 图片转码
- 实时视频处理及安全等计算工作负载

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	FPGA	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.f1-c8f1.2xlarge	8	60.0	无	Intel ARRIA 10 GX 1150	3.0	40	是	4	4
ecs.f1-c8f1.4xlarge	16	120.0	无	2 * Intel ARRIA 10 GX 1150	5.0	100	是	4	8
ecs.f1-c28f1.7xlarge	28	112.0	无	Intel ARRIA 10 GX 1150	5.0	200	是	8	8
ecs.f1-c28f1.14xlarge	56	224.0	无	2 * Intel ARRIA 10 GX 1150	10.0	200	是	14	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

FPGA计算型实例规格族 f3

规格族特点

- I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘

- 采用Xilinx 16nm Virtex UltraScale+ 器件VU9P
- 处理器与内存配比为 1:4
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)
- 实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）
- 适用场景：
 - 深度学习推理
 - 基因组学研究
 - 数据库加速
 - 图片转码，如JPEG转WebP
 - 实时视频处理，如H.265视频压缩

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	FPGA	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持IPv6	多队列****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.f3-c4f1.xlarge	4	16.0	无	1 * Xilinx VU9P	1.5	30	否	2	3
ecs.f3-c8f1.2xlarge	8	32.0	无	1 * Xilinx VU9P	2.5	50	否	4	4
ecs.f3-c16f1.4xlarge	16	64.0	无	1 * Xilinx VU9P	5.0	100	否	4	8
ecs.f3-c16f1.8xlarge	32	128.0	无	2 * Xilinx VU9P	10.0	200	否	8	8
ecs.f3-c16f1.16xlarge	64	256.0	无	4 * Xilinx VU9P	20.0	250	否	16	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

高主频型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmhfg5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器：3.7 GHz主频的Intel Xeon E3-1240v6（Skylake），8 vCPU，最大睿频4.1 GHz
- 高网络性能，200万PPS网络收发能力
- 仅支持专有网络VPC
- 提供专属硬件资源和物理隔离
- 支持Intel SGX加密计算
- 适用场景：
 - 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
 - 游戏和金融等高性能应用
 - 高性能Web服务器
 - 高性能数据库等企业级应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmhfg5.2xlarge	8	32.0	无	6.0	200	是	8	6



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见 [什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

计算型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmc4

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:2
- 处理器：2.5 GHz主频Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell），最大睿频2.9 GHz

- 高网络性能，400万PPS网络收发包能力
- 仅支持专有网络VPC
- 提供专属硬件资源和物理隔离
- 适用场景：
 - 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
 - 第三方虚拟化（包括但不限于Xen、KVM等）、AnyStack（包括但不限于OpenStack、ZStack等）
 - 容器（包括但不限于Docker、Clear Container、Pouch等）
 - 中大型企业等重量级数据库应用
 - 视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发包能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmc4.8xlarge	32	64.0	无	10.0	400	是	8	12



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见 [什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

通用型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmg5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)，96 vCPU，最大睿频2.7 GHz
- 高网络性能，400万PPS网络收发包能力
- 仅支持专有网络VPC

- 提供专属硬件资源和物理隔离
- 适用场景：
 - 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
 - 第三方虚拟化（包括但不限于Xen、KVM等）、AnyStack（包括但不限于OpenStack、ZStack等）
 - 容器（包括但不限于Docker、Clear Container、Pouch等）
 - 中大型企业等重量级数据库应用
 - 视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmg5.24xlarge	96	384.0	无	10.0	400	是	8	32



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见[什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

高主频型超级计算集群实例规格族 scch5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 同时支持RoCE网络和VPC网络，其中RoCE网络专用于RDMA通信
- 具备弹性裸金属服务器的所有特性
- 处理器：3.1 GHz主频的Intel Xeon Gold 6149（Skylake）
- 处理器与内存配比：1:3

- 适用场景：
 - 大规模机器学习训练
 - 大规模高性能科学计算和仿真计算
 - 大规模数据分析、批量计算、视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	GPU	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	RoCE 网络 (出/入) (Gbit/s)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.scch5.16xlarge	64	192.0	无	10.0	450	46	是	8	32

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

通用型超级计算集群实例规格族 sccg5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 同时支持RoCE网络和VPC网络，其中RoCE网络专用于RDMA通信
- 具备弹性裸金属服务器的所有特性
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163 (Skylake)，计算性能稳定
- 处理器与内存配比：1:4
- 适用场景：
 - 大规模机器学习训练
 - 大规模高性能科学计算和仿真计算
 - 大规模数据分析、批量计算、视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	GPU	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	RoCE 网络 (出/入) (Gbit/s)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.sccg5.24xlarge	96	384.0	无	10.0	450	46	是	8	32

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

突发性能实例规格族 t5

规格族特点

- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon 处理器
- 搭配DDR4内存
- 多种处理器和内存配比
- 可突然提速的vCPU，持续基本性能，受到vCPU积分的限制
- 计算、内存和网络资源的平衡
- 仅支持专有网络VPC
- 适用场景：
 - Web应用服务器
 - 轻负载应用、微服务
 - 开发测试压测服务应用

实例规格

规格	vCPU	平均基准CPU计算性能	内存 (GiB)	CPU积分/小时	最大CPU积分余额	支持IPv6	弹性网卡 (包括一块主网卡) ****
ecs.t5-lc2m1.nano	1	10%	0.5	6	144	是	1
ecs.t5-lc1m1.small	1	10%	1.0	6	144	是	1

规格	vCPU	平均基准 CPU计算 性能	内存（ GiB）	CPU积 分/小时	最大CPU 积分余额	支持IPv6	弹性网 卡（包括 一块主网 卡） ^{****}
ecs.t5- lc1m2. small	1	10%	2.0	6	144	是	1
ecs.t5- lc1m2. large	2	10%	4.0	12	288	是	1
ecs.t5- lc1m4. large	2	10%	8.0	12	288	是	1
ecs.t5- c1m1. large	2	15%	2.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m2. large	2	15%	4.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m4. large	2	15%	8.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m1. xlarge	4	15%	4.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m2. xlarge	4	15%	8.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m4. xlarge	4	15%	16.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m1. 2xlarge	8	15%	8.0	72	1728	是	2
ecs.t5- c1m2. 2xlarge	8	15%	16.0	72	1728	是	2

规格	vCPU	平均基准 CPU计算 性能	内存（ GiB）	CPU积 分/小时	最大CPU 积分余额	支持IPv6	弹性网 卡（包括 一块主网 卡） ^{****}
ecs.t5- c1m4. 2xlarge	8	15%	32.0	72	1728	是	2
ecs.t5- c1m1. 4xlarge	16	15%	16.0	144	3456	是	2
ecs.t5- c1m2. 4xlarge	16	15%	32.0	144	3456	是	2



说明:

关于t5实例的更多信息，请参见 [什么是t5突发性能实例](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

上一代入门级实例规格族 xn4/n4/mn4/e4

规格族特点

- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell）
- 搭配DDR4内存
- 多种处理器和内存配比

规格族	特点	vCPU：内存	适用场景
xn4	共享基本型实例	1:1	· Web应用前端机 · 轻负载应用、微服务 · 开发测试压测服务应用

规格族	特点	vCPU : 内存	适用场景
n4	共享计算型实例	1:2	· 网站和Web应用程序 · 开发环境、构建服务器、代码存储库、微服务、测试和暂存环境 · 轻量级企业应用
mn4	共享通用型实例	1:4	· 网站和Web应用程序 · 轻量级数据库、缓存 · 综合应用，轻量级企业服务
e4	共享内存型实例	1:8	· 大内存应用 · 轻量级数据库、缓存

xn4 实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入 Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入 万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.xn4.small	1	1.0	无	0.5	5	否	1	1

n4 实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入 Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入 万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.n4.small	1	2.0	无	0.5	5	否	1	1

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.n4.large	2	4.0	无	0.5	10	否	1	1
ecs.n4.xlarge	4	8.0	无	0.8	15	否	1	2
ecs.n4.2xlarge	8	16.0	无	1.2	30	否	1	2
ecs.n4.4xlarge	16	32.0	无	2.5	40	否	1	2
ecs.n4.8xlarge	32	64.0	无	5.0	50	否	1	2

mn4 实例规格

实例规格	vCPU	内存 (GiB)	本地存储 (GiB)	网络带宽能力 (出/入) (Gbit/s) **	网络收发能力 (出/入) (万PPS)	支持 IPv6	多队列 ****	弹性网卡 (包括一块主网卡) *****
ecs.mn4.small	1	4.0	无	0.5	5	否	1	1
ecs.mn4.large	2	8.0	无	0.5	10	否	1	1
ecs.mn4.xlarge	4	16.0	无	0.8	15	否	1	2
ecs.mn4.2xlarge	8	32.0	无	1.2	30	否	1	2
ecs.mn4.4xlarge	16	64.0	无	2.5	40	否	1	2

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.mn4.8xlarge	32	128.0	无	5	50	否	2	8

e4 实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.e4.small	1	8.0	无	0.5	5	否	1	1
ecs.e4.large	2	16.0	无	0.5	10	否	1	1
ecs.e4.xlarge	4	32.0	无	0.8	15	否	1	2
ecs.e4.2xlarge	8	64.0	无	1.2	30	否	1	3
ecs.e4.4xlarge	16	128.0	无	2.5	40	否	1	8

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

本地存储，或者数据缓存盘，是指挂载在云服务器ECS所在物理机（宿主机）上的本地磁盘，是一种临时块存储。使用二进制单位GiB。在释放实例计算资源（vCPU + 内存）、宕机迁移等情况下，本地存储上的数据会丢失。详细的信息，请参见 [本地盘](#)。

** 网络带宽能力指出方向和入方向相加能达到的最大能力。

网络收发能力指出方向和入方向相加能达到的最大能力。网络收发包测试方法，请参见 [网络性能测试方法](#)。

主网卡支持的最大网卡队列数。除弹性裸金属服务器（神龙）实例规格外，辅助网卡支持的最大网卡队列数与主网卡一致。

vCPU核数不小于2的企业级实例规格支持弹性网卡。vCPU核数不小于4的入门级实例规格支持弹性网卡。关于弹性网卡的更多信息，请参见 [弹性网卡](#)。

2.2 突发型

2.2.1 什么是t5突发性实例

突发性实例（Burstable instance，以下简称为t5实例），是一种能应对突发CPU性能需求的实例，属于入门级x86计算规格族群。

t5实例介绍

每台t5实例都有一个基准CPU计算性能，并会根据实例规格以指定速度持续获取CPU积分。每台t5实例一旦启动，就会开始消耗积分以满足需求。当实例实际工作性能高于基准CPU计算性能时，会消耗更多的CPU积分来提升CPU性能，满足工作需求。t5实例能无缝提高CPU计算性能，不会影响实例上的环境或应用。

突发性实例包括 [t5性能约束实例](#) 和 [t5无性能约束实例](#)。

t5实例相关概念

概念	描述	示例
基准CPU计算性能	每种t5实例规格都有一个基准CPU计算性能。 - t5性能约束实例在正常工作负载时，有一个平均CPU使用率上限。 - t5无性能约束实例不会受到基准CPU计算性能的限制，可以在任意时间段内保持高CPU性能，但超额积分会收取费用。	ecs.t5-1c1m2.small性能约束实例的平均CPU使用率最大为10%，可消耗更多积分提升CPU使用率，CPU积分消耗完毕后，CPU使用率最大为10%。ecs.t5-1c1m2.small无性能约束实例没有此限制。

概念	描述	示例
CPU 积分	每台t5实例根据基准CPU计算性能以固定速度获取CPU积分。一个CPU积分代表的计算性能与vCPU核数、CPU使用率和工作时间有关。	· 1个CPU积分 = 1个vCPU核以100%使用率运行1分钟 · 1个CPU积分 = 1个vCPU核以50%使用率运行2分钟 · 1个CPU积分 = 2个vCPU核以25%使用率运行2分钟 如果希望一个vCPU核一小时（60分钟）都以100%使用率运行，一个vCPU核每小时需要60个CPU积分。
初始CPU积分	一台t5实例在创建成功后，每个vCPU核会分到30个CPU积分，即初始CPU积分。只有创建实例时才会分配初始CPU积分。当实例开始消耗CPU积分时，优先使用初始CPU积分。	以ecs.t5-lc1m2.large为例，实例创建成功后，会分配60个CPU积分。

概念	描述	示例
CPU积分获得率	t5实例每分钟获取CPU积分。CPU积分获得率是指单位时间内一台t5实例获取的CPU积分，取决于基准CPU计算性能，以分钟为单位。计算公式如下： $\text{CPU积分获得率} = \text{基准CPU计算性能} * \text{vCPU数量}$	以ecs.t5-c1m2.xlarge为例，平均基准CPU计算性能为15%，所以，CPU积分分发速度为每分钟0.6个CPU积分（即每小时36个CPU积分）。
消耗CPU积分	实例开启后即消耗累积的积分，并且优先消耗初始CPU积分。每分钟CPU积分的消耗量按以下公式计算： $\text{每分钟消耗的CPU积分} = 1 \text{个CPU积分} * \text{实际CPU计算性能}$	以ecs.t5-lc1m2.small为例，当它以20% CPU使用率运行1分钟时，会消耗0.2个CPU积分。
累积CPU积分	当实例的CPU使用率小于基准CPU计算性能时，因每分钟内CPU积分的消耗量小于分发量，实例CPU累积积分可产生净增加。反之，则产生净消耗。增加速度取决于实际CPU负载与基准性能之间的差值，计算公式如下： $\text{每分钟累计的CPU积分} = 1 \text{个CPU积分} * (\text{基准CPU计算性能} - \text{实际CPU计算性能})$ 您可以在控制台上查看CPU累积量和消耗量。	以ecs.t5-lc1m2.small为例，平均基准CPU计算性能为15%，当它以5% CPU使用率运行1分钟后，会累积0.1个CPU积分。
最大CPU积分余额	当CPU积分发量大于消耗量时，CPU积分会越来越多。获得的积分在运行的实例上不会过期，但一个实例可累积获取的积分存在上限，即，最大CPU积分余额。不同的实例规格，上限不同。	以ecs.t5-lc2m1.nano为例，最大CPU积分余额为144。当CPU积分达到144时，暂停累积，少于144时，重新开始累积。

t5实例停机对CPU积分的影响

通过 [查看CPU使用率和CPU积分](#) 或 [StopInstance接口](#) 停止实例后，CPU积分变化因t5实例计费方式和网络类型而异，如下表所示。

网络类型	实例计费方式	实例停止后积分变化
VPC	包年包月	停止实例前累积的CPU积分不会失效，而且会持续累积CPU积分。
	按量付费（未使用 按量付费实例停机不收费 功能）	
	按量付费（使用 按量付费实例停机不收费 功能）	停止实例前累积的积分失效，重启实例后重新获得初始CPU积分。

已停止的实例重新启动后，继续累积CPU积分。

按量付费实例欠费停机或者包年包月实例过期时，CPU积分仍然有效，但不会再累积CPU积分。当实例 [重开机](#) 或 [续费](#) 后，自动累积CPU积分。

t5实例规格

t5实例采用Intel Xeon处理器，实例规格如下表所示。表中，

- 获取CPU积分/小时 是指单台t5实例所有vCPU核每小时分配到的CPU积分总和。
- 平均基准CPU计算性能 是指实例中每个vCPU核的平均基准CPU计算性能。

规格	vCPU	平均基准CPU计算性能	内存（GiB）	CPU积分/小时	最大CPU积分余额	支持IPv6	弹性网卡（包括一块主网卡） ^{****}
ecs.t5-lc2m1.nano	1	10%	0.5	6	144	是	1
ecs.t5-lc1m1.small	1	10%	1.0	6	144	是	1
ecs.t5-lc1m2.small	1	10%	2.0	6	144	是	1
ecs.t5-lc1m2.large	2	10%	4.0	12	288	是	1
ecs.t5-lc1m4.large	2	10%	8.0	12	288	是	1

规格	vCPU	平均基准 CPU计算 性能	内存（ GiB）	CPU积 分/小时	最大CPU 积分余额	支持IPv6	弹性网 卡（包括 一块主网 卡） ^{****}
ecs.t5- c1m1. large	2	15%	2.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m2. large	2	15%	4.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m4. large	2	15%	8.0	18	432	是	1
ecs.t5- c1m1. xlarge	4	15%	4.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m2. xlarge	4	15%	8.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m4. xlarge	4	15%	16.0	36	864	是	2
ecs.t5- c1m1. 2xlarge	8	15%	8.0	72	1728	是	2
ecs.t5- c1m2. 2xlarge	8	15%	16.0	72	1728	是	2
ecs.t5- c1m4. 2xlarge	8	15%	32.0	72	1728	是	2
ecs.t5- c1m1. 4xlarge	16	15%	16.0	144	3456	是	2
ecs.t5- c1m2. 4xlarge	16	15%	32.0	144	3456	是	2

举例

- 以ecs.t5-c1m1.xlarge为例,
 - 每个vCPU核的平均基准计算性能是15%，所以一台ecs.t5-c1m1.xlarge实例总的平均基准计算性能是60%（4vCPU * 15%）。说明如下：

- 当该实例只有1个vCPU核工作时，这个vCPU核的平均计算性能是60%。
- 当该实例只有2个vCPU核工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是30%。
- 当该实例只有3个vCPU核工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是20%。
- 当该实例的4个vCPU核都工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是15%。



说明：

当业务需要时，可以消耗CPU积分来提升CPU性能，每个vCPU核的工作性能能够提升至100%。

- 一台实例每小时获取36个CPU积分，即每个vCPU核每小时获取9个CPU积分。
- 以ecs.t5-c1m2.4xlarge为例,
 - 每个vCPU核的平均基准计算性能是15%，所以一台ecs.t5-c1m2.4xlarge实例总的平均基准计算性能是240%（16vCPU * 15%）。说明如下：

- 当该实例只有1个vCPU核工作时，这个vCPU核的平均计算性能是100%。
- 当该实例只有2个vCPU核工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是100%。
- 当该实例只有3个vCPU核工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是80%。
- 当该实例的16个vCPU核都工作时，每个vCPU核分配到的平均计算性能是15%。



说明：

当业务需要时，可以消耗CPU积分来提升CPU性能，每个vCPU核的工作性能能够提升至100%。

- 一台实例每小时获取144个CPU积分，即每个vCPU核每小时获取9个CPU积分。

t5实例计费方式

t5实例支持的计费方式：按量付费和包年包月。不同计费方式的区别，请参见 [计费对比](#)。

2.2.2 t5性能约束实例

t5性能约束实例适合平时不会持续高压使用CPU，但是偶尔需要提高计算性能完成工作负载的场景，例如轻量级的Web服务器、开发、测试环境以及中低性能数据库等。

t5性能约束实例受平均CPU使用率上限的约束，可用CPU积分不足时无法突破基准CPU计算性能。如果实例累积的积分较少，性能将在15分钟内逐渐下降到基准性能水平，保证在累积的CPU积分余

额用完时，实例的性能不会急剧下降。当累积的CPU积分消耗完后，t5实例的实际CPU计算性能无法超过基准CPU计算性能。

费用

收取按量付费或包年包月的费用。不会超额使用积分，因此不产生额外费用。

示例

以一台ecs.t5-lc1m2.small性能约束实例为例，CPU积分变化情况如下：

1. 实例创建后，获得30个初始CPU积分。实例启动运行后开始获得CPU积分，平均基准CPU计算性能为10%，因此速度为0.1个CPU积分/分钟，同时根据实际CPU使用率消耗积分。
2. 运行第1分钟开始，假设CPU使用率为5%，实例每分钟消耗0.05个初始CPU积分，同时会获得0.1个CPU积分，因此实际上每分钟累积了0.05个CPU积分。
3. 运行至第9分钟，假设CPU使用率为50%，实例会消耗0.5个CPU积分，同时又会获得0.1个CPU积分，因此实际上净消耗了0.4个CPU积分。
4. 累积的CPU积分消耗完毕，实例的CPU使用率不会超过10%。

2.2.3 t5无性能约束实例

t5无性能约束实例可以在任意时间段内保持高CPU性能，而不会受到基准CPU计算性能的限制。

概念

除[基本概念](#)外，在使用t5无性能约束实例前，您还需要了解以下概念：

- 预支积分

未来24小时应获得的积分，目前已经预支使用的部分。

- 超额积分

未来24小时积分使用完后，继续使用的积分会收取费用，按小时出账单。

在t5无性能约束实例用完CPU积分余额时，会优先使用预支积分来应对高CPU性能需求。当CPU使用率低于基准CPU计算性能时，会使用获得的CPU积分来支付（抵消）使用的预支积分。

计费规则

使用预支积分后，计费规则如下：

- 不收取额外费用的情况：

使用的预支积分小于最大CPU积分余额，例如，t5-lc1m1.small最多可以获得144个积分，且在未来24小时或实例生命周期（以较短者为准）内，t5实例的平均CPU使用率等于或低于基准CPU计算性能。此时实例的每小时价格自动涵盖期间的所有使用峰值，获得的CPU积分抵消了使用的预支积分。

- 收取额外费用的情况：
 - 如果使用的预支积分超过最大CPU积分余额，会在该时间段结束时收费。
 - 如果预支积分使用完毕，继续使用超额积分，会收取额外费用。
 - 如果使用了预支积分，并且在该积分清零前停止或释放实例，会一次性收取预支积分费用。
 - 从t5无性能约束实例转换为t5性能约束实例时，会立即收取预支积分的费用，实例的累积CPU积分保持不变。

费用收取标准如下表所示：

地域	Windows实例（美元/积分）	Linux实例（美元/积分）
中国大陆地域	0.0008	0.0008
非中国大陆地域	0.0016	0.0008

示例

假设在美国西部1（硅谷）购买了无性能约束实例，实例规格为t5-1c1m1.small，操作系统为Linux，CPU积分变化情况如下：

- 实例创建后，获得30个初始CPU积分。实例启动时还会拥有144个预支积分，即未来24小时的最大CPU积分余额。因此，实例启动时共拥有174个可用CPU积分。
- 实例运行后，假设CPU使用率为50%，实例每分钟消耗0.5个初始CPU积分，同时会获得0.1个CPU积分，因此实际上每分钟减少了0.4个CPU积分。
- 运行至第75分钟，CPU累积积分使用完毕，开始使用预支积分保持较高的CPU性能。
- 运行至第75+360分钟，144个预支积分也使用完毕，开始使用超额积分保持较高的CPU性能。
- 运行至75+360+125分钟，使用了50个超额积分，然后CPU使用率变为5%，低于基准CPU计算性能，实例开始每分钟获得0.1个积分，用于支付（抵消）已使用的预支积分。当预支积分恢复为144个后，实例开始累计CPU积分（每分钟获得0.1个积分）。

运行至75+360+125分钟，实例不再使用超额积分，此时会收取额外费用：

该时间段内，Linux实例使用了50个超额积分。产生的额外费用为： $0.0016 \text{ 美元/积分} \times 50 \text{ 积分} = 0.08 \text{ 美元}$ 。

2.2.4 管理t5实例

您可以通过控制台或API来创建t5实例和变更实例类型。

创建t5实例

创建实例的具体步骤请参见[使用向导创建实例](#)。在创建实例时，需要注意以下设置：

- 网络类型：仅支持专有网络VPC。

- 镜像：最小的t5实例规格内存为512 MiB，只能选择Linux系统和Windows Server Version 1709操作系统。不支持所需内存最少为1 GiB的操作系统，例如Windows Server 2016等。关于选择镜像的更多信息，请参见[ECS实例操作系统选择说明](#)。
- t5实例类型：如果勾选打开t5实例无性能约束模式可以创建t5无性能约束实例，不勾选则创建t5性能约束实例。您也可以在建后变更类型。

变更t5实例类型

在实例的生命周期内，您可以通过控制台或者调用[ModifyInstanceAttribute](#)接口变更t5实例的类型，立即生效。



说明：

t5实例必须处于运行中（Running）状态才可以变更类型。

按照以下步骤在控制台上转换t5实例类型：

1. 在实例列表中，找到实例，并单击实例ID。
2. 在基本信息部分，单击更多，并选择打开无性能约束模式或者关闭无性能约束模式。

如果t5实例遇到以下操作或状态，实例类型根据不同情况有可能变更：

操作/状态	结果
停止实例	启动后，停机不收费的t5实例默认为t5性能约束实例，非停机不收费的t5实例与停机前的类型保持一致。
重启实例	重启后，t5实例类型不变。
扣款失败	t5无性能约束实例会切换为t5性能约束实例。扣款成功后自动切换回t5无性能约束实例。

查看CPU使用率和CPU积分

您可以在ECS控制台上查看实例的CPU使用率、已消耗CPU积分、累积CPU积分、超额CPU积分和预支CPU积分。

1. 在实例列表中，找到实例，单击实例ID，或者在操作列，单击管理。
2. 在监控信息部分查看各项指标。

您也可以远程连接实例后查看CPU使用率：

- Windows系统：[远程连接实例](#)后，在任务管理器中查看CPU使用率。
- Linux系统：[远程连接实例](#)后，运行top命令查看CPU使用率。

变更实例规格

如果在ECS控制台上看到实例CPU使用率长时间处于基准CPU计算性能，或者基本没有超过基准CPU计算性能，说明目前的实例规格不一定能满足应用的需求或者超出了应用的需求，您可以考虑变更实例规格。

根据实例计费方式不同，使用不同的功能变更配置：

- 包年包月实例：您可以通过 [升降配](#) 变更实例规格。
- 按量付费实例：您可以使用 [变更实例规格](#) 功能变更配置。

可变配的目标规格族请参见 [变配规格表](#)。

2.3 GPU计算型

2.3.1 创建GPU计算型实例

本文介绍如何创建GPU计算型实例，以及使用时的注意事项。

操作步骤

您可以按照 [创建ECS实例](#) 的描述创建GPU计算型实例。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 地域：不同的实例规格族供应的地域信息不同。如下所示：
 - gn4：华北2（可用区A）、华东2（可用区B）、华南1（可用区C）
 - gn5：华北2（可用区C、E）、华北5（可用区A）、华东1（可用区G、F）、华东2（可用区D、B、E）、华南1（可用区D）、香港（可用区C、B）、亚太东南1（可用区B、A）、亚太东南2（可用区A）、亚太东南3（可用区A）、亚太东南5（可用区A）、美国西部1（可用区B、A）、美国东部1（可用区B、A）、欧洲中部1（可用区A）



说明：

如果您要在gn5实例上部署NGC（NVIDIA GPU CLOUD）环境，选择地域时请参见 [在gn5实例上部署NGC环境](#)。

- gn5i：华北2（可用区C、E、A）、华东1（可用区B）、华东2（可用区D、B）、华南1（可用区A）
- gn6v：华东2（可用区F）

如果ECS创建页面显示的地域和可用区信息与上述描述不符，以ECS创建页面上显示的信息为准。

- 实例：选择 异构计算GPU/FPGA > GPU计算型，按需求选择合适的实例规格。

- 镜像：

- 不同的镜像可以选择不同的方式来安装GPU驱动和CUDA库。

■ 选择 公共镜像 中的CentOS 64位（目前提供的所有版本都支持）、Ubuntu16.04 64位或SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64位镜像，建议您勾选 自动安装GPU驱动，再选择需要的CUDA库和GPU驱动的版本。



说明：

- 您可以根据您的业务需要选择合适的GPU驱动版本。如果是新业务系统，建议您在下拉菜单中选择最新的GPU驱动版本。
- 如果选择 自动安装GPU驱动，系统配置 的高级选项 中会自动生成 实例自定义数据，即自动安装CUDA库和GPU驱动的shell脚本。实例第一次启动后，cloud-init会自动执行脚本，自动安装GPU驱动。更多信息，参见 [注意事项](#)。
- 如果您使用 [RunInstances](#) 创建GPU实例，将安装CUDA库和GPU驱动的shell脚本以Base64方式编码通过UserData参数上传。

■ 选择 镜像市场，请搜索 NVIDIA，并选择需要的镜像。目前只支持CentOS 7.3。

如果GPU计算型实例要用于深度学习，可以选择预装深度学习框架的镜像。搜索 深度学习，并选择需要的镜像。目前只支持CentOS 7.3。

- 除上述以外的其他镜像，实例创建完成后，需要[手动安装GPU驱动](#)。

- 网络：选择 专有网络。

- 公网带宽：根据您的实际需要选择带宽。



说明：

如果使用Windows 2008 R2镜像，GPU驱动安装生效后，您不能使用控制台的 [远程连接](#) 功能连接GPU计算型实例，所以，您必须选择 分配公网IP地址，或者创建实例后 [绑定云资源](#)。

- 登录凭证：根据实际需求设置登录凭证。



说明：

建议您不要选择 创建后设置。实例创建成功后，GPU驱动安装成功之前，如果您需要登录实例，必须重置密码或者绑定SSH密钥对，需要重启实例使修改生效，而重启操作会导致GPU驱动安装失败。

- 实例自定义数据：如果选择了 自动安装GPU驱动，这里会显示自动安装CUDA库和GPU驱动的shell脚本。请您仔细阅读脚本内容和注意事项。

查看自动安装GPU驱动进程

如果您选择了 自动安装GPU驱动，实例创建完成后，您可以 [远程连接实例](#)，通过安装日志 `/root/nvidia_install.log`查看GPU驱动的安装进程。



说明:

GPU驱动安装完成前，您不能操作GPU，也不能安装其他GPU相关软件，以免自动安装失败。

手动安装GPU驱动

如果使用没有预装GPU驱动的镜像，您必须为实例安装GPU驱动。

安装GRID驱动

如果gn5、gn5i或gn6v实例需要支持OpenGL图形显示，必须安装GRID驱动，具体操作，请参见 [在GPU计算型实例中安装GRID驱动](#)。

补充说明

- 您可以通过云监控控制台或API来查看GPU监控数据，详情请参见[GPU监控](#)。
- 对于Windows 2008 R2及以下版本，GPU驱动安装生效后，控制台的 [远程连接](#) 功能不可用，管理终端 会始终显示黑屏或停留在启动界面。请您通过其他协议进入系统，如Windows自带的远程连接（RDP）。
- Windows自带的远程连接（RDP）协议不支持DirectX、OpenGL等相关应用，您需自行安装VNC服务和客户端，或其他支持的协议，例如PCOIP、XenDesktop HDX 3D等。

- 关于自动安装GPU驱动的shell脚本，注意事项如下：
 - 该脚本会自动下载并安装NVIDIA GPU的驱动和CUDA库。
 - 因实例规格的内网带宽和vCPU核数不同，实际自动安装时间为4.5分钟 ~ 10分钟不等。安装GPU驱动时，您不能操作GPU，也不能安装其他GPU相关软件，以免自动安装失败。
 - 自动安装结束后，实例自动重启，使驱动生效。
 - 脚本会自动开启GPU驱动的 Persistence Mode，并将该设置添加到系统自启动脚本中，确保实例重启后还能默认开启该模式。该模式下GPU驱动工作更稳定。
 - **更换操作系统** 时：
 - 如果原来的镜像是Ubuntu16.04 64位或SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64位，换成其他镜像后，无法自动安装GPU驱动。
 - 如果原来的镜像是CentOS的某个版本，换成其他版本的CentOS镜像后，GPU驱动能正常安装。
 - 如果换成其他不支持自动安装GPU驱动脚本的镜像，无法自动安装GPU驱动。
 - 安装过程中会生成相应的安装日志，日志存放路径为 `/root/nvidia_install.log`。您可以通过日志查看驱动安装是否成功。如果失败，您可以通过日志查看失败原因。

2.3.2 在GPU计算型实例中安装GRID驱动

本文介绍如何在操作系统为Linux的GPU计算型实例上安装GRID驱动，并搭建桌面显示环境。

背景信息

如果您的GPU计算型实例需要OpenGL图形支持，必须在实例上安装GRID驱动。GPU计算型实例自带的Nvidia GPU计算卡，如P100、P4、V100等，因为NVIDIA GRID License而限制了GPU图形功能，您可以使用NVIDIA官方发布的试用版GRID驱动满足使用OpenGL图形功能的需求。

前提条件

- 您需要创建一台GPU计算型实例，确保实例能访问公网。具体操作，请参考 [创建GPU计算型实例](#)。



说明：

建议您选择 公共镜像 中的镜像。如果您选择了 镜像市场 中预装NVIDIA驱动的镜像，创建实例后您必须按照此方法禁用Nouveau驱动：在`/etc/modprobe.d`目录下创建一个`nouveau.conf`文件，添加 `blacklist nouveau`。

- 在本地机器上已经安装了VNC连接软件，比如本示例中使用的VNC Viewer。

在Ubuntu 16.04 64-bit中安装GRID驱动

按以下方式安装GRID驱动。

1. [远程连接Linux实例](#)。
2. 依次运行以下命令升级系统并安装KDE桌面。

```
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install kubuntu-desktop
```

3. 运行 `reboot` 重启系统。
4. 再次 [远程连接Linux实例](#)，并运行以下命令下载NVIDIA GRID驱动包。

NVIDIA GRID驱动包中有多个系统的GRID驱动。Linux GRID驱动是 NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run。

```
wget https://nvidia-driver.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
```

5. 依次运行以下命令，并按界面提示安装NVIDIA GRID驱动。

```
chmod 777 NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
./NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
```

6. 运行命令 `nvidia-smi` 测试驱动安装结果。

如果返回以下类似结果，说明驱动已经成功安装。

7. 按以下步骤添加License Server并激活License。

- a. 切换到/etc/nvidia目录：`cd /etc/nvidia`。
- b. 创建gridd.conf文件：`cp gridd.conf.template gridd.conf`。
- c. 在gridd.conf文件中添加如下所示的License Server信息：

```
ServerAddress=116.62.19.179
ServerPort=7070
FeatureType=2
EnableUI=TRUE
```

8. 运行命令安装x11vnc。

```
apt-get install x11vnc
```

9. 运行命令 `lspci | grep NVIDIA` 查询GPU BusID。

本示例中，查询到的GPU BusID为 00:07.0。

10. 配置X Server环境并重启。

- a. 运行命令 `nvidia-xconfig --enable-all-gpus --separate-x-screens`。
- b. 编辑/etc/X11/xorg.conf，在 Section "Device" 段添加GPU BusID，如本示例中为 `BusID "PCI:0:7:0"`。
- c. 运行 `reboot` 重启系统。

在Ubuntu 16.04 64-bit中测试GRID驱动

按以下步骤测试GRID驱动。

1. 运行命令安装GLX测试程序。

```
apt-get install mesa-utils
```

2. 运行命令 `startx` 启动X Server。



说明:

- 如果没有 `startx` 命令，执行 `apt-get install xinit` 命令安装。
- `startx` 启动时可能会提示 `hostname: Name or service not known`。这个提示不会影响X Server启动。您可以运行命令 `hostname` 查得主机名后，再修改/etc/hosts文件，将 127.0.0.1 后的 `hostname` 改为本机的hostname。

3. 开启一个新的SSH客户端终端，运行命令启动x11vnc。

```
x11vnc -display :1
```

如果看到如下图所示的信息，表示x11vnc已经成功启动。此时，您能通过VNC Viewer等VNC远程连接软件连接实例。

4. 登录ECS控制台，在实例所在安全组中 [添加安全组规则](#)，允许TCP 5900端口的入方向访问。
5. 在本地机器上，使用VNC Viewer等VNC远程连接软件，通过 `实例公网IP地址:5900` 连接实例，进入KDE桌面。
6. 按以下步骤使用 `glxinfo` 命令查看当前GRID驱动支持的配置。
 - a. 开启一个新的SSH客户端终端。
 - b. 运行命令 `export DISPLAY=:1`。
 - c. 运行命令 `glxinfo -t` 列出当前GRID驱动支持的配置。

7. 按以下步骤使用 `glxgears` 命令测试GRID驱动。

- a. 在KDE桌面上，右键单击桌面，并选择 `Run Command`。
- b. 运行 `glxgears` 启动齿轮图形测试程序。如果出现如下图所示的窗口，表明GRID驱动正常工作。

在CentOS 7.3 64-bit中装GRID驱动

按以下方式安装GRID驱动。

1. [远程连接Linux实例](#)。
2. 依次运行以下命令升级系统并安装KDE桌面。

```
yum update
yum install kernel-devel
yum groupinstall "KDE Plasma Workspaces"
```

3. 运行 `reboot` 重启系统。
4. 再次 [远程连接Linux实例](#)，并运行以下命令下载并解压NVIDIA GRID驱动包。

NVIDIA GRID驱动包中包含多个系统的GRID驱动，其中，LINUX GRID驱动是 `NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run`。

```
wget https://nvidia-driver.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
```

5. 按以下步骤关闭nouveau驱动。
 - a. 运行 `vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf`，添加 `blacklist nouveau`。
 - b. 运行 `vim /lib/modprobe.d/dist-blacklist.conf`，添加以下内容。

```
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
```

- c. 运行 `mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img`。
 - d. 运行 `dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)`。
6. 运行 `reboot` 重启系统。
7. 依次运行以下命令，并按界面提示安装NVIDIA GRID驱动。

```
chmod 777 NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
```

```
./NVIDIA-Linux-x86_64-390.57-grid.run
```

8. 运行命令 `nvidia-smi` 测试驱动是否安装成功。

如果返回以下类似结果，说明驱动已经成功安装。

9. 按以下步骤添加License Server并激活License。

a. 切换到/etc/nvidia目录：`cd /etc/nvidia`。

b. 创建gridd.conf文件：`cp gridd.conf.template gridd.conf`。

c. 在gridd.conf文件中添加如下所示的License Server信息：

```
ServerAddress=116.62.19.179
ServerPort=7070
FeatureType=2
EnableUI=TRUE
```

10. 安装x11vnc。

```
yum install x11vnc
```

11. 运行命令 `lspci | grep NVIDIA` 查询GPU BusID。

本示例中，查询到的GPU BusID为 00:07.0。

12. 配置X Server环境：

a. 运行命令 `nvidia-xconfig --enable-all-gpus --separate-x-screens`。

b. 编辑/etc/X11/xorg.conf，在Section "Device" 段添加GPU BusID，如本示例中为
BusID "PCI:0:7:0"。

13. 运行 `reboot` 重启系统。

在CentOS 7.3 64-bit中测试GRID驱动

按以下步骤测试GRID驱动。

1. 运行命令 `startx` 启动X Server。

2. 开启一个新的SSH客户端终端，运行命令启动x11vnc。

```
x11vnc -display :0
```

如果看到如下图所示的信息，表示x11vnc已经成功启动。此时，您能通过VNC Viewer等VNC远程连接软件连接实例。

3. 登录ECS管理控制台，在实例所在安全组中 [添加安全组规则](#)，允许TCP 5900端口的入方向访问。
4. 在本地机器上，使用VNC Viewer等VNC远程连接软件，通过 `实例公网IP地址:5900` 连接实例，进入KDE桌面。
5. 按以下步骤使用 `glxinfo` 命令查看当前GRID驱动支持的配置。
 - a. 开启一个新的SSH客户端终端。
 - b. 运行命令 `export DISPLAY=:0`。
 - c. 运行命令 `glxinfo -t` 列出当前GRID驱动支持的配置。
6. 按以下步骤使用 `glxgears` 命令测试GRID驱动。
 - a. 在KDE桌面上，右键单击桌面，并选择 Run Command。
 - b. 运行 `glxgears` 启动齿轮图形测试程序。如果出现如下图所示的窗口，表明GRID驱动正常工作。

2.3.3 在gn5实例上部署NGC环境

本文以搭建TensorFlow深度学习框架为例详细介绍如何在gn5实例上搭建NGC环境。

背景信息

NGC (NVIDIA GPU CLOUD) 是NVIDIA开发的一套深度学习生态系统，可以使开发者免费访问深度学习软件堆栈，建立适合深度学习的开发环境。

目前NGC在阿里云gn5实例作了全面部署，并且在镜像市场提供了针对NVIDIA Pascal GPU优化的NGC容器镜像。通过部署镜像市场的NGC容器镜像，开发者能简单快速地搭建NGC容器环境，即时访问优化后的深度学习框架，大大缩减产品开发以及业务部署的时间，实现开发环境的预安装；同时支持调优后的算法框架，并且保持持续更新。

[NGC网站](#) 提供了目前主流深度学习框架不同版本的镜像（比

如Caffe、Caffe2、CNTK、MxNet、TensorFlow、Theano、Torch），您可以选择需要的镜像搭建环境。

前提条件

在开始搭建TensorFlow环境之前，必须先完成以下工作：

- [注册阿里云账号](#)，并完成 [实名认证](#)。
- 登录 [NGC网站](#)，注册NGC账号。

- 登录 [NGC网站](#)，获取NGC API key并保存到本地。登录NGC容器环境时需要验证您的NGC API Key。

操作步骤

1. 创建gn5实例。参考 [创建ECS实例](#) 创建一台gn5实例，注意以下配置信息：

- 地域：只能选择 华北1、华北2、华北5、华东1、华东2、华南1、香港、亚太东南1（新加坡）、亚太东南2（悉尼）、美国西部1（硅谷）、美国东部1（弗吉尼亚）、欧洲中部1（法兰克福）。
- 实例：选择gn5实例规格。
- 镜像：单击 镜像市场，在弹出对话框里，找到 NVIDIA GPU Cloud VM Image 后，单击使用。



- 公网带宽：选择 分配公网IP地址。



说明：

如果这里不分配公网IP地址，则在实例创建成功后，绑定EIP地址。

- 安全组：选择一个安全组。安全组里必须开放 TCP 22 端口。如果您的实例需要支持HTTPS或 [DIGITS 6](#) 服务，必须开放TCP 443（用于HTTPS）或TCP 5000（用于DIGITS 6）端口。

ECS实例创建成功后，[登录ECS管理控制台](#)，记录实例的公网IP地址。

2. 连接ECS实例：根据创建实例时选择的登录凭证，[使用密码验证连接ECS实例](#) 或者 [使用SSH密钥对验证连接ECS实例](#)。
3. 按界面提示输入NGC官网获取的NGC API Key后按回车键，即可登录NGC容器环境。
4. 运行 `nvidia-smi`。您能查看当前GPU的信息，包括GPU型号、驱动版本等，如下图所示。

5. 按以下步骤搭建TensorFlow环境：

- a. 登录 [NGC网站](#)，找到TensorFlow镜像页面，获取 docker pull 命令。

- b. 下载TensorFlow镜像。

```
docker pull nvcr.io/nvidia/tensorflow:18.03-py3
```

- c. 查看下载的镜像。

```
docker image ls
```

- d. 运行容器，完成TensorFlow开发环境的部署。

```
nvidia-docker run --rm -it nvcr.io/nvidia/tensorflow:18.03-py3
```

6. 选择以下任一种方式测试TensorFlow：

- 简单测试TensorFlow。

```
$python
```

```
>>> import tensorflow as tf
>>> hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
>>> sess = tf.Session()
>>> sess.run(hello)
```

如果TensorFlow正确加载了GPU设备，返回结果如下图所示。

- 下载TensorFlow模型并测试TensorFlow。

```
git clone https://github.com/tensorflow/models.git
cd models/tutorials/image/alexnet
python alexnet_benchmark.py --batch_size 128 --num_batches 100
```

运行状态如下图所示。

7. 保存TensorFlow镜像的修改。否则，下次登录时配置会丢失。

2.4 GPU图形加速

2.4.1 创建ga1实例

本文介绍如何创建ga1实例，并列出了使用时的注意事项。

背景信息

GPU 可视化计算 ga1 规格族实例，使用了 AMD 的 S7150 系列 GPU。阿里云和 AMD 合作优化了 GPU 的驱动程序，您需要使用 镜像市场 里的预装驱动的镜像，分别是：

- Ubuntu16.04 版预装 AMD GPU 驱动
- Windows Server 2016 中文版预装AMD GPU驱动
- Ubuntu16.04（预装AMD驱动和KDE桌面系统）

操作步骤

您可以按照 [创建ECS实例](#) 的描述创建 ga1 规格族实例。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 实例：选择 异构计算 GPU/FPGA > GPU 虚拟化型 > GPU渲染型 ga1。
- 镜像：选择 镜像市场，并单击 从镜像市场选择（含操作系统）。在镜像市场的弹出框中输入 GPU 或 AMD 搜索镜像。



说明：

建议购买或订阅这几款镜像，以后创建实例时可以从已购买的镜像或已经订阅的镜像中查找。

- 网络：选择 专有网络。因为目前 GPU 渲染型 ga1 规格族实例只支持专有网络（VPC）。

补充说明

- 您可以通过云监控控制台或API来查看GPU监控数据，详情请参见[GPU监控](#)。
- GPU 可视化计算 ga1 实例使用的驱动是阿里云和 AMD 合作提供的优化版本驱动，目前只通过阿里云提供的镜像对外输出，不提供驱动的下载链接，暂不支持客户自行安装驱动。
- 卸载或删除 GPU 驱动相关组件造成驱动不能正常工作的情况，需要通过 [更换系统盘](#) 的方式恢复 GPU 的相关功能。



警告：

此操作会造成数据丢失。

- 创建 GPU 可视化计算 ga1 实例时，选择其它的镜像会造成实例的驱动不能正常工作，用户需要通过 [更换系统盘](#) 的方式重新选择预安装 AMD GPU 驱动的镜像。

- 如果进入Windows设备管理器时显示GPU驱动未能正常加载，请右击GPU设备名称，单击更新驱动程序软件，再选择 自动搜索更新的驱动程序软件。待Windows系统完成设备驱动更新，重启系统即可。
- 对于 Windows 系统，GPU 驱动安装生效后，阿里云控制台的 远程连接 功能不可用，管理终端 始终显示黑屏或停留在启动界面。请通过其它协议进入系统，如 Windows 自带的远程桌面连接（RDP）。
- Windows 自带的远程连接（RDP）协议不支持 DirectX、OpenGL 等相关应用，您需要自行安装 VNC 服务和客户端，或其它支持的协议，例如 PCoIP、XenDesktop HDX 3D 等。

2.5 FPGA计算型

2.5.1 创建f1实例

本文介绍如何创建f1实例。

前提条件

f1实例需要使用包括Intel开发环境的镜像，目前只能通过共享镜像的方式提供。请 [提交工单](#) 申请共享镜像。

操作步骤

您可以按照 [创建ECS实例](#) 的描述创建f1规格族实例。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 地域：选择 华东1 > 可用区 F。
- 实例：选择 异构计算 GPU/FPGA > FPGA 计算型，并选择合适的f1实例规格。
- 镜像：选择 共享镜像，并选择我们共享给您的镜像。



说明：

目前包括Intel开发环境的镜像只能通过共享镜像的方式提供。镜像里包括quartus17.0、vcs2017.3和dcp sdk，可以在 `opt` 目录查看。

- 网络：选择 专有网络。

f1实例创建成功后，您可以 [远程连接实例](#) 并运行以下命令查看是否已经设置License。

```
echo $LM_LICENSE_FILE #是否设置了这个变量
```

相关文档

您可以参考以下最佳实践使用f1实例：

- [f1实例OpenCL开发最佳实践](#)
- [使用f1 RTL#Register Transfer Level#](#)

2.5.2 创建f3实例

本文介绍如何创建f3实例。

操作步骤

您可以按照 [创建ECS实例](#) 的描述创建f3规格族实例。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 计费方式：选择 按量付费 或者 包年包月。



说明：

f3实例目前不支持 抢占式实例。

- 地域：选择 华东2，并选择 随机分配 可用区。
- 实例：选择 异构计算 GPU/FPGA > FPGA 计算型，并选择需要的实例规格。
- 镜像：选择 共享镜像，并选择指定的镜像。



说明：

为了方便您测试，我们准备了一个Xilinx开发环境的镜像，目前只能通过共享镜像的方式提供。

- 系统盘：我们提供的共享镜像需要一定的系统存储空间，建议您选择200 GiB高效云盘。
- 网络：选择 专有网络。

相关文档

[f3实例OpenCL开发最佳实践](#)

[f3实例RTL开发最佳实践](#)

2.6 弹性裸金属服务器（神龙）

2.6.1 什么是弹性裸金属服务器

本文介绍弹性裸金属服务器高主频型ebmhfg5、计算型ebmc4和通用型ebmg5的特点，并列出了具体的实例规格。

弹性裸金属服务器介绍

弹性裸金属服务器（ECS Bare Metal Instance）是一款同时兼具虚拟机弹性和物理机性能及特性的新型计算类产品，是基于阿里云完全自主研发的下一代虚拟化技术而打造的新型计算类服务器产品。与上一代虚拟化技术相比，下一代虚拟化技术的主要创新在于，不仅支持普通虚拟云服务器，而且全面支持嵌套虚拟化技术，保留了普通云服务器的资源弹性，并借助嵌套虚拟化技术保留了物理机的体验。

弹性裸金属服务器融合了物理机与云服务器的各自优势，实现超强超稳的计算能力。通过采用阿里云自主研发的虚拟化2.0技术，您的业务应用可以直接访问弹性裸金属服务器的处理器和内存，无任何虚拟化开销。弹性裸金属服务器具备物理机级别的完整处理器特性（例如，intel VT-x），以及物理机级别的资源隔离优势，特别适合上云部署传统非虚拟化场景的应用。

弹性裸金属服务器通过自研芯片和自研Hypervisor系统软件以及重新定义服务器硬件架构等软硬件和芯片技术，打造了全球领先的深度融合物理机和虚拟机特性的创新型计算架构。弹性裸金属服务器开创了一种新型的云服务器形式，它能与阿里云产品家族中的其他计算产品无缝对接，比如存储、网络、数据库等产品，完全兼容ECS云服务器实例的镜像系统，从而更多元化地结合您的业务场景进行资源构建。

弹性裸金属服务器通过技术创新实现客户价值。具体而言，弹性裸金属服务器具有以下优势：

- Any Stack on Alibaba Cloud

弹性裸金属服务器兼顾了物理机的性能优势、完整特性和云服务的管理便利、价格优势，它的推出进一步解决您对高性能计算的强需求，更好地帮助您搭建新型混合云。弹性裸金属服务器不仅具有虚拟机的灵活性和弹性，同时具备物理机的一切特性和优势，因此也具备再次虚拟化的能力。线下的私有云均可无缝平移到阿里云上，而不用担心嵌套虚拟化带来的性能开销，为您上云提供一种新途径。

- 用户独占计算资源

作为一款云端弹性计算类产品，弹性裸金属服务器超越了当前时代下物理机级的性能和隔离性，使您独占计算资源，无虚拟化性能开销和特性损失。在CPU规格选择上支持8核、32核、96核等多个规格，并支持超高主频实例。以8核产品为例，弹性裸金属服务器实例支持超高主频至

3.7 GHz ~ 4.1 GHz，与同类产品相比，它可以让游戏以及金融类业务获得更好的性能和更快的响应。

- 加密计算

在安全性方面，弹性裸金属服务器除了具备物理隔离特性外，为了更好地保障您云上数据的安全性，弹性裸金属服务器采用了芯片级可信执行环境（Intel® SGX），能确保加密数据只能在安全可信的环境中计算。这种芯片级的硬件安全保障相当于为您云上的数据提供了一个保险箱功能，您可以自己掌控数据加密和密钥保护的全部流程。详情请参见【添加链接】安装SGX。

- 兼容多种专有云

弹性裸金属服务器兼顾了物理机的性能优势、完整特性和 [云服务器的管理便利、价格优势](#)，它的推出进一步解决客户对高性能计算的强需求，更好地帮助客户搭建新型混合云。弹性裸金属服务器不仅具有虚拟机的灵活性和弹性，同时具备物理机的一切特性和优势，因此也具备再次虚拟化的能力，线下的专有云均可无缝平移到阿里云上，而不用担心嵌套虚拟化带来的性能开销，为客户上云提供一种新途径。

- 异构指令集处理器支持

弹性裸金属服务器采用阿里云完全自主研发的虚拟化2.0技术，零成本支持ARM等其他指令集处理器。

使用弹性裸金属服务器时，请注意：

- 目前不支持规格变配。
- 当弹性裸金属服务器发生硬件故障时，支持故障转移，数据都保留在云盘中。

机型对比

弹性裸金属服务器与物理机、虚拟机的对比如下表所示。其中，Y表示支持，N表示不支持，N/A表示无数据。

功能分类	功能	弹性裸金属服务器	物理机	虚拟机
运维自动化	分钟级交付	Y	N	Y
计算	无性能损失	Y	Y	N
	无特性损失	Y	Y	N
	资源无争抢	Y	Y	N
存储	完全兼容ECS云盘系统	Y	N	Y
	使用云盘（系统盘）启动	Y	N	Y
	系统盘快速重置	Y	N	Y

功能分类	功能	弹性裸金属服务器	物理机	虚拟机
	使用云服务器ECS的镜像	Y	N	Y
	物理机和虚拟机之间相互冷迁移	Y	N	Y
	免操作系统安装	Y	N	Y
	免本地RAID，提供更高云盘数据保护	Y	N	Y
网络	完全兼容ECS VPC网络	Y	N	Y
	完全兼容ECS经典网络	Y	N	Y
	物理机集群和虚拟机集群间VPC无通信瓶颈	Y	N	Y
管控	完全兼容ECS现有管控系统	Y	N	Y
	VNC等用户体验和虚拟机保持一致	Y	N	Y
	带外网络安全	Y	N	N/A

高主频型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmhfg5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器：3.7 GHz主频的Intel Xeon E3-1240v6（Skylake），8 vCPU，最大睿频4.1 GHz
- 高网络性能，200万PPS网络收发包能力
- 仅支持专有网络VPC
- 提供专属硬件资源和物理隔离
- 支持Intel SGX加密计算

· 适用场景：

- 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
- 游戏和金融等高性能应用
- 高性能Web服务器
- 高性能数据库等企业级应用

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmhfg5.2xlarge	8	32.0	无	6.0	200	是	8	6



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见 [什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

计算型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmc4

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:2
- 处理器：2.5 GHz主频Intel Xeon E5-2682 v4（Broadwell），最大睿频2.9 GHz
- 高网络性能，400万PPS网络收发包能力
- 仅支持专有网络VPC
- 提供专属硬件资源和物理隔离

· 适用场景：

- 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
- 第三方虚拟化（包括但不限于Xen、KVM等）、AnyStack（包括但不限于OpenStack、ZStack等）
- 容器（包括但不限于Docker、Clear Container、Pouch等）
- 中大型企业等重量级数据库应用
- 视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmc4.8xlarge	32	64.0	无	10.0	400	是	8	12



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见[什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

通用型弹性裸金属服务器实例规格族 ebmg5

规格族特点

- 均为I/O优化实例
- 仅支持SSD云盘和高效云盘
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器：2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163（Skylake），96 vCPU，最大睿频2.7 GHz
- 高网络性能，400万PPS网络收发能力
- 仅支持专有网络VPC
- 提供专属硬件资源和物理隔离

· 适用场景：

- 需要直接访问物理资源，或者需要License绑定硬件等要求的工作负载
- 第三方虚拟化（包括但不限于Xen、KVM等）、AnyStack（包括但不限于OpenStack、ZStack等）
- 容器（包括但不限于Docker、Clear Container、Pouch等）
- 中大型企业等重量级数据库应用
- 视频编码

实例规格

实例规格	vCPU	内存（GiB）	本地存储（GiB）	网络带宽能力（出/入）（Gbit/s）**	网络收发能力（出/入）（万PPS）	支持IPv6	多队列****	弹性网卡（包括一块主网卡）*****
ecs.ebmg5.24xlarge	96	384.0	无	10.0	400	是	8	32



说明：

更多弹性裸金属服务器的信息，请参见[什么是弹性裸金属服务器](#)。

[回到目录](#) 查看其他实例规格族。

计费方式

弹性裸金属服务器支持按量付费和包年包月。不同计费方式的区分，请参见[计费对比](#)。

相关文档

更多信息，请参见[弹性裸金属服务器FAQ](#)。

2.6.2 创建EBM实例

本文介绍如何创建EBM实例。

您可以按照[创建ECS实例](#)的描述创建弹性裸金属服务器。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 地域：目前只能选择 华东2可用区D、华北2可用区C、华东1可用区G、华南1可用区D。
- 实例：可以选择ebmhfg5、ebmc4和ebmg5。规格族的详细信息，请参见[实例规格族](#)。

- 镜像：只支持部分公共镜像，如下表所示。

操作系统类别	镜像
Linux	- CentOS 7.2/7.3/7.4/6.9/6.8 64位 - Ubuntu 14.04/16.04 64位 - Debian 8.9/9.2 64位 - OpenSUSE 42.3 64位 - SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64位 - Aliyun Linux 17.1 64位
Windows	- 2016 数据中心版 64 位中文版 - 2016 数据中心版 64 位英文版 - 2012 R2 数据中心版 64 位中文版 - 2012 R2 数据中心版 64 位英文版

- 存储：弹性裸金属服务器支持最多挂载16块数据盘。您可以在这里添加数据盘，也可以在实例创建成功后再 [单独创建](#) 并 [挂载数据盘](#)。
- 网络：仅支持专有网络VPC。

2.7 超级计算集群（SCC）

2.7.1 创建SCC实例

本文介绍如何创建SCC实例。

操作步骤

您可以按照 [创建ECS实例](#) 的描述创建超级计算集群实例。

在选择配置时，您需要注意以下几点：

- 地域：目前只能选择 华东 2 的 可用区 D 和 可用区 B。
- 网络：仅支持专有网络（VPC 网络）。
- 实例：支持scch5（高主频型超级计算集群实例规格族）和sccg5（通用型超级计算集群实例规格族）。
- 镜像：选择 公共镜像。目前支持定制版的Linux CentOS 7.5。



说明：

定制版镜像支持 RDMA RoCE 驱动和 OFED 堆栈。您可以通过 IB verbs 编程使用 RDMA 功能或者通过 MPI 进行 RDMA 通讯。

- 存储：超级计算集群支持最多挂载 16 块数据盘。您可以在这里添加数据盘，也可以在实例创建成功后再 [单独创建](#) 并 [挂载数据盘](#)。

相关操作

如果您不仅需要使用 RDMA 功能，还需要使用 HPC 调度器以及集群扩容缩容服务，可以通过 [E-HPC 控制台](#) 创建 SCC 集群来创建 SCC 实例。



说明：

目前 SCC 集群在售区域仅有 华东 2 的 可用区 D 和 可用区 B，付费类型只支持包年包月。

3 实例购买方式

3.1 预付费（包年包月）

包年包月是一种预付费模式，即您需要先付费再使用资源。

适用资源

在云服务器ECS中，目前可以采用包年包月方式计费的资源包括：

- ECS实例，包括CPU配置和内存容量
- 镜像
- 系统盘和/或数据盘

如果您要创建一个包年或包月的ECS实例，创建实例页面底部显示的 预估费用 即是以上三种资源的费用总和。

您可以使用ECS [TCO计算器](#) 快速分析上云成本。

支付方式

您可以使用以下任一种方式支付包年包月资源的费用：

- 账号绑定的信用卡或PayPal账号。您可以参考 《账号管理》 的 [配置账号](#) 绑定账号与信用卡或PayPal账号。
- 账号名下的可用于预付费产品的优惠券。



说明：

您可以登录管理控制台，通过 费用中心 > 优惠券管理 查看优惠券的 适用场景，从而判断优惠券是否适用于预付费产品。

结算周期

包年包月按1个月计费。包年包月计费周期以UTC+8时区的时间为准，起点是资源开通的时间点，终点是一个月或一年后第二天的00:00:00。

举例：您于2017年3月12日13:23:56开通了一个包月ECS实例，那么，这个实例的第一个计费周期的终点为2017年4月13日00:00:00。

资源不同，价格单位不同。下表为各种资源的价格单位。

资源	价格单位
ECS实例	USD/月
镜像	USD/月
系统盘	USD/(GiB*月)
数据盘	USD/(GiB*月)

一个结算周期到期后，您可以选择续费ECS实例继续使用资源。关于续费操作，参考 [手动续费](#) 或 [自动续费](#)。

到期后资源状态

根据您是否已经开通 [自动续费](#) 功能，包年包月实例到期后，相关资源的状态不同。

· 未开通自动续费

如果包年包月实例未开通自动续费功能，实例到期当天00:00:00到第二天的00:00:00之间的24小时内随时会自动停止服务。如果到期后15天内未成功续费，则各种相关资源的状态如下表所示。

时间段	ECS实例和镜像	系统盘	数据盘	公网IP地址	快照
到期当天	停止服务*，镜像不可用。	停止服务，但是数据仍被保留。	停止服务，但是数据仍被保留。	经典网络实例：分配的公网IP地址保留。 专有网络实例：如果分配了公网IP地址，保留；如果绑定而且未解绑EIP地址，保留。	所有快照不受影响。

时间段	ECS实例和镜像	系统盘	数据盘	公网IP地址	快照
到期15天后	自动释放。	随实例一起释放，数据无法恢复。	云盘默认会随实例一起释放。如果您已经将它设置为不随实例一起释放，云盘停止工作。本地盘随实例一起释放。共享块存储自动卸载。	经典网络实例：分配的公网IP地址释放。 专有网络实例：如果分配了公网IP地址，释放；如果绑定而且未解绑EIP地址，自动解绑。	自动快照自动删除。手动快照不受影响。

* 停止服务后，您无法正常远程连接实例，无法访问架设在实例上的网站，业务会出现异常等。



说明：

已到期的实例，不能 [开通自动续费功能](#)。

· 开通自动续费

如果您已经开通了自动续费功能，但是到期后在规定时间内未能成功续费，各种资源的状态如下表所示。

时间段	ECS实例和镜像	系统盘	数据盘	公网IP地址	快照
到期后15天内	正常工作*。	正常工作。	正常工作。	公网IP地址不受影响。	所有快照不受影响。
到期15天后	实例在到期后第15天00:00:00到第16天的00:00:00随时停止服务**。之后，镜像不可用。	停止服务，但是数据仍被保留。	停止服务，但是数据仍被保留。	经典网络实例：分配的公网IP地址保留。 专有网络实例：如果分配了公网IP地址，保留；如果绑定而且未解绑EIP地址，保留。	所有快照不受影响。

时间段	ECS实例和镜像	系统盘	数据盘	公网IP地址	快照
到期30天后	自动释放。	随实例一起释放，数据无法恢复。	云盘默认会随实例一起释放。如果您已经将它设置为不随实例一起释放，云盘会停止工作。本地盘随实例一起释放。共享块存储自动卸载。	经典网络实例：分配的公网IP地址释放。 专有网络实例：如果分配了公网IP地址，释放；如果绑定而且未解绑EIP地址，自动解绑。	自动快照自动删除。手动快照不受影响。

* 正常工作 是指您可以正常地启动、停止实例，并能通过控制台的管理终端 或其它远程连接方式连接到实例。

** 停止服务 后，您无法正常远程连接实例，无法访问架设在实例上的网站，业务会出现异常等。

3.2 按量付费

按量付费是一种先使用后付费方式。使用这种方式，您可以按需取用资源，随时开启和释放资源，无需提前购买大量资源。与传统主机投入相比，成本可以降低30%–80%。

适用资源

在云服务器 ECS 中，目前可以采用按量付费方式计费的资源包括：

- ECS 实例，包括 CPU 配置和内存容量
- 镜像
- 磁盘，包括系统盘和/或数据盘

如果您要创建一个按量付费的 ECS 实例，创建实例页面底部显示的 预估费用 即是以上三类资源费用总和。

开通按量付费资源时，您需要了解以下信息：

- 更换资源配置：可以 [变更实例规格#包括 CPU 和内存#](#)。
- 更换计费模式：您可以将按量付费实例、系统盘和数据盘转换为包年包月计费模式。具体操作方法，参见 [按量付费转包年包月](#)。

支付方式

您能使用信用卡或PayPal账号支付按量付费资源费用。关于绑定账号和信用卡或PayPal账号，请参见 [添加支付信息](#)。



说明：

在您开通按量付费资源并产生消费时，阿里云会对您的PayPal账号进行一次预授权。

计费周期

按量付费资源从创建开始计费，到释放结束计费，按秒计费。但是，专有网络按量付费实例可以设置为实例停机不收费，即开通 [实例停机不收费](#) 后，专有网络按量付费实例从创建开始计费，实例处于已停止状态时停止计费，实例启动后又重新计费，周而复始，按秒计费。除了实例外，实例停机不收费功能不影响其他资源的计费。

实例从创建到释放的生命周期内不足USD 0.01，将补齐按照USD 0.01收取。

资源类别	按量付费实例 + 镜像	系统盘	数据盘
计费周期	按秒计费	按秒计费	按秒计费
价格单位	USD/小时	USD/(GiB*小时)	USD/(GiB*小时)

结算周期

按量付费实例按秒计费，但是按小时出账单结算。结算时，您需要知道以下信息：

- 按量付费ECS资源会与您账号下其它后付费产品统一结算。
- 一般情况下，只要您的账号月累积消费金额不足USD 1,000，阿里云都是在次月1日扣款。

- 针对部分用户，阿里云可能会与用户约定一个额度，当用户账号的累积消费金额超过这个额度时即扣款。

累积消费金额	欠费日 (T)	扣款日	扣款说明
月累积消费金额不足1,000美元	次月1日	T、T+7、T+14	- 如果在欠费日 (T) 扣款失败，阿里云会在T+7日和T+14日尝试再扣款。 - 如果三次扣款都失败，T+15日开始，实例会自动欠费停机。此时，实例停止工作，但是数据会被保留。欠费停机后，停止计费。 - 欠费停机后，您只能通过提交工单补缴费。结清账单后，您应在T+30日内重新开机，否则实例会被自动释放。 - 如果T+30日时仍没结清账单，实例会被释放，数据无法恢复。
特定的额度	超额当天		

结算说明

- 结算范围：按资源实际开通时长结算。实际开通时长是指：
 - 按ECS实例实际开通时长结算。实际开通时长是指ECS从 开通 到 释放 或者到期这整个过程中能正常工作的时长。如果从开通到释放的过程中，实例因欠费而被自动停机，那么在欠费停机这段时间内，计费停止，一直到账单结清 重开机 后才会重新开始计费。
 - 系统盘和/或数据盘：从创建到释放过程中工作的时长，以小时为单位整点结算。
- 释放规则
 - 欠费停机后，按量付费的云盘会被限制使用，无法实现正常的I/O读写访问，会影响挂载该欠费磁盘的ECS实例正常运行，包括但不限于：应用程序读写性能低下，部分操作提示严重超时，某些操作系统版本下关机或重启失败等情况。
 - 已设置自动释放时间的ECS实例，会按照设置时间系统自动释放，计费结束时间以系统实际释放时间为准（精确到秒）。
 - 释放通知：因到期/欠费释放，系统会邮件通知。

欠费停机后保留15天

如果三次扣款都失败，T+15日开始，实例会自动欠费停机。账号欠费停机后，如果未在规定时间内缴费并 重开机，您不能正常使用资源。下表列出账号欠费停机后各种资源的不同使用状态。

时间段	ECS实例和镜像	系统盘 + 数据盘	公网IP地址	快照
欠费后15日内	停止服务*（欠费停机**，镜像不可用。	欠费后，云盘和本地盘会被限制使用，无法实现正常的I/O读写访问，会影响挂载该欠费块存储的ECS实例正常运行，包括但不限于：应用程序读写性能低下，部分操作提示严重超时，某些操作系统版本下关机或重启失败等情况。但是数据仍被保留。	经典网络实例：分配的公网IP地址保留。专有网络实例：如果分配了公网IP地址，保留；如果绑定了弹性公网IP（EIP）地址，保留。	快照不受影响
欠费15日后	自动释放。因欠费释放，系统会通过邮件通知。	所有云盘，包括系统盘和数据盘（无论以何种方式创建的数据盘，无论是否挂载在实例上），都会自动释放，数据无法恢复。 本地盘自动释放，数据无法恢复。 如果挂载了共享块存储，自动卸载，数据仍被保留。	经典网络实例：分配的公网IP地址释放。 专有网络实例：如果分配了公网IP地址，释放；如果绑定了EIP地址，自动解绑。	自动快照自动删除。手动快照不受影响。

* 停止服务后，您无法正常远程连接实例，无法访问架设在实例上的网站，业务会出现异常等。

**欠费停机 是指按量付费ECS因账号欠费而自动停止服务的状态。此时，实例的状态是 已过期。处于这个状态的实例不计费。

FAQ

按量计费的云服务器ECS停机或欠费停机后，会产生费用吗？

欠费停机 是指按量付费ECS因账号欠费而自动停止服务的状态。此时，实例的状态是 已过期。处于这个状态的实例不计费。

停机 是指按量付费ECS实例在正常运行期间，您通过 ECS管理控制台 或 StopInstance 接口，使实例进入 已停止 状态。根据实例的网络类型不同，按量付费实例进入 已停止 状态后所需要的费用不同：

- 专有网络：可以设置为实例停机不收费，即开通 实例停机不收费 功能后，专有网络按量付费实例从创建开始计费，实例处于 已停止 状态时停止计费，实例启动后又重新计费。除了实例外，实例停机不收费 功能不影响其他资源的计费。
- 经典网络：进入 已停止 状态后仍然正常计费。

3.3 抢占式实例

3.3.1 什么是抢占式实例

抢占式实例是一种按需实例，旨在降低您部分场景下使用ECS的成本。

抢占式实例介绍

创建抢占式实例时，您需要指定出价模式，当指定的实例规格当前市场价格低于您的出价时，您就能成功创建抢占式实例，并按当前市场价格计费。抢占式实例创建成功后，操作与按量付费实例相同，您也可以将它与其他云产品（如云盘、EIP地址等）组合使用。

抢占式实例一旦创建就拥有一小时保护期，即在创建后第一个小时内，我们不会因为市场供需关系而释放您的实例，您可以在该抢占式实例上正常运行业务。超过保护周期，即一小时后，我们每5分钟检测一次实例规格当前市场价格和库存，如果某一时刻的市场价格高于您的出价或资源库存不足，我们将释放您的抢占式实例。



说明：

实例释放后数据无法恢复。建议您提前 [创建快照](#) 备份数据。

抢占式实例的生命周期如下图所示。

过了保护周期后，我们会因为市场价格变化或资源库存调整等因素自动释放您的抢占式实例。实例创建之后，您能 [主动释放抢占式实例](#)。

因为市场价格变化或资源库存调整而被动释放时，抢占式实例会进入 待回收 状态，约5分钟后实例自动释放。您可以通过 [实例元数据](#) 或者 [DescribeInstances](#) 接口返回的 OperationLocks 信息查看实例是否进入 待回收 状态。



说明：

虽然通过API可以知道抢占式实例是否进入待回收状态，并在回收等待的时间里保存少量数据，但是我们仍然建议您将应用设计成在抢占式实例立即回收的情况下也可以正常恢复工作。您可以通过主动释放实例检测在抢占式实例立即回收的情况下应用是否正常工作。

一般，我们会从出价最低的实例开始终止抢占式实例。如果多个抢占式实例的出价相同，则随机确定实例的终止顺序。

关于抢占式实例配额，请参见 [使用限制](#)。

应用场景

抢占式实例适用于无状态的应用场景，比如可弹性伸缩的Web站点服务、图像渲染、大数据分析和大规模并行计算等。您的应用程序的分布度、可扩展性和容错能力越高，使用抢占式实例越能节省成本和提升吞吐量。

您可以在抢占式实例上部署以下常见业务：

- 实时分析业务
- 大数据业务
- 地理空间勘测分析业务
- 图像和媒体编码业务
- 科学计算业务
- 可弹性伸缩的业务站点、网络爬虫业务
- 图像和媒体编码业务
- 测试业务

有状态应用，比如数据库，不宜使用抢占式实例，因为竞价失败等因素导致实例被释放时，应用状态难以保存。

价格和计费

抢占式实例的价格和计费有以下特点：

- 价格

抢占式实例的价格是指实例规格（包括vCPU和内存）的价格，不包括系统盘、数据盘、网络带宽等资源的价格。

系统盘、数据盘按 [按量付费](#) 规则计费。网络带宽按按量付费实例的带宽计费规则计费，详细信息，请参见 [公网带宽计费](#)。

- 市场价格

创建抢占式实例时，如果出价高于当前市场价格而且资源库存充足，您的实例就会运行。

在一小时的保护周期内，实例规格会按照市场价格计费。超过保护周期，即一小时后，按照实时的市场价格计费。

抢占式实例的市场价格会因为市场对某一种实例规格的供需变化而浮动。因此，您可以充分利用抢占式实例的价格浮动特性，在适当的时间购买抢占式实例，降低计算成本，并在整体成本下降的前提下，提升业务在该时间周期内的吞吐量。

- 计费方式

抢占式实例按秒计费。成功创建实例时的市场价格为小时价，您只需要将价格除以3600即可得到每秒的价格。

从创建到释放抢占式实例的费用精确到小数点后两位。累计费用不足0.01美元的部分则不收取。

- 计费时长

按实际使用时长计费。实际使用时长是指从抢占式实例的创建到释放。释放后，抢占式实例才停止计费。如果您使用 [StopInstance](#) 接口或者 [在ECS管理控制台上](#) 停止实例，实例会继续计费。

如果您暂时不需要使用抢占式实例，建议您先创建快照备份数据和环境，再释放实例，需要时再重新购买。

使用限制

使用抢占式实例时，请注意以下限制：

- 抢占式实例不支持转换为预付费实例。
- 抢占式实例不支持变更实例规格。

相关文档

关于抢占式实例的更多问题，请参见 [抢占式实例FAQ](#)。

关于使用API创建抢占式实例的操作，请参见 [使用API管理抢占式实例](#)。

3.3.2 创建抢占式实例

您可以在ECS控制台上创建抢占式实例。本文主要介绍创建抢占式实例和查看抢占式实例账单的步骤。

注意事项

在使用抢占式实例时，您需要考虑以下内容：

- 选择一个合理的出价：您的出价应该足够高，而且要充分考虑到市场价格的波动。这样，您的抢占请求才会被接受处理，而且创建后才不会因为价格因素被释放。另外，出价还必须符合您根据自身业务评估后的预期。
- 使用的镜像必须包含所需软件的配置，确保实例在创建完成后可以随时启动。您还能使用[实例自定义数据](#)在启动时运行命令。
- 建议您使用不受抢占式实例释放影响的存储介质来保存您的重要数据。例如，您可以使用独立创建的云盘（不能设置为随实例一起释放）、OSS、RDS 等存储数据。
- 将工作拆分为小的任务（使用网格、Hadoop或基于队列的架构）或者使用检查点，便于您经常保存计算结果。
- 使用抢占式实例释放通知来监控抢占式实例的状态。您可以通过[实例元数据](#)每分钟获取一次实例的状态，阿里云ECS释放抢占式实例时，会提前5分钟更新元数据信息。
- 测试您的应用程序，确保它能很好地处理意外释放的实例。您可以使用按量付费实例来运行该应用程序，然后自行释放这台实例，从而确认应用程序是否能处理自动释放的实例。

创建抢占式实例



说明：

本步骤重点介绍抢占式实例相关的选项，如需了解其它参数，请参考[使用向导创建实例](#)。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 在实例列表页面中，单击创建实例。
4. 选择计费方式为抢占式实例。
5. 设置设置单台实例规格上限价格。

当您的出价高于当前市场成交价，而且库存充足时，您就能按照市场成交价创建实例。抢占式实例支持一次性竞价请求，包括以下2种出价模式：

- 使用自动出价：选择跟随当前市场价格的模式，即表示始终接受实时的市场价格作为实例规格的计费价格。
- 设定您的最高价：您必须为指定的实例规格设置一个价格上限，即您愿意为这个实例规格支付的最高价格。



说明：

您能看到一个价格区间，最高价格与同规格按量付费实例相同。您可以结合自身业务，同时考虑可能的价格波动，在价格区间内设置一个合理的价格。如果您的出价充分考虑了可能的

价格波动，一小时保护周期后，您仍能较长时间持有抢占式实例。否则，一小时后，实例随时可能被释放。

6. 选择或者输入您要购买的台数。
7. 参考[使用向导创建实例](#)配置其余参数。
8. 确认订单信息后，单击创建实例。

抢占式实例创建成功后，您可以在实例列表中查看该实例信息。抢占式实例会被标记为 按量-抢占式实例。进入实例详情页后，在 付费信息 部分可查看创建实例时设置的出价策略。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[RunInstances](#) 创建抢占式实例。



说明：

如果需要跟随当前市场实际价格，将SpotStrategy参数设为SpotAsPriceGo。如果需要设置能接受的最高价，将 SpotStrategy参数设为SpotWithPriceLimit。

查看抢占式实例账单

与按量付费实例的收费金额不同，抢占式实例的收费金额是实际成交价格。

从实例详情页面：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 在实例列表页面，单击待查看抢占式实例的实例ID或者操作列下的管理。
4. 在实例详情页面，单击付费信息右侧的更多 > 查询消费明细。
5. 在消费明细页面，单击待查看抢占式实例操作列下的详情。

从费用中心页面：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 单击费用 > 进入费用中心。
3. 在费用中心页面，单击消费记录 > 消费明细。
4. 在消费明细页面，找到待查看抢占式实例，单击操作列下的详情。



说明：

您可以按产品、支付状态、账期等条件筛选。

3.4 预留实例券

3.4.1 预留实例券概述

预留实例券是一种抵扣券，可以自动匹配您账户下的按量付费实例（不含抢占式实例），抵扣按量付费实例账单。相比预付费实例，预留实例券与按量付费实例这种组合模式可以兼顾灵活性和成本。

概念对比

预留实例券、按量付费实例和预付费实例的区别见下表：

对比项	预留实例券	按量付费实例	预付费实例
形式	一种抵扣券。	以 按量付费 方式购买的实例，等同于一台实际运行的虚拟机。	以 预付费 方式购买的实例，等同于一台实际运行的虚拟机。
用途	无法单独使用，需要匹配按量付费实例，抵扣按量付费实例账单。	可以独立管理、配置，既可以用作简单的Web服务器，也可以与其他阿里云产品搭配提供强大的解决方案。	可以独立管理、配置，既可以用作简单的Web服务器，也可以与其他阿里云产品搭配提供强大的解决方案。

付款类型、有效期和预留实例数量

购买预留实例券时，您可以根据自身预算组合付款类型、有效期和预留实例数量。

· 付款类型有三种：

全预付、部分预付和0预付。详细的付款类型说明，请参阅[预留实例券计费](#)。



说明：

阿里云账号达到一定等级方可选择0预付。

· 有效期有两种：

1年和3年。



说明：

预留实例券过期后，匹配的按量付费实例会正常运行，但无法再抵扣按量付费实例账单。

· 预留实例数量：

一张预留实例券下预留实例的数量，即可以同时匹配同规格按量付费实例的数量。

属性

预留实例券自动匹配按量付费实例。您也可以管理已有预留实例券，进行拆分、合并和范围调整等操作，灵活匹配其它规格的按量付费实例。属性包括：

- 操作系统：目前，预留实例券仅支持匹配运行Linux系统的按量付费实例。
- 实例规格：预留实例券的规格，可以体现实例规格族和实例大小信息，用于匹配相应规格的按量付费实例。
- 范围：预留实例券的匹配范围，分为地域级和可用区级。



说明：

建议您针对明确的实例资源需求购买可用区级预留实例券，同时搭配地域级预留实例券应对临时的需求。

- 计算力：预留实例券可匹配的计算资源上限，由实例规格和预留实例数量决定。

使用限制

目前，预留实例券使用限制如下：

- 预留实例券数量
 - 地域级预留实例券数量：在所有地域下，您最多可以持有20张地域级预留实例券。
 - 可用区级预留实例券数量：可用区级预留实例券的数量单独计算，在每个可用区下，您最多可以各持有20张可用区级预留实例券。

例如，您可以在华东1（杭州）和华北1（青岛）下各购买10张地域级预留实例券，但地域级预留实例券的总数不得超过20张。您可以在华东1（杭州）的可用区B、可用区H下各购买20张可用区级预留实例券。如果需要更多预留实例券，您可以[提交工单申请](#)。

- 实例类型

只能匹配按量付费实例（不含[抢占式实例](#)）。

- 实例规格

能够使用预留实例券的规格族包括：

sn1ne、sn2ne、se1ne、ic5、c5、g5、r5、hfc5、hfg5和t5。其中，[突发性能实例t5](#)只支持可用区级预留实例券，不支持地域级预留实例券，也不支持合并、拆分或者范围调整。

费用

预留实例券的计费标准，请参阅[预留实例券计费](#)。

相关链接

预留实例券的匹配规则，请参阅[预留实例券匹配规则](#)。

预留实例券的购买操作，请参阅[购买预留实例券](#)。

预留实例券的管理操作，请参阅[管理预留实例券](#)。

使用API购买预留实例券，请参阅[PurchaseReservedInstancesOffering](#)。

使用API查询预留实例券，请参阅[DescribeReservedInstances](#)。

使用API管理预留实例券，请参阅[ModifyReservedInstances](#)。

3.4.2 预留实例券匹配规则

预留实例券需要匹配按量付费实例才能体现账单优势，本文为您介绍预留实例券的匹配规则和常见操作。

预留实例券匹配规则

您无法手动管理预留实例券和按量付费实例的匹配状态。购买预留实例券后，在有效期内预留实例券将自动匹配按量付费实例，匹配要素包括：操作系统、实例规格和范围。

如果您的账号下暂时没有可以匹配的按量付费实例，预留实例券会闲置，但会继续产生费用。在您购买符合要求的按量付费实例后立即自动匹配，匹配成功后即开始抵扣按量付费实例账单。具体计费细节，请参阅[预留实例券计费](#)。

购买成功后，生效时间按整点计算，从生效时间开始计费，失效时间为到期日次日的零点。例如，您在2019-02-26 13:45:00成功购买了一张预留实例券，有效期为一年，该预留实例券的生效时间和计费开始时间为2019-02-26 13:00:00，失效时间为2020-02-27 00:00:00。如果您在购买预留实例券时已经持有可匹配的实例，则从2019-02-26 13:00~14:00的小时账单开始抵扣，直至预留实例券失效。

建议您根据业务场景，提前购置可以匹配按量付费实例的预留实例券。预留实例券也提供了灵活的管理方式，让您可以根据业务场景管理预留实例券，最大程度地享受抵扣，灵活地控制成本。

地域级和可用区级预留实例券的特点见下表：

特点	地域级	可用区级	示例
实例大小灵活性	支持，可以匹配同一地域下同一规格族但大小不同的按量付费实例	不支持，必须匹配特定大小的按量付费实例	您持有以下运行中的按量付费实例： 2台Linux实例，ecs.c5.xlarge，华北1（青岛）。名称分别为C5PAYG-1和C5PAYG-2。 您购买了以下预留实例券： 1张地域级券，ecs.c5.2xlarge，华北1（青岛）。名称为C5RI。 购买成功后，C5RI同时匹配C5PAYG1和C5PAYG2，抵扣C5PAYG1和C5PAYG2的账单。

特点	地域级	可用区级	示例
可用区灵活性	支持，可以匹配同一地域下所有可用区的按量付费实例	不支持，必须匹配特定可用区下的按量付费实例	您持有以下运行中的按量付费实例： 1台Linux实例，ecs.c5.xlarge，华北1（青岛）可用区B。名称为C5PAYG-b。 您购买了以下预留实例券： 1张地域级券，ecs.c5.xlarge，华北1（青岛）。名称为C5RI。 购买成功后，C5RI匹配C5PAYG-b，抵扣C5PAYG-b的账单。 由于业务需要，您释放掉了C5PAYG-b，在可用区C启动了一台相同规格的C5PAYG-c，则该预留实例券继续匹配C5PAYG-c，抵扣C5PAYG-c的账单。
资源预留	不支持，实例资源库存紧张时可能需要等待	支持，预留指定数量的实例资源，保证启动成功	您购买了以下预留实例券： 5张可用区级券，ecs.c5.xlarge，华北1（青岛）可用区B。有效期为1年，预留实例数量为2。 华北1（青岛）可用区B下将为您预留10台实例，规格为ecs.c5.xlarge，预留期限是1年。

3.4.3 购买预留实例券

本文为您介绍购买预留实例券的注意事项和操作步骤。

注意事项

- 购买预留实例券前，请确保您要匹配的按量付费实例符合[预留实例券使用要求](#)。
- 您无法手动管理预留实例券和按量付费实例的匹配状态，请确保您已了解[预留实例券匹配规则](#)。

操作步骤

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击预留实例券。如果您尚未使用过预留实例券功能，单击申请邀测获取使用资格。
3. 在预留实例券页面中，单击购买预留实例券。
4. 配置地域信息。
 - a. 选择地域。
 - b. 配置资源预留。



说明：

仅可用区级预留实例券支持资源预留，但地域级预留实例券具有实例大小和可用区灵活性。

5. 配置实例信息。

a. 选择实例规格。



说明:

购买地域级预留实例券时需要选择实例大小，但在匹配按量付费实例时不做大小限制。

b. 选择付款类型。

支持全预付、部分预付和0预付，详细说明请参阅[预留实例券计费](#)。

6. 配置购买参数。

a. （可选）填写券名。

b. 填写预留实例券有效期。

支持1年和3年。

c. 填写预留实例数量。

可以同时匹配同规格按量付费实例的数量。例如，实例规格设置为ecs.g5.large，预留实例数量设置为3，该预留实例券就可以同时匹配3台规格为ecs.g5.large的按量付费实例。

7. 勾选《云服务器 ECS 服务条款》和《通用服务条款》，然后单击确认购买。

8. 在确认购买对话框中，确认参数，然后单击创建订单。

9. 确认支付信息，单击确认支付。

下一步

您已经成功购买了一张预留实例券，成功匹配按量付费实例后即可抵扣按量付费实例账单。您还可以[管理预留实例券](#)，应对按量付费实例的变化。

3.4.4 管理预留实例券

购买预留实例券之后，您可以通过拆分或者合并预留实例券来匹配更多规格的按量付费实例，还可以调整预留实例券的范围。

注意事项

为便于描述，待拆分、合并或调整的预留实例券称为原券，拆分、合并或调整后得到的预留实例券称为目标券。

拆分、合并或调整预留实例券前，请确认符合以下条件：

- 原券已经购买成功且在有效期内，即处于已生效状态。
- 没有其他处理中的拆分、合并或调整请求。
- 支持更改实例大小，但不支持更改实例规格族。

提交拆分、合并或调整请求后：

- 原券进入处理中状态，处理完成后状态会自动刷新。
- 您不能更改或取消处理中的请求，如果想回滚所做更改，需要重新发起更改请求。

成功拆分、合并或调整预留实例券后：

- 目标券立即生效，如果成功匹配新的按量付费实例，在同一个小时即开始抵扣按量付费实例账单。
- 原券的状态变为失效，价格更新为0美元。
- 如果目标券为可用区级预留实例券，资源预留的类型也会自动更新。

如果拆分、合并或调整预留实例券失败，原券继续可用。

拆分预留实例券

您可以将一张预留实例券拆分为数张计算力更小的预留实例券，匹配相应规格的按量付费实例，应对业务量的分流。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击预留实例券。
3. 在预留实例券页面中，单击原券操作列下的拆分。
4. 在拆分实例券页面，配置各个目标券的名称、实例规格和实例数量。



说明：

目标券计算力的总和必须等于原券计算力。

5. 单击确认。

合并预留实例券

如果业务量再度集中，您可以将数张预留实例券合并为一张计算力更大的预留实例券，匹配相应规格的按量付费实例。



注意：

合并预留实例券前，请确保：

- 原券的过期日期必须相同。
- 购买原券时的币种必须相同。
- 如果原券是地域级预留实例券，必须位于同一地域，如果原券是可用区级预留实例券，必须位于同一可用区。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。

2. 在左侧导航栏中，单击预留实例券。
3. 在预留实例券页面中，单击原券操作列下的合并。
4. 在合并实例券页面，选择各个原券，然后配置目标券的名称、实例规格和实例数量。

**说明：**

目标券计算力必须等于原券计算力的总和，且目标券的实例规格必须存在。例如，您可以用2张实例规格为ecs.g5.2xlarge的预留实例券合并出1张实例规格为ecs.g5.4xlarge的预留实例券，但不能用1张实例规格为ecs.g5.xlarge的预留实例券和2张实例规格为ecs.g5.2xlarge的预留实例券合并出1张实例规格为ecs.g5.5xlarge的预留实例券。

5. 单击确认。

调整预留实例券的范围

如果业务区域发生变化，您可以调整预留实例券的范围，包括：

- 将范围从可用区级改为地域级。
- 将范围从地域级改为可用区级。
- 在同一地域下更改可用区。

不支持跨地域调整预留实例券的范围。例如，如果您持有华东1（杭州）可用区B下的可用区级预留实例券，可以调整为华东1（杭州）其它可用区下的可用区级预留实例券，或者调整为华东1（杭州）下的地域级预留实例券，但不能将范围改为其它地域或者其它地域下的可用区。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击预留实例券。
3. 在预留实例券页面中，单击原券操作列下的修改。
4. 在修改实例券页面，配置新的地域信息。
5. 单击确认。

4 实例生命周期

4.1 实例生命周期介绍

本文介绍实例的生命周期，即从实例创建（购买）开始到释放结束的可能状态。

实例状态

在一个生命周期中，实例有其固有的几个状态，如下表所示。

状态	状态属性	状态解释	API 状态	控制台上可见
准备中	中间状态	实例创建后，在进入 运行中 之前的状态。如果长时间处于该状态，说明出现异常。	Pending	否
启动中	中间状态	在控制台上或通过API接口执行重启、启动等操作后，实例进入 运行中 之前的状态。如果长时间处于该状态，说明出现异常。	Starting	是
运行中	稳定状态	实例正常运行状态。实例处于这个状态时，您可以运行您的业务。	Running	是
即将过期	稳定状态	预付费实例过期前15天即进入这个状态。建议您 续费实例 。	Running	是
停止中	中间状态	在控制台上或通过API接口执行停止操作后，实例进入 已停止 之前的状态。如果长时间处于该状态，说明出现异常。	Stopping	是
已停止	稳定状态	实例已经创建完成等待启动，或者实例被正常停止，实例都会处于这个状态。处于这个状态下的实例不能对外提供业务。	Stopped	是
已过期	稳定状态	预付费实例到期，或者按量付费实例因账号欠费而停机，都会使实例进入 已过期 状态。处于这个状态的实例，不能对外提供业务。各种资源状态变化，请参见 预付费#包年包月# 和 按量付费 。	Stopped	是

状态	状态属性	状态解释	API 状态	控制台上可见
过期回收中	稳定状态	VPC 类型的预付费实例在到期后 15 天内，实例维持一段时间的 已过期 状态后，随时会从 已过期 进入 过期回收中。 · 进入 过期回收中 之前，您可以续费实例。续费成功，则所有资源保留，不受影响。 · 进入 过期回收中 状态后，实例计算资源（vCPU + 内存）不再保留，本地盘数据不再保留，云盘和分配的公网IP地址会保留。此时，您可以续费实例。如果在此状态时续费成功，云盘和分配的公网IP地址不变。	Stopped	是
欠费回收中	稳定状态	VPC 类型的按量付费实例在欠费停机后 15 天内，实例维持一段时间的 已过期 状态后，随时会从 已过期 进入 欠费回收中。 · 进入 欠费回收中 之前，您可以充值账号并 重开机，如果重开机成功，所有资源保留，不受影响。 · 进入 欠费回收中 状态后，实例计算资源（vCPU + 内存）不再保留，本地盘数据不再保留，云盘和分配的公网IP地址会保留。此时，您可以充值重开机，但是，可能会重开机失败，请隔一段时间后再试或提交工单解决。如果在此状态时重开机成功，云盘和分配的公网IP地址不变。	Stopped	是
已锁定	稳定状态	因为账户欠费或者安全原因，实例会被锁定。您可以提交工单申请解锁。	Stopped	是
等待释放	稳定状态	申请退款提早释放预付费实例时出现的状态。	Stopped	是

API 状态

实例的 API 状态可以通过调用 [DescribeInstanceStatus](#) 或者 [DescribeInstances](#) 查看，具体状态转换如下图所示。

4.2 创建实例

4.2.1 使用向导创建实例

本文介绍如何使用 ECS 管理控制台向导创建一个实例。

前提条件

- 在创建ECS实例前，您已经完成 [准备工作](#)。
- 如果创建Linux实例时需要绑定SSH密钥对，需要在目标地域 [创建一个SSH密钥对](#)。
- 如果要设置自定义数据，需要准备 [实例自定义数据](#)。
- 如果要让实例扮演某个角色，需要 [创建实例RAM角色#](#)并授予角色相应的权限。

操作步骤

1. 登录 [云服务器ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 实例。
3. 在 实例列表 页面，单击 创建实例，进入 创建 页面。
4. 完成 基础配置：
 - a) 选择 计费方式：包年包月、按量付费 或者 [抢占式实例](#)。



说明：

抢占式实例的创建方式，请参见 [创建抢占式实例](#)。

- b) 选择地域和可用区。系统默认随机分配可用区，您可以选择适用的可用区。如何选择地域和可用区，请参见 [地域和可用区](#)。



说明：

- 实例创建完成后，不可更改地域和可用区。
- 部分实例规格族并不是全地域提供。详细信息，请参见 [#unique_159](#)、[#unique_160](#)、[#unique_161](#) 和 [#unique_162](#)。

- c) 选择实例规格并设置实例数量：可供选择的实例规格由您所选择的地域决定。不同实例规格适用的应用场景，请参见 [实例规格族](#)。



说明：

- 每个账号有限定的按量付费实例或抢占式实例配额。以页面上显示的信息为准。

- 如果您使用弹性网卡，企业级实例规格族必须选择不少于2 vCPU核的实例规格，入门级实例规格族必须选择不少于4 vCPU核的实例规格。各种实例规格支持的弹性网卡数量，请参见 [实例规格族](#)。
- 如果您要使用SSD云盘作为存储设备，请选择I/O优化实例。

d) 选择镜像。您可以选择公共镜像、自定义镜像、共享镜像或从镜像市场选择镜像。



说明:

- 如果您要使用SSH密钥对，必须选择Linux系统。
- 如果您要设置实例自定义数据，只能选择特定的镜像，详细信息请参见 [实例自定义数据](#)。
- 公共初始系统环境，更多镜像可以在镜像市场获取。

e) 选择存储:

- 系统盘：必选项，用于安装操作系统。指定系统盘的云盘类型和容量：
 - 云盘类型：地域不同会影响可供选择的云盘类型。
 - 容量：系统盘默认容量为40 GiB，最大为500 GiB。如果选择的镜像文件大于40 GiB，则默认为镜像文件大小。系统盘的容量范围由镜像决定，如下表所示。

镜像	系统盘容量范围
Linux（不包括CoreOS） FreeBSD	[max{20, 镜像文件大小}, 500] GiB其中，公共镜像中，Ubuntu 14.04 32位、Ubuntu 16.04 32位和CentOS 6.8 32位的镜像文件容量为40 GiB
CoreOS	[max{30, 镜像文件大小}, 500] GiB
Windows	[max{40, 镜像文件大小}, 500] GiB

- 数据盘：可选项。如果在此时创建云盘作为数据盘，必须选择云盘类型、容量、数量，并设置是否 [加密](#)。您也可以在实例创建后参照 [创建按量付费云盘](#) 为实例添加新的数据盘。您可以创建空云盘，也可以使用快照创建云盘。最多可以添加16块云盘作数据盘。



说明:

此时创建的云盘有以下特点:

- 计费方式与实例相同。

- 包年包月数据盘只能随实例一起释放，按量付费的数据盘可以设置为随实例一起释放。

- 如果您选择的是带本地盘的实例规格族（比如i1、d1、d1ne等），这里会显示实例规格对应的本地盘信息，不可配置。各种本地盘实例规格对应的本地盘信息，请参见 [实例规格族](#)。

5. 单击 下一步：网络和安全组，完成网络和安全组设置：

a) 选择网络类型：

- 专有网络：必须选择专有网络和交换机。如果您没有创建专有网络和交换机，可以选择默认专有网络和默认交换机。
- 经典网络：如果您是在2016年6月16日12:00（UTC+8）以后第一次购买ECS实例，不能再选择经典网络。

b) 设置公网带宽：

- 如果需要为实例分配一个公网IP地址，必须选中 分配公网IPv4地址，选择 按使用流量计费公网带宽，并指定带宽。通过这种方式分配的公网IP地址不能与实例解绑。关于如何选择公网带宽计费方式，请参见 [公网带宽计费](#)。
- 如果您的实例不需要访问公网或者您的VPC类型ECS实例 [使用弹性公网IP#EIP#地址访问公网](#)，您不需要分配公网IP地址。EIP地址随时能与实例解绑。

c) 选择安全组。如果您自己没有创建安全组，可以使用默认安全组。默认安全组的规则，请参见 [#unique_166](#)。

d) 添加弹性网卡。如果所选实例规格支持弹性网卡，可以添加弹性网卡，并为网卡选择交换机。



说明：

这里添加的弹性网卡默认会随实例一起释放，您可以 [在ECS控制台](#) 或者使用 [DetachNetworkInterface](#) 接口分离实例和网卡。

6. (可选) 单击 下一步：系统配置，完成系统配置项：

- 选择并设置登录凭证。您可以选择 [创建后设置](#)，也可以当前直接设置。根据镜像选择不同的登录凭证：
 - Linux系统：可以选择使用密钥对或密码作为登录凭证。
 - Windows系统：只能使用密码作为登录凭证。
- 设置实例名称以及显示在操作系统内部的计算机名。
- 设置高级选项：
 - 实例RAM角色：为实例授予一个RAM角色。
 - 实例自定义数据：自定义实例启动行为或向实例传入数据。

7. (可选) 单击 下一步：分组设置，完成实例分组管理：如果您有多台实例，为了方便管理，建议您为实例添加标签。

8. 确认订单：

- 在 所选配置 部分，确认配置信息。您可以单击编辑图标重新编辑配置。
 - (可选) 单击 保存为启动模板 可以将此次选型配置记录成启动模板，方便后续引用。更多详情，请参见 [实例启动模板](#)。
 - (可选) 单击 生成Open API最佳实践脚本 可以获取创建实例时的 API 最佳实践列表。左侧 API 工作流 罗列出您对应操作下的能使用关联 API 以及请求参数的值。右侧提供面向编程语言的 SDK 示例，目前支持 Java 和 Python 示例。更多详情，请参见《[ECS API 参考](#)》 [简介](#)。
- (可选) 如果计费方式为 按量付费，可以 设置自动释放服务时间。
- (可选) 如果计费方式为 包年包月，可以设置购买时长，并选择是否开启 自动续费。
- 确认配置费用。实例和公网带宽的计费方式决定了显示的费用信息，如下表所示。

实例计费方式	费用估算
按量付费或抢占式实例	公网流量费用 + 配置费用。其中，配置费用包括：实例规格（CPU 和内存的配置）、系统盘、数据盘（如果有）和本地盘（如果有）的费用。
包年包月	公网流量费用 + 配置费用。其中，配置费用包括：实例规格（CPU和内存的配置）、系统盘、数据盘（如果有）和本地盘（如果有）的费用。

- 阅读并确认 云服务器ECS服务条款。

9. 单击 创建实例。

预期结果

实例开通后，单击 **管理控制台** 回到ECS管理控制台查看新建的ECS实例。在相应地域的 **实例列表** 里，您能查看新建实例的实例名称、公网IP地址、内网IP地址或私网IP等信息。

后续操作

- 您可以通过FTP服务上传本地文件到ECS实例。关于部署FTP服务的详细操作，请参见 [使用ECS实例创建FTP站点](#)。
- 创建实例后，建议您对操作系统做安全合规性检查和加固：
 - Linux实例，请参见 《安全公告和技术》 手册中的 [Linux操作系统加固](#)。
 - Windows实例，请参见 《安全公告和技术》 手册中的 [Windows操作系统安全加固](#)。
- 如果您随实例创建了数据盘，只有分区格式化后您才能正常使用数据盘，具体操作，请参见 [Windows 格式化数据盘](#) 或 [Linux 格式化数据盘](#)。

4.2.2 使用自定义镜像创建实例

如果您要创建一个实例，与现有的某个实例拥有完全相同的操作系统、应用程序和数据，您可以使用这个实例创建自定义镜像，并根据这个自定义镜像创建实例。采用这种方法可以提高工作或交付效率。

背景信息

- 如果自定义镜像与要创建的实例在同一个地域，您需要使用以下任一方法创建自定义镜像：
 - [导入镜像](#)
 - [#unique_177](#)
 - [#unique_178](#)
- 如果自定义镜像与要创建的实例在不同的地域，您需要将自定义镜像复制到目标地域。详细信息，请参见 [#unique_179](#)。
- 如果镜像属于不同的账号，必须先完成镜像共享。详细信息，请参见 [#unique_180](#)。

操作步骤

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 **实例**。
您也可以在此处单击 **镜像**，找到要使用的自定义镜像，并在 **操作** 列中单击 **创建实例**。
3. 在 **实例列表** 页的右上角，单击 **创建实例**。

4. 在创建实例页面，按 [创建ECS实例](#) 配置信息，但是需要注意以下配置：

- 地域：必须选择镜像所在的地域。
- 镜像：选择 自定义镜像 或者 共享镜像，并在下拉列表中选择需要的镜像。



说明：

如果您选择的自定义镜像中包含了一个或多个数据盘快照，系统会自动根据这些快照创建相同数量的云盘作为数据盘，每个云盘大小与对应的快照相同。您可以增加云盘容量，但不能缩小。

5. 确认订单。

4.2.3 创建相同配置的实例

本文介绍如何购买相同配置功能，提高在特定场景下横向扩展的效率。

操作步骤

1. 登录 [云服务器管理控制台](#)。
2. 选择地域。
3. 在左侧导航栏中，单击 实例。
4. 找到需要的实例，在 操作 列，选择 更多 > 购买相同配置。
5. 在 购买相同配置 页面，确认当前配置。如果您想修改部分配置，选择 更多配置，修改计费方式、安全组、公网带宽、带宽、登录验证方式、实例名称等信息。
6. 对于包年包月预付费实例，您可以修改购买时长。
7. 设置 购买量。
8. 阅读并确认 《云服务器 ECS 服务条款》。
9. 如果是包年包月预付费实例，单击 去下单。如果是按量付费实例，单击 去开通。

4.2.4 使用实例启动模板创建实例

您可以直接使用现有实例启动模板配置实例，省去重复选择配置项的时间。

前提条件

您已经 [创建模板](#) 或 [创建实例启动模板的新版本](#)。

操作步骤

1. 登录 [ECS控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例启动模板。

- 找到模板或版本，在 操作 列中，单击 创建实例。
- 在 自定义购买 页面，选择模板和版本，待配置信息加载完成，检查所有配置信息。



说明：

如果需要修改参数，或者所选的模板缺少必要参数，单击编辑图标修改配置。

- 如果您选择的是包年包月实例，则选择购买时长并勾选服务协议，单击 确认下单，完成支付后可登录控制台查看新建实例。

如果您选择的是按量付费实例，则勾选服务协议，单击 创建实例。实例创建成功后，可登录控制台查看新建实例。

4.3 连接实例

4.3.1 连接方式导航

根据ECS实例的网络设置和操作系统，以及您本地设备的操作系统，您可以选择合适的方法连接ECS实例。

连接Linux实例

采用不同的方法连接Linux实例，如下表所示。

能访问公网	本地设备操作系统	连接方法
是/否	Windows或者类Unix	使用管理终端连接Linux实例
是	Windows	使用PuTTY等远程连接工具连接： · 登录凭证为SSH密钥对：使用SSH密钥对连接Linux实例 · 登录凭证为密码：使用用户名密码验证连接Linux实例
是	Linux或者Mac OS等类Unix系统	使用命令连接： · 登录凭证为SSH密钥对：使用SSH密钥对连接Linux实例 · 登录凭证为密码：使用用户名密码验证连接Linux实例
是	iOS或者Android	使用SSH Control Lite或者JuiceSSH等App连接： 在移动设备上连接Linux实例

连接Windows实例

采用不同的方法连接Windows实例，如下表所示。



注意：

Windows实例创建成功后，实例的操作系统内部需要进行初始化，一般需要2~3分钟，初始化期间请不要重启实例。如果您创建了非I/O优化的Windows实例，需要10分钟完成初始化，请等待初始化完成后再连接实例。

表 4-1: 在移动设备上连接Windows实例

能访问公网	本地设备操作系统	连接方法
是/否	Windows或者类Unix	使用管理终端连接Windows实例
是	Windows	使用远程桌面连接（MSTSC）连接： 本地客户端上连接Windows实例
是	Linux	使用rdesktop等软件连接： 本地客户端上连接Windows实例
是	Mac OS	使用Microsoft Remote Desktop Connection for Mac连接： 本地客户端上连接Windows实例
是	iOS或者Android	使用Microsoft Remote Desktop等App连接： 在移动设备上连接Windows实例

4.3.2 使用管理终端连接Linux实例

本文介绍如何使用云服务器 ECS 管理控制台的管理终端连接 Linux 实例，并说明一些相关的操作。

使用场景

如果普通远程连接软件（比如 PuTTY、Xshell、SecureCRT 等）无法使用，您可以使用云服务器 ECS 管理控制台的管理终端连接实例，查看云服务器操作界面当时的状态。

管理终端适用的场景包括但不限于：

- 如果您的实例引导速度慢（如启动自检），您可以通过管理终端查看进度。

- 如果您的实例内部设置错误（比如，误操作开启了防火墙），导致无法使用软件远程连接，您可以通过管理终端连接到实例后修改设置（比如关闭防火墙）。
- 如果应用消耗 CPU 或带宽比较高（例如云服务器被肉鸡、进程 CPU或带宽跑满），导致无法远程连接，您可以通过管理终端连接到实例，结束异常进程等。

前提条件

- 您已经创建了实例。
- 您已经设置了实例登录密码。如果未设置，您可以 [重置实例密码](#)。

操作步骤

1. 登录 [云服务器 ECS 管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏里，单击 **实例**。
3. 在 **实例列表** 页上，选择目标地域。
4. 在实例列表里，找到需要连接的实例，在 **操作** 列，单击 **远程连接**。
5. 连接管理终端：

- 使用主账号第一次连接管理终端时，按以下步骤连接管理终端：

- a. 在 **远程连接密码** 对话框中，复制密码。



说明：

- 连接密码仅在第一次连接管理终端时显示一次。如果您以后需要使用这个密码连接管理终端，请记下该密码。
- 如果您以RAM用户身份第一次连接管理终端，不会出现这个对话框。

- b. 单击 **关闭**。

- c. 在弹出的 **输入远程连接密码** 对话框中粘贴密码后，单击 **确定**，开始连接 **管理终端**。

- 如果您忘记了密码或者以RAM用户身份第一次连接管理终端时，按以下步骤操作：

- a. [修改远程连接密码](#)。

- b. 单击界面左上角的 **发送远程命令 > 连接远程连接**。

- c. 在弹出的 **输入远程连接密码** 对话框中，输入刚修改的新密码。

- d. 单击 **确定**，开始连接管理终端。

- 使用主账号或RAM用户身份再次连接管理终端 时，在 **输入远程连接密码** 对话框中输入密码，单击 **确定**，开始连接管理终端。

6. 输入用户名 root 和实例登录密码登录 ECS 实例。



说明:

- Linux 系统一般不会显示密码输入过程。
- 您可以单击界面左上角的 发送远程命令 > CTRL+ALT+Fx (x 为 1 – 10) , 切换不同的管理终端连接 Linux 实例执行不同的操作。
- 如果出现黑屏, 可能是因为 Linux 实例处于休眠状态, 单击键盘上任意键即可唤醒。

修改远程连接密码

如果您希望使用方便记忆的远程连接密码, 或者忘记了密码, 您可以按照以下步骤修改远程连接密码。



说明:

如果您需要连接非 I/O 优化实例, 修改密码后, 您需要在 ECS 管理控制台重启实例使新密码生效。重启操作需要停止您的实例, 中断您的业务, 所以请谨慎执行。

1. 进入 管理终端 界面。
2. 关闭弹出的 远程连接密码 对话框或 输入远程连接密码 对话框。
3. 在界面的右上角, 单击 修改远程连接密码。
4. 在弹出的 修改远程连接密码 对话框里, 输入新密码后, 单击 确定, 关闭对话框。
5. 新密码生效:
 - 如果您要连接的是 I/O 优化实例, 新密码会立即生效。
 - 如果您要连接的是非 I/O 优化实例, 您必须先在控制台上 [重启实例](#), 密码才会生效。在 ECS 实例内部重启无效。

复制长命令

如果您需要连接 Linux 实例, 您可以使用 复制命令输入 功能输入比较长的文本、文件下载地址等。

1. 进入 管理终端 界面。
2. 在界面右上角, 单击 复制命令输入。
3. 在弹出的 复制粘贴命令 对话框中, 输入具体的命令后, 单击 确定, 即可将命令复制到 Linux 的命令行界面。

相关文档

- 在PC端，您可以使用其他方式远程连接 Linux 实例：
 - 使用SSH密钥对连接Linux实例
 - 使用用户名密码验证连接Linux实例
- 在移动设备端，您可以参考[在移动设备上连接Linux实例](#)。

4.3.3 使用SSH密钥对连接Linux实例

本文介绍了如何在Windows和Linux环境中使用SSH密钥对登录Linux实例。

前提条件

- 您已经拥有一台分配了密钥对的Linux实例。您可以在[创建ECS实例时分配密钥对](#)，也可以为实例[绑定密钥对](#)。
- 实例所在的安全组必须添加以下安全组规则。具体操作，请参见[添加安全组规则](#)。

网络类型	网卡类型	规则方向	授权策略	协议类型	端口范围	授权类型	授权对象	优先级
VPC	不需要配置	入方向	允许	SSH(22)	22/22	地址段访问	0.0.0.0/0	1
经典网络	公网							

操作方式

根据本地设备的操作系统，您可以用不同的方式使用 SSH 密钥对登录 Linux 实例：

- 本地为Windows环境
- 本地为Linux或支持SSH命令的环境

本地为Windows环境

本节以PuTTY和PuTTYgen为例，介绍如何在Windows环境中将阿里云生成的私钥文件转换为PuTTY支持的格式，并通过SSH远程连接工具登录Linux实例。



说明：

请提前下载并安装[PuTTY](#)和[PuTTYgen](#)。

- （可选）如果您正在使用阿里云生成的.pem私钥文件，必须先按以下步骤转为.ppk私钥文件。如果您使用的私钥文件本身已经是.ppk文件，可以略过这一步。



说明：

在使用SSH密钥对时下载.pem私钥文件。

- a. 启动PuTTYgen。本示例中的PuTTYgen版本为0.68。
- b. 在Parameters > Type of key to generate中，选中RSA。



说明:

Number of bits in a generated key的值不需要设置，软件会根据导入的私钥信息自动更新。

- c. 单击Load，选择显示所有类型的文件，找到您的.pem文件。



说明:

PuTTYgen默认仅显示扩展名为.ppk的文件。

- d. 选择您从阿里云下载的.pem格式的私钥文件，然后单击打开。
 - e. 单击OK（确定）关闭确认对话框。
 - f. 单击Save private key。PuTTYgen会显示一条关于在没有口令的情况下保存密钥的警告，单击是(Y)。
 - g. 指定与密钥对相同的私钥名称，保存。PuTTY会自动为文件添加.ppk扩展名。
2. 启动PuTTY。
 3. 选择Connection > SSH > Auth，再单击Browse…，选择前面所生成的.ppk文件。
 4. 单击Session。
 - 在Host Name (or IP address)里输入账号和需要连接的实例公网IP地址，格式为root@IP地址。
 - 在Port里输入端口号22。
 - Connection type选择SSH。

5. 单击Open，开始连接您的Linux实例。

当页面上出现Connection established. 时，说明您已经成功地使用密钥对登录实例。

本地为Linux或其它支持SSH命令的环境

本节介绍如何在Linux或其他支持SSH命令的环境（如Windows下的MobaXterm）下使用SSH密钥对登录Linux实例。

· 方式一

1. 找到您所下载的.pem私钥文件在本地机上的存储路径，例如/root/mysshkey.pem。



说明:

在使用SSH密钥对时下载.pem私钥文件。此处路径和文件名称仅为示例，请根据实际情况修改。

2. 运行命令修改私钥文件的属性：`chmod 400 [.pem私钥文件在本地机上的存储路径]`。例如，`chmod 400 /root/mysshkey.pem`。
3. 运行命令连接至实例：`ssh -i [.pem私钥文件在本地机上的存储路径] root@[公网IP地址]`。例如，`ssh -i /root/mysshkey.pem root@10.10.10.100`。

· 方式二

您也可以通过SSH配置来简化连接命令。

1. 进入根目录下的ssh目录，按照如下方式修改config文件。

```
Host ecs      // 输入ECS实例的名称
HostName 192.*.*.* // 输入ECS实例的公网IP地址
Port 22      // 输入端口号，默认为22
User root    // 输入登录账号
IdentityFile ~/.ssh/ecs.pem // 输入.pem私钥文件在本机的地址
```

2. 保存config文件。
3. 重启SSH。
4. 运行命令连接至实例：`ssh [ECS名称]`。例如，`ssh ecs`。

相关连接

您也可以使用用户名密码验证连接Linux实例。具体操作，请参见[使用用户名密码验证连接Linux实例](#)和[使用管理终端连接Linux实例](#)。

4.3.4 使用用户名密码验证连接Linux实例

本文仅介绍如何使用用户名和密码验证远程连接 Linux 实例。

前提条件

在远程连接之前，请确保：

- 实例必须处于 运行中 状态。如果实例未运行，请 [启动实例](#)。
- 实例已经设置登录密码。如果未设置密码或密码丢失，请 [重置密码](#)。

- 实例能访问公网：
 - 专有网络（VPC）下，在创建实例时购买带宽从而分配到一个公网 IP 地址，或者在创建实例后 [绑定一个弹性公网 IP 地址](#)。
 - 经典网络下，您的实例必须分配了公网 IP 地址。以下是获取公网 IP 地址的方法：
 - 无论是包年包月实例还是按量付费实例，只要您在创建实例时购买了带宽就会被分配一个公网 IP 地址。
 - 如果您在创建包年包月实例时未设置带宽，可以 [升降配](#) 获取公网 IP 地址。
- 实例所在的安全组必须添加以下安全组规则（具体操作，请参考 [添加安全组规则](#)）：

网络类型	网卡类型	规则方向	授权策略	协议类型	端口范围	授权类型	授权对象	优先级
VPC	不需要配置	入方向	允许	SSH(22)	22/22	地址段访问	0.0.0.0/0	1
经典网络	公网							

操作方式

根据本地设备的操作系统，您可以用不同的方式使用 SSH 协议远程连接 Linux 实例：

- 本地设备使用 [Windows](#) 操作系统
- 本地设备使用 [Linux](#) 或 [Mac OS X](#) 系统
- 本地设备使用 [Android](#) 或 [iOS](#) 系统

本地设备使用 Windows 操作系统

如果本地设备使用 Windows 操作系统，您可以使用远程连接软件（如 PuTTY）连接 Linux 实例。本文档以 PuTTY 为例说明如何远程连接 Linux 实例。执行以下操作前，请先 [下载 PuTTY](#)。

按以下步骤连接 Linux 实例。

1. 双击 putty.exe，启动程序，进入 PuTTY 主界面。
2. 配置 Session：
 - Host Name：输入实例的公网 IP 地址或弹性公网 IP 地址。
 - Port：输入 22。
 - Connection Type：选择 SSH。
 - （可选）Saved Session：如果您希望以后不再输入上述信息直接进入登录界面，可以在这里为这个会话指定一个便于识别的名称，再单击 Save 保存。

3. 单击 Open 进入登录页面。



说明:

首次连接时会出现以下警告，表示PuTTY无法确认远程服务器（实例）的真实性，只能提供服务器的公钥指纹，需要您确认是否信任该服务器，并将其公钥指纹加入到本地机器的注册表中。一般选择 是，之后，如果您登录时再次弹出这个警告，表示您的实例可能发生了 [中间人攻击](#)。关于这个警告更详细的信息，请参考 [PuTTY官网文档](#)。

4. 根据提示，分别输入您 ECS 实例的用户名（默认为 root）和密码，并回车确认。



说明:

一般 Linux 系统不会显示密码的输入过程。

当 PuTTY 的界面上出现Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !时，表示您已经成功连接到实例。

至此，您可以开始操作您的实例了。

本地设备使用 Linux 或 Mac OS X 系统

如果本地设备使用 Linux 或 Mac OS X 系统，按以下步骤远程连接实例。

1. 输入 SSH 命令连接：`ssh root@实例的(弹性)公网 IP`。
2. 输入实例登录密码。

当界面上出现Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !时，表示您已经成功连接到实例。

至此，您可以开始操作您的实例了。

本地设备使用 Android 或 iOS 系统

如果您需要从移动设备上远程连接 Linux 实例，您可以使用 app 连接。根据移动设备的操作系统不同，您可以有不同的选择。具体的操作描述，请参考 [在移动设备上连接Linux实例](#)。

相关链接

如果您使用的是 SSH 密钥对，请参考 [使用SSH密钥对连接Linux实例](#)。

如果您要使用 ECS 控制台的管理终端，请参考[使用管理终端连接Linux实例](#)。

如果希望在 Windows 操作系统中远程连接 CentOS 实例，并使用图形化界面管理实例，您可以在实例上安装 VNC Server，并通过 VNC Viewer 连接实例。具体操作，请参考在 [Linux 实例上自动安装并运行 VNC Server](#)。

4.3.5 在移动设备上连接Linux实例

本文介绍了如何在移动设备上连接 Linux 实例，以 SSH Control Lite 为例介绍如何在 iOS 设备上连接 Linux 实例，以 JuiceSSH 为例介绍如何在 Android 设备上连接 Linux 实例。

前提条件

在连接之前，您应先确认以下事项：

- 实例处于 运行中 状态。
- 实例拥有公网 IP 地址，允许公网访问。
- 您应该已经设置了实例的登录密码。如果密码丢失，您需要 [重置实例登录密码](#)。
- 实例所在的安全组里，您已经 [添加安全组规则](#)：

网络类型	网卡类型	规则方向	授权策略	协议类型	端口范围	授权类型	授权对象	优先级
VPC 网络	不需要配置	入方向	允许	SSH(22)	22/22	地址段访问	0.0.0.0/0	1
经典网络	公网							

使用 SSH Control Lite 连接 Linux 实例

如果您使用 iOS 设备，请确保已经安装了 SSH Control Lite。本示例中使用用户名和密码进行认证。

1. 启动 SSH Control Lite，单击 Hosts。
2. 在 Hosts 页面，在左上角，单击 +。
3. 在弹出菜单中，单击 Connection。
4. 在 Connection 页面上，输入连接信息后，单击 Save。需要输入的连接信息包括：
 - Name：指定 Host 名称，如本例中，设置为 DocTest。
 - Protocol：采用默认值 SSH。
 - Host：输入需要连接的 Linux 实例的公网 IP 地址。
 - Port：输入端口号 22。
 - Username：输入用户名 root。
 - Password：输入实例登录密码。
5. 在页面底部单击 Remote Controls。

6. 在 Remote Controls 页面，在左上角，单击 +，创建一个新的远程连接会话，如本例中命名为 New remote。

以上步骤 1 – 步骤 6 的操作如下图所示：

7. 在 New remote 页面上，单击 Host1。
8. 在弹出菜单中，单击 Bind。
9. 选择刚添加的 Linux 实例，如本例中的 DocTest。
10. 在 New remote 页面上，在右上角单击 Done。进入 Edit 状态后，单击 DocTest。
11. 在弹出菜单中，单击 Connect。

以上步骤 7 – 步骤 11 的操作如下图所示：

12. 在弹出的提示信息中，根据您的需要，选择 Yes, Once 或 Yes, Permanently。连接成功后，DocTest 前的指示图标会变为绿色。
13. 在 New remote 页面上，单击 DocTest。
14. 在弹出菜单中，单击 Console，进入 Linux 实例的管理界面。

以上步骤 12 – 步骤 14 的操作如下图所示：

至此，您已经成功地连接了 Linux 实例。

使用 JuiceSSH 连接 Linux 实例

如果您使用 Android 设备，请确保已经安装了 JuiceSSH。本示例中使用用户名和密码进行认证。

1. 启动 JuiceSSH，并单击 Connections。
2. 在 Connections 页面上，单击 + 图标。

3. 在 New Connection 页面上，添加连接信息后，单击  图标。需要添加的连接信息包括：

- Nickname：指定连接会话的名称，如本例中，设置为 DocTest。
- Type：采用默认值 SSH。
- Address：输入需要连接的 Linux 实例公网 IP 地址。
- 按以下步骤设置 Identity：
 - a. 单击 Identity，在下拉列表里单击 New。
 - b. 在 New Identity 页面上，添加如下信息后，单击  图标。需要添加的信息包括：
 - NickName：可选项，您可以根据管理需要设置一个身份名称，方便后续管理。如本例中，设置为 DocTest。
 - Username：输入用户名 root。
 - Password：单击 SET(OPTIONAL) 后，输入实例登录密码。
- Port：输入端口号 22。

4. 确认提示信息后，单击 ACCEPT。

5. （可选）第一次连接时，app 会提示您如何设置字体等。确认信息后，单击 OK - I' VE GOT IT!。

至此，您已经成功连接了 Linux 实例。

4.3.6 本地客户端上连接Windows实例

本文介绍如何通过本地客户端连接Windows实例。

前提条件

在远程连接Windows实例之前，请确保：

- 实例状态必须为 运行中。如果实例不在运行中，必须 [启动实例](#)。
- 实例已经设置登录密码。如果未设置或密码丢失，必须 [重置实例登录密码](#)。

- 实例能访问公网：
 - 专有网络（VPC）下，在创建实例时购买带宽从而分配到一个公网 IP 地址，或者在创建实例后 [绑定一个弹性公网 IP 地址](#)。
 - 经典网络下，您的实例必须分配了公网IP地址。以下是获取公网IP地址的方法：
 - 无论是包年包月实例还是按量计费实例，您在创建实例时购买了带宽即会被分配一个公网IP地址。
 - 如果您在创建包年包月实例时未设置带宽，可以 [升级带宽](#) 获取公网IP地址。
- 实例所在的安全组必须添加以下安全组规则（具体操作，请参考 [添加安全组规则](#)）：

网络类型	网卡类型	规则方向	授权策略	协议类型	端口范围	授权类型	授权对象	优先级
VPC	不需要配置	入方向	允许	RDP(3389)	3389/3389	地址段访问	0.0.0.0/0	1
经典网络	公网							

操作方式

根据本地设备的操作系统不同，您可以用不同的远程连接软件连接 Windows 实例：

- 本地设备使用 [Windows 操作系统](#)
- 本地设备使用 [Linux 操作系统](#)
- 本地设备使用 [Mac OS 操作系统](#)
- 本地设备使用 [Android 或 iOS 系统](#)

本地设备使用Windows操作系统

如果本地设备使用Windows操作系统，您可以使用Windows自带的远程桌面连接工具MSTSC连接Windows实例。

1. 选择以下任一方式启动 远程桌面连接（MSTSC）：

- 选择 开始 > 附件 > 远程桌面连接。
- 单击 开始 图标，在搜索框里中输入 mstsc 后按回车键确认。
- 按快捷键 Win（Windows 徽标键）+R 启动 运行 窗口，输入 mstsc 后按回车键。

2. 在 远程桌面连接 对话框中：

- a. 单击 显示选项。
- b. 输入实例的公网IP地址或EIP地址。
- c. 输入用户名，默认为 Administrator。



说明：

如果您希望下次登录时不再手动输入用户名和密码，可以选择 允许我保存凭据。

- d. （可选）如果您希望将本地文件拷贝到实例中，您可以设置通过远程桌面共享本地电脑资源：单击 本地资源 选项卡，然后，
 - 如果您需要从本地直接复制文字信息到实例中，选择 剪贴板。
 - 如果您需要从本地复制文件到实例中，单击 详细信息，选择驱动器后再选择文件存放的盘符。
- e. （可选）如果您对远程桌面窗口的大小有特定的需求，可以选择 显示 选项卡，再调整窗口大小。一般选择全屏。
- f. 单击 连接。

本地设备使用Linux操作系统

如果本地设备使用Linux操作系统，您可以使用远程连接工具连接Windows实例。这里以 rdesktop为例说明。

1. 下载并启动rdesktop。
2. 运行以下命令连接Windows实例。将示例中的参数改为您自己的参数。

```
rdesktop -u administrator -p password -f -g 1024*720 192.168.1.1 -r clipboard:PRIMARYCLIPBOARD -r disk:sunray=/home/yz16184
```

参数说明如下表所示。

参数	说明
-u	用户名，Windows实例默认用户名是 Administrator。
-p	登录Windows实例的密码。

参数	说明
-f	默认全屏，需要用 Ctrl+Alt+Enter 组合键进行全屏模式切换。
-g	分辨率，中间用星号（*）连接，可省略，省略后默认为全屏显示。
192.168.1.1	需要远程连接的服务器IP地址。需要替换为您的Windows实例的公网IP地址或 EIP 地址。
-d	域名，例如域名为INC，那么参数就是 -d inc。
-r	多媒体重新定向。比如： · 开启声音：-r sound。 · 使用本地的声卡：-r sound : local。 · 开启 U 盘：-r disk:usb=/mnt/usbdevice。
-r clipboard:PRIMARYCLIPBOARD	实现本地设备Linux系统和Windows实例之间直接复制粘贴文字。支持复制粘贴中文。
-r disk:sunray=/home/yz16184	指定本地设备Linux系统上的一个目录映射到Windows实例上的硬盘，这样就可以不再依赖Samba或者FTP传送文件。

本地设备使用Mac OS操作系统

如果您本地使用Mac OS操作系统，您可以参考 [微软官网文档](#) 操作。

本地设备使用Android或iOS系统

如果要使用移动设备远程连接您的Windows实例，您可以使用app。

4.4 启动和停止实例

本文介绍启动和停止实例，以及VPC内实例停机不收费功能相关的操作。

启动实例

如果实例目前处于已停止状态，您可以在控制台上启动实例，使实例进入运行中状态。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 选择地域。

4. 找到需要启动的实例，在操作列，选择更多 > 实例状态 > 启动。如果您需要同时启动多台已停止的实例，可以选中多台实例，并在实例列表底部，单击启动。

5. 在启动实例对话框中，确认信息，并单击确定。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[StartInstance](#)启动实例。

停止预付费实例

如果预付费实例目前处于运行中状态，您可以在控制台上停止实例，使实例进入已停止状态。停止预付费实例不会影响实例的计费。



说明：

停止实例会中断您的业务，请谨慎执行。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏里，单击实例。
3. 选择地域。
4. 找到需要停止的预付费实例，在操作列，选择更多 > 实例状态 > 停止。



说明：

如果您需要同时停止多台运行中的实例，可以选中多台实例，并在实例列表底部，单击停止。

5. 在停止实例对话框里，选择停止方式，并单击确定。

停止按量付费实例

如果按量付费实例目前处于运行中状态，您可以在控制台上停止实例，使实例进入已停止状态。



说明：

停止实例会中断您的业务，请谨慎执行。抢占式实例的停止过程和按量付费实例一致。

停止按量付费实例可能会影响实例的计费，具体动作由是否启用了VPC内实例停机不收费功能决定。

- 经典网络下的按量付费实例不支持VPC内实例停机不收费功能，实例停止后继续收费。只有[释放实例](#)后，实例才会停止计费。

- VPC下的按量付费实例支持VPC内实例停机不收费功能：
 - 如果没有启用VPC内实例停机不收费功能，实例停止后继续收费。
 - 如果启用了VPC内实例停机不收费功能，您可以在停止实例时选择是否保留实例并收费。如果选择不保留实例，vCPU、内存和公网IP将不再产生费用，但其他资源将继续计费。详细的实例停机不收费说明，请参考[按量付费实例停机不收费](#)。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏里，单击实例。
3. 选择地域。
4. 找到需要停止的按量付费实例，在操作列，选择更多 > 实例状态 > 停止。如果您需要同时停止多台运行中的实例，可以选中多台实例，并在实例列表底部，单击停止。
5. 根据实例网络类型和是否启用了VPC内实例停机不收费，弹出的界面不同，请根据实际情况操作：

- 如果实例的网络类型为经典网络，或者没有启用VPC内实例停机不收费：

- a. 在停止实例对话框中，选择停止方式。
- b. 单击确定。

- 如果启用了VPC内实例停机不收费：

- a. 在提醒对话框中，阅读VPC内实例停机不收费的说明。
- b. 单击确定。
- c. 在停止实例 对话框中，选择停止方式和 停止模式。



说明：

如果选择停止后不保留实例，停止实例后，该实例对应的停止模式列会显示为停机不收费。否则，显示为保留并收费。

- d. 单击确定。



说明：

如果需要关闭VPC内实例停机不收费，请参考[关闭功能](#)。

成功停止实例后，实例会进入已停止状态。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[StopInstance](#)停止按量付费实例。

4.5 重启实例

本文介绍如何通过控制台或者API重启实例。

注意事项

- 待重启的实例必须处于运行中状态。
- 重启操作会造成您的实例停止工作，造成业务中断，请谨慎执行。

操作步骤

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 选择地域。
4. 找到需要重启的实例。
 - 如果重启一个实例，在操作列中，单击更多 > 实例状态 > 重启。
 - 如果重启多个实例，选择实例（所选实例的状态必须一致），并在页面底部单击重启。
5. 在重启实例对话框中，选择重启方式，并单击确定。

您也可以调用[RebootInstance](#)重启实例。

4.6 释放实例

本文介绍如何手动释放按量付费实例，以及自动释放实例的相关操作。

注意事项

仅按量付费实例支持释放功能，包括抢占式实例，请及时释放不再需要的按量付费实例节省费用。



说明：

释放后数据无法恢复，建议您在释放之前先 [创建快照](#) 备份数据。

对于按量付费实例，如果您未开启 [按量付费实例停机不收费](#)，停止实例后会继续计费，只有释放后才停止计费。

对于包年包月实例，计费周期到期后，您可以手动释放；如果一直未续费，实例也会自动释放。

您也可以为按量付费实例[开启实例释放保护功能](#)，避免误操作释放实例造成不可挽回的后果。

手动释放实例

您可以通过控制台立即释放按量付费实例。

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。

2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。
4. 设置释放：
 - 如果您要释放单个实例：找到需要释放的实例，在 操作 列中，选择 更多 > 实例状态 > 释放设置。
 - 如果您要释放多个实例：根据 付费方式 筛选按量计费实例，选择需要释放的多个实例，在列表下方，单击 释放设置。
5. 在弹出的窗口中，选择 立即释放。
6. 单击 下一步，并单击 确认。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[DeleteInstance](#)释放实例。

开启自动释放

您也可以开启自动释放功能，设置自动释放实例的时间。如果重复设置自动释放时间，以最新的一次设置为准。

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。
4. 设置释放：
 - 如果您要释放单个实例：找到需要释放的实例，在 操作 列中，选择 更多 > 实例状态 > 释放设置。
 - 如果您要释放多个实例：根据 付费方式 筛选按量计费实例，选择需要释放的多个实例，在列表下方，单击 释放设置。
5. 在弹出的窗口中，选择 定时释放。
6. 开启自动释放开关，并设置释放的日期和时间。



说明：

最早只能设置在30分钟后自动释放实例，时间精确到分钟。

7. 单击 下一步，然后单击 确认。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[ModifyInstanceAutoReleaseTime](#)为按量付费实例设定自动释放时间。

关闭自动释放

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 **实例**。
3. 选择地域。
4. 释放设置：
 - 如果您要关闭单个实例的自动释放：找到需要释放的实例，在 **操作** 列中，选择 **更多 > 实例状态 > 释放设置**。
 - 如果您要关闭多个实例的自动释放：根据 **付费方式** 筛选按量计费实例，选择需要释放的多个实例，在列表下方，单击 **释放设置**。
5. 在弹出的窗口中，选择 **定时释放**。
6. 关闭自动释放开关。
7. 单击 **下一步**，然后单击 **确认**。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用 [ModifyInstanceAutoReleaseTime](#) 为按量付费实例取消自动释放。

4.7 重开机实例

在结清按量付费实例的欠费账单后请及时重开机，否则实例将会被释放。本文介绍重开机相关概念和操作。

注意事项

对于按量付费实例，如果欠费日（T）后15天（T+15）内扣款失败，实例会因欠费而被停机，实例进入已过期状态。您必须在欠费日后30天（T+30）内提交工单结清账单并重开机。否则，实例会被释放，所有数据无法恢复。



说明：

如果在欠费日后30天（T+30）内没有重开机，ECS实例将在欠费之日起30天后自动释放，数据不可恢复。

前提条件

按量付费实例处于已过期或者欠费回收中状态。

[提交工单](#) 结清账单。

操作步骤

按以下步骤在 ECS 管理控制台上重开机一台实例：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 选择地域。
4. 选中需要重开机的实例，在实例列表底部，选择更多 > 实例设置 > 重开机。
5. 选择立刻重开机，或者设置重开机时间。

如果选择立刻重开机，约10分钟后，选中的实例会进入正常运行状态。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[ReactivateInstances](#)重开机。

5 管理实例资源

5.1 管理实例启动模板

5.1.1 什么是实例启动模板

实例启动模板是一项持久化ECS实例配置的功能，可用于快速创建实例。实例启动模板中包含了用于创建实例的配置信息，可以存储除了密码以外的任意配置信息，包括密钥对、RAM角色、实例类型和网络设置等。

实例启动模板特性

实例启动模板（以下简称为 模板）是用于快速创建实例的模板。模板中包含了您自主选择的用于创建实例的配置信息，所有配置为可选，能够满足不同场景的个性化需求。

模板可以存储除了密码以外的任意配置信息，包括密钥对、RAM角色、实例类型和网络设置等。如果模板中有充分的配置信息则可以一键创建实例。

实例启动模板不支持修改，但可以创建多个版本，每个版本可以配置不同的参数，通过版本管理体现实例配置的演进过程。您可以使用模板任意一个版本创建实例。

控制台操作

- [创建模板](#)
- [在一个模板中创建多个版本](#)
- [更改默认版本](#)
- [使用模板创建实例](#)
- [删除模板和版本](#)

API操作

- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateLaunchTemplateVersion](#)
- [DescribeLaunchTemplates](#)
- [#unique_234](#)
- [ModifyLaunchTemplateDefaultVersion](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLaunchTemplateVersion](#)

5.1.2 创建实例启动模板

本文介绍如何创建实例启动模板和注意事项。

注意事项

- 一个账号在每个地域最多可创建30个实例启动模板。
- 创建实例启动模板时，所有参数可选。但是，如果实例启动模板中未包含必要参数（例如，实例规格、镜像等），则在使用该模板创建实例时还需要补充必要参数。
- 模板一旦创建，不可修改，但支持创建新的版本。

通过ECS控制台创建

如果您此时没有创建实例的需求，可以提前创建模板，用于日后一键创建实例。

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 选择 实例启动模板，并单击 创建模板。
3. 在 启动模板 页面，完成基础配置和高级配置。



说明：

如果您是首次创建模板，模板克隆 区域不可用。如果您已经创建过模板，可以选择已有的模板和版本，并在此基础上修改配置。

4. 在 配置确认 页面，输入模板名称和描述，并单击 创建启动模板。



说明：

在 配置确认 页面，会建议您配置用于创建实例的必要参数，以便一键创建实例，但所有参数是可选的，请根据实际需要进行配置。

5. 在 创建成功 对话框中，单击 查看模板 前往控制台查看已创建的模板。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用 [CreateLaunchTemplate](#) 创建实例启动模板。

通过ECS售卖页创建

如果您想要创建实例，并且希望把该实例的配置保存用于日后再次创建，可以在创建实例的同时创建模板。

1. 前往 [ECS产品详情页](#)，并单击 立即购买。
2. 在 自定义购买 页面，配置参数。

3. 在 确认订单 页面，单击 保存为启动模板。
4. 在弹出的对话框中，选择 创建新模板，输入模板名称和描述后，单击 保存。
5. 在 创建成功 对话框中，单击 查看模板 前往控制台查看已创建的模板。

5.1.3 创建实例启动模板的新版本

一个实例启动模板可以拥有多个版本，本文介绍如何创建新版本和更改默认版本。

注意事项

- 新建的实例启动模板版本号为1，您可以继续在该模板上创建新版本。



说明：

版本号按创建先后顺序递增，无法自定义版本号。

- 每个实例启动模板最多可创建30个版本。
- 创建版本时，所有参数可选。但是，如果版本中未包含必要参数（例如，实例规格、镜像等），则在使用该版本的实例启动模板创建实例时还需要补充必要参数。
- 版本一旦创建，不可修改。

前提条件

您已经[创建实例启动模板](#)。

通过控制台创建版本

如果您此时没有创建实例的需求，可以提前基于实例启动模板创建新版本，用于日后一键创建实例。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例启动模板。
3. 选中一个模板ID，查看该模板的配置信息，并单击新建版本。您也可以的操作列中，单击新建版本。
4. 在启动模板 页面，自定义配置参数。



说明：

您可以在模板克隆区域，选择已有的模板和版本，在此基础上配置参数。

5. 在配置确认页面，选择创建新版本，并选择要保存到哪一个模板。
6. 单击创建启动模板。
7. 在弹出的对话框中，单击查看新版本前往控制台查看已创建的版本。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[CreateLaunchTemplateVersion](#)创建实例启动模板的新版本。

通过售卖页创建版本

如果您想要创建实例，并且希望把该实例的配置保存用于日后再次创建，可以在创建实例的同时创建实例启动模板的新版本。

1. 前往[ECS产品详情页](#)，并单击立即购买。
2. 在自定义购买页面，配置参数。
3. 在确认订单页面，单击保存为启动模板。
4. 在弹出的对话框中，单击创建新版本，并选择要保存到哪一个模板。
5. 在创建成功对话框中，单击查看新版本前往控制台查看已创建的版本。

更改默认版本

您可以将常用的版本设置为默认版本，免去使用实例启动模板创建实例前选择版本的重复性工作。

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例启动模板。
3. 选中一个模板ID，查看该模板的配置信息，并单击待设置版本操作列下的设为默认。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[ModifyLaunchTemplateDefaultVersion](#)更改实例启动模板的默认版本。

5.1.4 删除实例启动模板和版本

本文介绍如何删除实例启动模板和指定的版本。

注意事项

删除实例启动模板后，模板下的所有版本都将被删除，请慎重操作。

删除实例启动模板版本

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例启动模板。
3. 选中一个模板ID，展开版本信息。
4. 在 版本信息 区域，找到要删除的版本，在 操作 列中，单击 删除。



说明：

您只能删除非默认版本，不能删除默认版本。如果您需要删除的版本是默认版本，可以更改默认版本。如果您不再需要某个模板所有版本，可以删除模板。

5. 在弹出的对话框中，单击 确认。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[DeleteLaunchTemplateVersion](#)删除实例启动模板的指定版本。

删除实例启动模板

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例启动模板。
3. 找到需要删除的模板，在 操作 列中，单击 删除。

4. 在弹出的对话框中，单击 确认。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[DeleteLaunchTemplate](#)删除实例启动模板。

5.2 查看实例信息

本文介绍如何查看您账号下拥有的实例资源概况和单个实例的详情。

在概览页查看实例资源概况

[ECS管理控制台](#) 的首页默认为 概览 页。

在 概览 页中，您可以查看账号下ECS实例的概况，包括：

- 综述。列出了ECS实例和快照的总量。
- 我的资源。列出了每个地域下ECS实例等各种资源的概况。

在实例列表页查看实例信息

按以下步骤进入实例列表页：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。

您可以看到所选地域下已有ECS实例的信息，包括 实例ID/名称、可用区、IP地址、状态、网络类型、付费方式、操作 等。您可以按照以下步骤 自定义列表项 调整显示的列表项，操作步骤如下：

1. 在实例列表右上角，单击  图标。
2. 在 自定义列表项 对话框里，选择需要显示的实例信息后，单击 确定。

在实例详情页查看单个实例信息

您可以在 实例详情 页查看单个ECS实例的详细信息，步骤如下：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。
4. 找到需要查看详情的ECS实例，单击实例ID或 操作 列下的 管理。



说明：

目前，实例详情 页包含的信息如下表：

信息分类	描述
基本信息	实例标识相关的信息，包括实例ID、所在可用区、名称、地域、实例规格、实例规格族、镜像ID、密钥对名称（仅适用于Linux实例）等。
配置信息	实例配置相关的信息，包括CPU、内存、是否I/O优化实例、操作系统、IP地址、带宽计费方式、当前使用带宽值、专有网络（仅适用于专有网络实例）等。
付费信息	实例计费相关的信息，包括付费方式、停止模式、创建时间、自动释放时间（仅适用于按量付费实例）等。
监控信息	实例运行相关的信息，包括CPU和网络使用情况。

您还可以从 实例详情 页切换到 本实例磁盘、本实例快照、本实例安全组等页面查看本实例相关的其它类型资源。

5.3 重置实例登录密码

本文介绍如何重置实例登录密码，适用于在创建时未设置密码或者忘记密码的情况。

注意事项

对于正在运行的实例，您需要在重置实例登录密码后重启实例才能使新密码生效。重启操作可能会对您的业务造成影响，请提前规划好操作时间，建议在业务低谷时操作，将影响降到最低。


前提条件

实例必须处于稳定状态，比如 已停止、运行中。关于实例的状态，请参考 [实例生命周期](#)。

操作步骤

按以下步骤在控制台上修改一台或多台实例的登录密码：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。
4. 根据需要修改密码的实例数量，执行不同的操作：
 - 修改一台实例的登录密码：选择实例，在 操作 列，选择 更多 > 密码/密钥 > 重置实例密码。



- 同时修改多台实例的登录密码：选择多台处于稳定状态的实例，在列表底部单击 重置实例密码。
5. 在弹出的 重置密码 对话框中，设置符合要求的新密码，再单击 提交。
 6. 根据实例的状态，执行不同操作：
 - 运行中的实例： [重启实例](#) 使新密码生效。
 - 已停止的实例： [启动实例](#) 后新密码自动生效。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用[ModifyInstanceAttribute](#)中的 Password 参数修改实例登录密码。

相关操作

您也可以 [在实例内部修改登录密码](#)，但是仍然需要在控制台 [重启实例](#) 后才会生效。建议您直接在控制台操作。

5.4 开启实例释放保护

如果您的ECS实例承载了关键业务，可以为ECS实例开启实例释放保护，防止手动释放ECS实例，有效避免因沟通不畅、操作疏忽等原因造成不可挽回的后果。本文为您介绍如何开启和关闭实例释放保护，查看实例的保护状态，并演示了保护效果。

使用限制

- 实例释放保护仅适用于按量付费实例。
- 因合理原因自动执行的释放行为优先级更高，包括但不限于：
 - 账号欠费超过15天，实例被自动释放。
 - 实例设置了自动释放时间，到期后被自动释放。
 - 实例存在安全合规风险，被停止或释放。
 - 实例由弹性伸缩自动创建，在缩容时被移出伸缩组并释放。

创建实例时开启



说明：

本步骤重点介绍实例释放保护相关的选项，如需了解其它配置，请参阅[使用向导创建实例](#)。

您可以在创建实例过程中配置实例释放保护选项，步骤如下：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 在实例列表页面，单击创建实例。
4. 在基本配置页面中，计费方式配置为按量付费，根据需要配置其余选项，然后单击下一步：网络和安全组。
5. 在网络和安全组页面中，根据需要配置所有选项，然后单击下一步：系统配置。
6. 在系统配置页面中，勾选防止通过 控制台 或 API 误删除释放，根据需要配置其余选项，然后单击下一步：分组设置。

7. 根据需要配置其余选项，直至成功创建实例。

使用`RunInstances`或`CreateInstance`创建实例时，您可以通过`DeletionProtection`控制是否开启实例释放保护。

通过修改实例信息开启或关闭

您也可以修改现有实例的信息，开启或关闭实例释放保护，步骤如下：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 在实例列表页面中，单击待修改实例操作列下的更多 > 实例设置 > 修改实例属性。
4. 在修改实例属性对话框中，勾选开启实例释放保护。



说明：

如果需要关闭实例释放保护，请取消勾选开启实例释放保护。

5. 单击确定。

使用`ModifyInstanceAttribute`修改实例信息时，您可以通过`DeletionProtection`控制是否开启实例释放保护。

查看开启状态

您可以查看现有实例的信息，确认实例是否已经开启实例释放保护，步骤如下：

1. 登录[ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击实例。
3. 在实例列表页面中，单击待查看实例实例ID/名称列下的实例ID，或者单击待查看实例操作列下的管理。
4. 在实例详情页面中，查看付费信息下的是否开启释放保护。

保护效果示例

开启实例释放保护后，如果您手动释放实例，会释放失败并弹出以下警告信息。如果确定要手动释放实例，请提前[关闭实例释放保护](#)。

开启实例释放保护后，如果使用`DeleteInstance`删除实例，会返回错误码`InvalidOperation.DeletionProtection`。

6 配置实例

6.1 配置时间

6.1.1 使用阿里云NTP服务器

阿里云提供了内网和公网NTP服务器，帮助您方便地同步各网络下实例的本地时间。

内网和公网NTP服务器

时区和时间一致性对于云服务器 ECS 非常重要，有时会直接影响到任务执行的结果，例如，您在更新数据库或者分析日志时，时间顺序对结果有很大影响。为避免在实例上运行业务时出现逻辑混乱和网络请求错误等问题，您需要将统一相关实例的时区设置。另外，您还可以通过NTP服务同步网络中所有服务器的本地时间。



说明：

NTP 是用于同步网络中计算机时间的协议，全称为网络时间协议（Network Time Protocol）。

云服务器 ECS 为您提供了高精度的时间参考 NTP 服务器，其中ntp.cloud.aliyuncs.com服务器在地域级别上提供原子参考钟服务，适用于金融、通讯、科研和天文等以时间精度核心的生产行业。各网络下的阿里云 NTP 服务器地址如下表所示：

经典网络内网	专有网络VPC内网	公网
ntp.cloud.aliyuncs.com		ntp1.aliyun.com
ntp1.cloud.aliyuncs.com	ntp7.cloud.aliyuncs.com	ntp2.aliyun.com
ntp2.cloud.aliyuncs.com	ntp8.cloud.aliyuncs.com	ntp3.aliyun.com
ntp3.cloud.aliyuncs.com	ntp9.cloud.aliyuncs.com	ntp4.aliyun.com
ntp4.cloud.aliyuncs.com	ntp10.cloud.aliyuncs.com	ntp5.aliyun.com
ntp5.cloud.aliyuncs.com	ntp11.cloud.aliyuncs.com	ntp6.aliyun.com
ntp6.cloud.aliyuncs.com	ntp12.cloud.aliyuncs.com	ntp7.aliyun.com

其他互联网基础服务

阿里云还提供了其他的互联网基础服务，如下表所示：

公共服务	描述
公共DNS: 223.5.5.5 / 223.6.6.6	域名: http://www.alidns.com
公共镜像站: https://opsx.alibaba.com/mirror	镜像同步频率: 每天凌晨2:00–4:00。覆盖了大多数开源软件及Linux发行版。

6.1.2 配置Windows实例NTP服务

本文介绍如何开启和配置Windows NTP服务，保证实例本地时间精确同步。

Windows实例NTP服务介绍

目前，所有地域下ECS实例默认采用CST（China Standard Time）时区，您也可以根据自己的业务需求为ECS实例设置或者修改时区。

本文以Windows Server 2008 R2企业版64位为例，介绍如何使用NTP服务同步Windows实例的本地时间。

开启NTP服务

Windows Server操作系统默认开启Windows Time服务。为了保证NTP服务配置成功后能正常同步时间，实例中必须开启NTP服务。按以下步骤检查并开启NTP服务：

1. [远程连接Windows实例](#)。选择 开始 > 所有程序 > 附件 > 运行，打开 运行 对话框，并运行命令 `services.msc`。
2. 在 服务 窗口，找到并双击 Windows Time 服务。
3. 在 Windows Time的属性(本地计算机) 对话框中，执行以下操作：
 - a. 将 启动类型 设置为 自动。
 - b. 确认 服务状态 为 已启动。如果不是，单击 启动。
 - c. 单击 应用，并单击 确定。

修改默认NTP服务器地址

Windows Server操作系统默认配置微软NTP服务器（time.windows.com），但是可能经常同步出错。使用阿里云ECS实例时，您可以将默认NTP服务器更换成阿里云提供的内网NTP服务器。详细的服务器地址，请参考 [使用阿里云NTP服务器](#)。按以下步骤修改默认NTP服务器地址：

1. [远程连接Windows实例](#)。
2. 在任务栏的通知区域，单击日期和时间，并单击 更改日期和时间设置。
3. 在 日期和时间 对话框里，单击 Internet 时间 选项卡，并单击 更改设置。

4. 在 Internet 时间设置 对话框里，选择 与Internet时间服务器同步，填写一个阿里云内网NTP服务器地址，并单击 立即更新。

修改NTP服务时间同步间隔

NTP服务的时间同步间隔默认是5分钟，您可以根据业务需求自定义同步间隔。按以下步骤修改时间同步间隔：

1. [远程连接Windows实例](#)。
2. 选择 开始 > 所有程序 > 附件 > 运行，打开 运行 对话框，并运行命令 regedit。
3. 在 注册表编辑器 的左侧目录树中，找到 HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > services > W32Time > TimeProviders > NtpClient，并双击SpecialPollInterval键值。
4. 在 编辑 DWORD (32 位) 值 对话框中，在 基数 栏里选择 十进制，并按需要填写 数值数据。填入的数值即是您需要的同步时间间隔（单位为秒）。

6.1.3 配置Linux实例NTP服务

本文以Centos 6.5为例介绍如何修改Linux实例时区，以及开启和配置Linux NTP服务，保证实例本地时间精确同步。

背景信息

目前，所有地域下ECS实例默认采用CST（China Standard Time）时区，您也可以根据自己的业务需求为ECS实例设置或者修改时区。

另外，您还可以根据实际需要启用标准NTP服务或者配置自定义NTP服务。

操作步骤

1. [远程连接Linux实例](#)。



说明：

您需要以root身份打开并编辑时区配置文件，所以此处使用sudo命令。

2. 执行命令 `sudo rm /etc/localtime` 删除系统里的当地时间链接。
3. 执行命令 `sudo vi /etc/sysconfig/clock` 用vim打开并编辑配置文件/etc/sysconfig/clock。
4. 输入i添加时区城市，例如添加Zone=Asia/Shanghai，按下Esc键退出编辑并输入:wq保存并退出。

可执行命令 `ls /usr/share/zoneinfo` 查询时区列表，Shanghai为列表条目之一。

5. 执行命令 `sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime` 更新时区修改内容。
6. 执行命令 `hwclock -w` 更新硬件时钟（RTC）。
7. 执行命令 `sudo reboot` 重启实例。
8. 执行命令 `date -R` 查看时区信息是否生效，未生效可重走一遍步骤。

后续操作

NTP 服务能保证 ECS 实例的本地时间与标准时间同步。在Linux系统中，您可以通过ntpd和ntpdate两种方式实现NTP时间同步。ntpdate为断点更新，ntpd为步进式地逐渐调整时间。对新购实例，您可以使用ntpdate同步时间，对已经承载有运行中业务的实例，建议您使用ntpd同步时间。此处提供标准NTP服务配置和自定义NTP服务配置，您可以根据需要选择性地配置。关于更多NTP服务信息请参考 [内网和公共NTP服务器](#)。

前提条件

NTP服务的通信端口为UDP 123，设置NTP服务之前请确保您已经打开UDP 123端口。您可以通过 `netstat -nupl` 查看实例是否开通UDP 123端口。您可以参考文档 [添加安全组规则](#) 放行UDP 123端口。

启用标准NTP服务

1. [远程连接](#) Linux实例。
2. 执行命令 `sudo service ntpd start` 运行NTP服务。
3. 执行命令 `chkconfig ntpd on` 启用NTP服务。
4. 执行命令 `ntpstat` 查看是否启用了NTP服务。
5. （可选）执行命令 `ntpq -p` 可查看NTP服务对等端的列表信息；执行命令 `sudo chkconfig --list ntpd` 可查看NTP服务的运行级别。

配置自定义NTP服务

1. [远程连接](#) Linux实例。
2. 执行命令 `sudo vi /etc/ntp.conf` 用vim打开并编辑NTP服务配置文件。
3. 找到 `server ntp 服务器 iburst` 的信息后，输入i开始编辑文件，给您暂时不需要的NTP服务器句首加上#隐藏起来。
4. 新添加一行NTP服务器信息，格式为：`server 您需要添加的NTP服务器 iburst`。完成编辑后按下Esc键并输入：`wq`保存退出。
5. 执行命令 `sudo service ntpd start` 启用自定义的NTP服务。

6. 执行命令`chkconfig ntpd on`，启用NTP服务。

7. 执行命令`ntostat`查看是否启用了NTP服务。

6.2 使用实例元数据

6.2.1 什么是实例元数据

本文介绍实例元数据的概念，并列出了支持的实例元数据项，您可以使用实例元数据灵活管理或配置ECS实例。

实例元数据介绍

实例元数据包含了ECS实例在阿里云系统中的基本信息，例如实例ID、IP地址、网卡MAC地址和操作系统类型等。实例还支持动态实例元数据项，动态实例元数据是在实例初次启动以后产生或自定义的数据，目前包括系统事件、实例标识和实例自定义数据。

实例元数据列表

下表包含了ECS实例目前能获取的基本实例元数据项：

实例元数据项	说明	引入版本
/dns-conf/nameservers	实例的DNS配置。	2016-01-01
/eipv4	实例主网卡挂载的弹性公网IP（IPv4类型）。	2016-01-01
/hostname	实例的主机名。	2016-01-01
/instance/instance-type	实例规格。	2016-01-01
/image-id	创建实例时所使用的镜像ID。	2016-01-01
/image/market-place/product-code	镜像市场镜像的商品码。	2016-01-01
/image/market-place/charge-type	镜像市场镜像的计费方式。	2016-01-01
/instance-id	实例ID。	2016-01-01
/mac	实例的MAC地址，如果实例存在多个网卡，只显示eth0上的MAC地址。	2016-01-01
/network-type	网络类型，只支持VPC类型实例。	2016-01-01
/network/interfaces/mac	网卡的MAC地址列表。	2016-01-01
/network/interfaces/mac/[mac]/network-interface-id	网卡的标识ID，其中[mac]参数需要替换为实例MAC地址。	2016-01-01

实例元数据项	说明	引入版本
/network/interfaces/macs/[mac]/netmask	网卡对应的子网掩码。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/vswitch-cidr-block	网卡所属的虚拟交换机IPv4 CIDR段。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/vpc-cidr-block	网卡所属的VPC IPv4 CIDR段。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/private-ipv4s	网卡分配的私网IPv4地址列表。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/vswitch-id	网卡所属安全组的虚拟交换机 ID。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/vpc-id	网卡所属安全组的VPC ID。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/primary-ip-address	网卡主私有IP地址。	2016-01-01
/network/interfaces/macs/[mac]/gateway	网卡对应的IPv4网关地址。	2016-01-01
/instance/max-netbw-egress	实例规格的出方向内网最大带宽。单位：Kbit/s。	2016-01-01
/instance/max-netbw-ingress	实例规格的入方向内网最大带宽。单位：Kbit/s。	2016-01-01
/private-ipv4	实例主网卡的私网IPv4地址。	2016-01-01
/public-ipv4	实例主网卡的公网IPv4地址。	2016-01-01
/ntp-conf/ntp-servers	NTP服务器地址。	2016-01-01
/owner-account-id	实例拥有者的阿里云账号ID。	2016-01-01
/public-keys	当前实例所有公钥的列表。	2016-01-01
/region-id	实例所属地域。	2016-01-01
/zone-id	实例所属可用区。	2016-01-01
/serial-number	实例所对应的序列号。	2016-01-01
/source-address	Linux实例的包管理软件（主要为Yum源或者apt源）获取更新的镜像库。	2016-01-01

实例元数据项	说明	引入版本
/kms-server	Windows实例的KMS激活服务器。	2016-01-01
/wsus-server/wu-server	Windows实例的更新服务器。	2016-01-01
/wsus-server/wu-status-server	Windows实例的更新状态监控服务器。	2016-01-01
/vpc-id	实例所属VPC ID。	2016-01-01
/vpc-cidr-block	实例所属VPC CIDR段。	2016-01-01
/vswitch-cidr-block	实例所属虚拟交换机CIDR段。	2016-01-01
/vswitch-id	实例所属虚拟交换机ID。	2016-01-01
/ram/security-credentials/[role-name]	实例RAM角色策略所生成的STS临时凭证。只有在实例指定了RAM角色后，您才能获取STS临时凭证。其中[role-name]参数需要替换为实例RAM角色的名称。  说明： STS临时凭证更新时间早于凭证失效前半小时，在这半小时内，新旧STS临时凭证均可以使用。	2016-01-01
/instance/spot/termination-time	抢占式实例的操作系统设置的停机释放时间，时区标准为UTC+0，格式为yyyy-MM-ddThh:mm:ssZ。例如，2018-04-07T17:03:00Z。	2016-01-01
/instance/virtualization-solution	ECS虚拟化方案，支持Virt 1.0和Virt 2.0。	2016-01-01
/instance/virtualization-solution-version	内部Build号。	2016-01-01
/instance-identity/pkcs7	实例标识签名。	2016-01-01

运维类动态实例元数据项

更多信息，请参阅 [系统事件](#)。

标识类动态实例元数据项

实例标识用于快速辨识并区分 ECS 实例，可以为应用程序权限控制和软件激活等提供重要的信任基础。实例标识由动态生成的 实例标识文档（document）和 实例标识签名（signature）组成。

更多信息，请参阅[使用实例标识](#)。

配置类动态实例元数据项

实例自定义数据主要通过不同类型的自定义脚本实现，然后在创建实例时指定，提供了自定义启动行为及传入数据的功能，例如，自动获取软件资源包、开启服务、打印日志、安装依赖包、初始化 Web 服务环境等其他配置实例环境的操作。实例自定义数据也可以作为普通数据，将某些信息传入实例中，您可以在实例中引用这些数据。

在实例开始运行时（Running），系统首先以管理员或者root权限运行实例自定义数据，其次运行初始化或 `/etc/init` 信息。

更多信息，请参阅 [生成实例自定义数据](#)。

6.3 使用实例自定义数据

6.3.1 生成实例自定义数据

本文介绍如何生成实例自定义数据，并介绍了执行实例自定义数据的脚本类型。

操作步骤

本示例中，自定义数据开发环境为Windows，执行工具为 Upstart Job 脚本，ECS实例操作系统为CentOS。生成实例自定义数据步骤如下：

1. 使用编辑器创建文本文件，例如，Notepad++。
2. 在创建的文本文件中编辑自定义数据的相关脚本。



说明：

第一行必须满足实例自定义脚本的格式要求，比如 `#!/bin/sh`、`#cloud-config`、`#upstart-job`、`[bat]` 和 `[powershell]`。更多详情，请参见 [Linux 实例自定义数据](#) 和 [Windows 实例自定义数据](#)。

3. 调试脚本文件以确认内容正确。

运行频率

实例开始运行时（Running），系统首先以管理员或者root权限运行实例自定义数据，其次运行初始化或 `/etc/init` 信息。

修改实例自定义数据后，是否要重新运行修改过的自定义数据取决于脚本类型和模块类型。例如：

- 如果您通过Shell脚本配置自定义数据，如User-Data脚本，我们不会运行修改后的自定义数据。
- 如果自定义数据配置的是类似Byobu、Set Hostname和Set Passwords之类的模块，我们不会运行修改后的自定义数据。

- 如果自定义数据配置的是类似bootcmd、update_etc_hosts和yum_add_repo之类的模块，我们会运行修改后的自定义数据。

更多详情，请参见cloud-init文档 [Modules](#)，并关注模块频率（Module Frequency）。

Linux实例自定义数据

Linux实例自定义数据可以由几类Linux实例自定义脚本执行，包括 User-Data 脚本、Cloud Config、Include 文件、Gzip 压缩脚本 和 Upstart Job 等类型脚本。脚本采用开源的cloud-init架构，以为数据来源，自动化配置Linux实例属性。更多详情，请参见cloud-init [Formats](#)。

如果您制作的是 Include文件或 Gzip 压缩脚本，上传脚本文件到可用的存储服务中并获取链接，并设置链接有效期为您的期望值。



说明：

推荐您使用阿里云对象存储OSS制作链接，更多详情，请参见 OSS [#unique_261](#) 和 [设置生命周期](#)。

User-Data 脚本

User-Data可以是一个Shell脚本。仅在首次启动实例时执行一次。首行固定为 #!，例如 #!/bin/sh。User-Data脚本在Base64编码前脚本内容不能超过 16 KB。以下为User-Data脚本示例：

```
#!/bin/sh
echo "Hello World. The time is now $(date -R)!" | tee /root/output10.txt
service httpd start
chkconfig httpd on
```

实例创建完成后，启动并连接实例，执行命令 `cat [file]`，查看脚本的执行结果。

```
[root@XXXXX2z ~]# cat output.txt
Hello World. The time is now Mon, 24 Jul 2017 13:03:19 +0800!
```

Cloud Config

Cloud Config是实现实例自定义数据最简单的方式，其交互方式非常友善。您可以使用Cloud Config预先配置实例的部分服务，如更新yum源、导入SSH密钥、安装依赖包等。Cloud Config首行固定为 `#cloud-config`，且页首不能有空格，需要以YAML文件的方式呈现。根据您的配置的服务不同，实例自定义数据的运行频率也会不同。

Cloud Config 脚本在Base64编码前脚本内容不能超过16 KB。以下为Cloud Config脚本示例：

```
#cloud-config
apt:
  primary:
    - arches: [default]
    uri: http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/
```

```
bootcmd:  
- echo 192.168.1.130 us.archive.ubuntu.com >> /etc/hosts
```

实例创建完成后，启动并连接实例，查看运行结果。

Include 文件

Include 文件的内容由脚本链接组成，一行一个链接。实例启动时，cloud-init 读取 Include 文件中脚本链接里的内容，一旦在某一行读取脚本内容时出错，实例停止读取自定义数据。Include 文件首行固定为 `#include` 且页首不能有空格。实例自定义数据的运行频率跟随 Include 文件中配置的脚本类型。

Include 文件中脚本链接包含的内容在 Base64 编码前脚本内容不能超过 16 KB。以下为 Include 文件示例：

```
#include  
http://ecs-image-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/UserData/myscript.  
sh
```

实例创建完成后，启动并连接实例，查看执行结果。

Gzip 压缩脚本

User-Data 脚本、Cloud Config 和 Include 文件均要求脚本内容 Base64 编码前不能超过 16 KB。若您的脚本内容有超出 16 KB 的趋势，可以采用 Gzip 压缩脚本。将脚本文件压缩后制作成脚本链接，以 Include 文件的形式呈现。Gzip 压缩脚本首行固定为 `#include`，且页首不能有空格。实例自定义数据的运行频率跟随脚本类型。以下为 Gzip 压缩脚本示例：

```
#include  
http://ecs-image-test.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/userdata/config.gz
```

如果您制作的是 Gzip 压缩脚本文件，您需要压缩脚本文件为 .gz 格式。

Upstart Job

使用 Upstart Job 类型脚本时，需要您的实例安装 upstart 作为 init system，目前采用 upstart 的有 CentOS 6、Ubuntu 10/12/14 以及 Debian 6/7。Upstart Job 脚本将您的实例自定义数据放到 `/etc/init` 目录下。Upstart Job 脚本首行固定为 `#upstart-job`，且页首不能有空格。每次启动实例均会执行您的实例自定义数据。以下为 Upstart Job 脚本示例：

```
#upstart-job  
description "upstart test"  
start on runlevel [2345]  
stop on runlevel [!2345]
```

```
exec echo "Hello World. The time is now $(date -R)!" | tee /root/output.txt
```

Windows实例自定义数据

Windows实例自定义数据由ECS自主研发，为Windows实例提供运行初始化脚本的能力。在Base64编码前，自定义数据内容必须小于16 KB，只能输入半角字符，不能有多余字符。Windows实例自定义数据支持Bat批处理程序和PowerShell脚本。

Bat批处理程序

首行固定为 [bat]，且页首不能有空格。例如：

```
[bat]
echo "bat test" > c:\1.txt
```

实例创建完成后，连接实例查看执行结果，在 C:\ 盘添加了 1.txt 文本文件。

PowerShell

首行固定为 [powershell]，且页首不能有空格。例如：

```
[powershell]
write-output "Powershell Test" | Out-File C:\2.txt
```

6.3.2 自定义yum源、NTP服务和DNS服务

本文档主要介绍在创建Linux实例时如何使用实例自定义数据配置 yum 源、NTP 服务和 DNS 服务。您也可以使用这个脚本自定义 Windows 实例的 NTP 服务和 DNS 服务。

注意事项

目前，实例启动时，阿里云会为实例自动配置预定义的 yum 源、NTP 服务和 DNS 服务。如果您需要自行管理 yum 源、NTP 服务和 DNS 服务，可以使用实例自定义数据，但需要注意：

- 如果您自定义了 yum 源，阿里云官方将不再提供 yum 源相关支持。
- 如果您自定义了 NTP 服务，阿里云官方不再提供相关时间服务。

操作步骤

1. 登录 [云服务器ECS管理控制台](#)。
2. 在基础配置页面中，注意以下实例自定义数据相关的配置。
 - 实例规格：选择 I/O 优化实例。
 - 镜像：选择支持的镜像，例如，公共镜像的 CentOS 7.2。
3. 在网络和安全组页面中，注意 网络类型配置为专有网络。

4. 在系统配置页面中，在 自定义数据 输入框中输入如下内容：

```
#!/bin/sh
# Modify DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" | tee /etc/resolv.conf
# Modify yum repo and update
rm -rf /etc/yum.repos.d/*
touch myrepo.repo
echo "[base]" | tee /etc/yum.repos.d/myrepo.repo
echo "name=myrepo" | tee -a /etc/yum.repos.d/myrepo.repo
echo "baseurl=http://mirror.centos.org/centos" | tee -a /etc/yum.
repos.d/myrepo.repo
echo "gpgcheck=0" | tee -a /etc/yum.repos.d/myrepo.repo
echo "enabled=1" | tee -a /etc/yum.repos.d/myrepo.repo
yum update -y
# Modify NTP Server
echo "server ntp1.aliyun.com" | tee /etc/ntp.conf
systemctl restart ntpd.service
```



说明：

- 第一行必须是 `#!/bin/sh`，前面不能带空格。
- 全文不能有多余的空格和回车。
- 您可以根据实例情况定制具体的 DNS、NTP Server 和 yum 源 URL。
- 上述内容适用于 CentOS 7.2 镜像，如果是其他镜像，请根据需要修改实例自定义脚本。
- 您也可以使用 `cloud config` 类脚本更改 yum 源设置，但是不够灵活，不能适配阿里云对部分 yum 源进行预配置的情况。建议使用 `script` 类的脚本修改 yum 源设置。

5. 根据需要完成其余配置。

6. 单击 确认下单。

7. 实例启动完成后，登录实例查看具体的效果，如下图所示。

由上图可知，您已经成功自定义了 DNS 服务、NTP 服务和 yum 源。

6.3.3 使用自定义数据配置管理员账号

本文档主要介绍在创建 Linux 实例时如何使用实例自定义数据配置管理员账号。您也可以使用脚本自定义 Windows 实例的管理员账号。

应用场景

购买 ECS 实例时，您可以使用实例自定义数据达到以下效果。

- 不使用 ECS 实例默认自带的 root 用户作为管理员。
- 创建一个新的管理员账号，并自定义用户名。
- 新创建的管理员账号在管理该实例的时候只使用 SSH 密钥对进行远程登录，不使用用户密码。

- 该用户如果需要进行与管理权限相关的操作，可在免密码的情况下使用 `sudo` 提权。

操作步骤

1. 登录 [云服务器ECS管理控制台](#)。
2. 在基础配置页面中，注意以下实例自定义数据相关的配置。
 - 实例规格：选择 I/O 优化实例。
 - 镜像：选择支持的镜像，例如，公共镜像的 CentOS 7.2。
3. 在网络和安全组页面中，注意 网络类型配置为专有网络。
4. 在系统配置页面中，在 自定义数据 输入框中输入如下内容：

```
#!/bin/sh
useradd test
echo "test    ALL=(ALL)        NOPASSWD:ALL" | tee -a /etc/sudoers
mkdir /home/test/.ssh
touch /home/test/.ssh/authorized_keys
echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEhGqEh/rGbIMCGItF
VtYpsXPQrCaunGJKZVIWtINrGZwusLc290qDZ93Kceb8o6X1Iby1Wm+psZY8THE+/
BsXq0M0HzfkQZD2vXuhRb4xi1z98JHskX+0jnbjqYGY+Brgai9BvKDXTTSyJtCYU
nEKxvcK+d1ZwxbNuk2QZ0ryHESDbSaczlNFgFQEDxhCrvko+zWLjTVnomVUDhdMP2g6f
Z0tgFVwkJFV0bE7oob3N0Vcrx2TyhfcAjA4M2/Ry7U2MFADDC+EVkpoVDm0SOT/
hYJgaVM1xMDlSeE7kzX7yZbJLR1XAWV1xzZkNclY5w1kPnW8qMYuSwHpXzt4gsF0w==
rsa-key-20170217" | tee -a /home/test/.ssh/authorized_keys
```



说明：

- 第一行必须是 `#!/bin/sh`，前面不能带空格。
 - 全文不要有多余的空格和回车。
 - 最后一行的密钥为您的公钥，您可以自定义。
 - 如果需要做其他的配置，可以直接在脚本中添加。
 - 示例脚本仅限于 CentOS 7.2 镜像，其他镜像请根据操作系统类型进行自定义修改。
5. 根据需要完成其余配置。
 6. 单击 确认下单。
 7. 实例启动完成后，您可以使用自定义的 test 用户通过 SSH 私钥登录到实例中，同时也可以使用 `sudo` 提权，并执行各种需要管理员权限的操作，如图中示例所示。

6.4 使用实例标识

本文介绍实例标识的概念和使用方法，并分别给出传入和不传入自定义参数时的示例。

实例标识介绍

作为 [实例元数据](#) 的一部分，实例标识可以帮助您快速辨识并区分 ECS 实例，为应用程序权限控制和软件激活等提供重要的信任基础。实例标识的所有信息均实时生成，随取即用，并跟随实例信息而动态变化。

实例标识由动态生成的 实例标识文档（document）和 实例标识签名（signature）组成。

实例标识文档 用于描述实例的各种信息，包含的主要属性如下表所示：

属性	描述	能否变更
account-id	实例所属用户账号 ID	否
create-time	实例创建时间	否
instance-id	实例 ID	否
mac	实例主网卡 MAC 地址	否
region-id	实例所属的地域 ID	否
serial-number	实例的序列号	否
zone-id	实例所属可用区 ID	否
instance-type	实例规格	实例变更实例规格后会发生变化
image-id	实例使用的镜像 ID	实例更换系统盘后会发生变化
private-ip	实例的私网 IP 地址	VPC 类型实例修改私网 IP 地址后会发生变化

实例标识签名 采用 [PKCS#7](#) 格式加密，纯数字化，安全可靠。

实例标识签名 还支持传入自定义 audience 参数，audience 参数可以是随机字符串、时间戳、规律性变化的信息或者根据算法所生成的数据。传入 audience 参数后，即使他人获取了标识文档和标识签名的部分信息，也很难猜测到 audience 参数取值，可以有效防止签名被非法冒用。

一旦传入 audience 参数，您需要同时设置标识文档及标识签名。例如，当您获取标识签名时传入了 audience 参数，则需要在 OpenSSL 校验之前，手动把 audience 参数的信息加入实时生成的标识文档末尾处，格式为 "audience":"audience#####"，参数之间使用半角逗号（,）连接。

应用场景

在以下场景中，您可以借助实例标识（instance-identity）实现鉴权、授权或者判断运行环境等目的：

- 传统的线下手动激活的软件授权是一码单用，但由于云上软件的使用时间及场景多变，您可以在上架 [云市场](#) 应用软件时使用实例标识灵活地完成用户授权。更多详情，参阅下文 [示例一·不传入 audience 参数](#)。
- 当您在 ECS 实例中写入敏感数据时，您可以使用实例标识确保当前所写入的位置是您的 ECS 实例而不是其他环境。
- 其他需要确认目标服务器来源的场景。

使用方法

使用实例标识会使用到 OpenSSL，如果您没有配置 OpenSSL 服务，请前往 [OpenSSL官网](#) 下载并更新 OpenSSL 服务。

此处以 CentOS 7.4 为例，示范如何使用实例标识。

1. 远程连接 Linux 实例。
2. 运行 `curl http://100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/document` 获取实例标识文档。
3. 运行 `curl http://100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7` 或者 `curl http://100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7?audience=XXXX` 获取实例标识签名。
4. 使用 OpenSSL 认证实例标识。

```
openssl smime -verify -in $signature -inform PEM -content $DOCUMENT  
-certfile AliyunPubkey -noverify > /dev/null
```



说明：

- \$signature 处填入您获取的标识签名。
- \$DOCUMENT 处填入您获取的标识文档。

（可选）如果您在第三步传入了 audience 参数，您需要手动将信息附加到实例标识文档末尾处，格式为 "audience":"audience####"，参数之间使用半角逗号（,）连接。

- AliyunPubkey 处填入阿里云公有证书。

以下为阿里云公有证书。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdzCCA1+gAwIBAgIEZmbRhZANBgkqhkiG9w0BAQsFADBbMRAwDgYDVQQGEwdV
bmtub3duMRAwDgYDVQQIEwdVbmtub3duMRAwDgYDVQQHEwdVbmtub3duMRAwDgYD
VQQKEwdVbmtub3duMRAwDgYDVQLLEwdVbmtub3duMRAwDgYDVQQDEwdVbmtub3du
MB4XDTE4MDIyMzAxMjkzOFoXDTM4MDIxODAxMjkzOFowbDEQMA4GA1UEBhMHVW5r
bm93bjEQMA4GA1UECBMHVW5rbm93bjEQMA4GA1UEBxMHVW5rbm93bjEQMA4GA1UE
ChMHVW5rbm93bjEQMA4GA1UECXMHVW5rbm93bjEQMA4GA1UEAxMHVW5rbm93bjCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAlJwy5sbZDiNyX4mvdP32pqM
YMK4k7+5lRnVR2Fky/5uwyGSPbddNXaXzwEm+u4wIsJiaAN3OZgJpYIoCGik+9lG
5gVAIr0+/3rZ61IbeVE+vDenDd8g/m/YIdYBfC2IbZgS9EVGAf/gJdtD0DXrDfQj
Fk2rQsvpftV0Us3Vpl90+jeCQLoRbZYm0c5v7jP/L2lK0MjhiywPF2kpDeisMtnD
/ArkSPIlg1qVYm3F19v3pa6ZioM2hnwXg5DibYlgVvsIBGhvYqdQ1KosNVcVGGQa
HCUuVGdS7vHJYp3byH0vQYYgzxUJT2TqvK7pD57eYMN5drc7e19oyRQvbPQ3kkC
AwEAAaMhMB8wHQYDVR00BBYEFawwrnHLRgFvPGo+UD5zS1xAKC91MA0GCSqGSIb3
DQEBcwUAA4IBAQBBLhDRgezD/O0ppuYEVNB9+XiJ9dNmcuHUHjNTnjiKQWVv/YDA
v+T2V3t9yl8L8o61tRIVKQ++lDhjLVmur/mbBN25/UNRpJllfpUH6o0aqvQAze4a
nRgyTnBwVBZkdJ0d1sivL9NZ4pKelJF3Ylw6rp0YMqV+cwkt/vRtzRJ31ZEeBhs7
vKh7F6BiGCHL5ZAwEUYe803akQwjgrMUCfuiFs4/sAeDMnmgN6Uq8DFEBXDpAxVN
sV/6Hockdfinx85RV2AUwJGfClcVcu4hMh0vKR0pcH27xu9bBIeMuY0vvzP2VyOm
DoJeqU7qZjyCaUBkPimsz/1eRod6d4P5qxTj
-----END CERTIFICATE-----
```

示例一. 不传入 audience 参数

以在云市场上架一份镜像为例，示范如何从应用软件卖家角度使用实例标识。

1. 进入 ECS 实例环境。
2. 确认当前 ECS 实例使用的镜像是否来自于 [镜像市场](#)。具体可以通过 Metadata 中的 product-code 项（镜像市场镜像的商品码）和 charge-type 项（镜像市场镜像的计费方式）。更多详情，请参阅 [什么是实例元数据](#)。

```
curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/image/market-place/
product-code
curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/image/market-place/
charge-type
```

3. 在当前工作目录下创建临时文件 cert.cer，并保存阿里云公有证书到该文件中。
4. 辨别实例身份。示例脚本如下：

```
#!/usr/bin/bash
function verify_signature_without_audience(){
curl 100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/document >
document
echo "-----BEGIN CERTIFICATE-----" > signature
curl 100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7 >>
signature
echo "" >> signature
echo "-----END CERTIFICATE-----" >> signature
openssl smime -verify -in signature -inform PEM -content document -
certfile cert.cer -noverify > /dev/null
}
verify_signature_without_audience
```

5. 若标识返回结果为 Verification successful，则放开应用软件的权限控制。

示例二. 传入 audience 参数

同样以在云市场上架一份镜像为例，示范如何从应用软件卖家角度使用实例标识。结合您自定义的 audience 参数，并在放开权限控制之前，通过应用端 Server 实现策略控制，防止授权码（License）被非法使用。您的 audience 参数取值可以是随机字符串、时间戳、规律性变化的信息或者根据您的算法所生成的数据。

1. 进入 ECS 实例环境。
2. 确认当前 ECS 实例使用的镜像是否来自于 [镜像市场](#)。具体可以通过 Metadata 中的 product-code 项（镜像市场镜像的商品码）和 charge-type 项（镜像市场镜像的计费方式）。

```
curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/image/market-place/  
product-code  
curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/image/market-place/  
charge-type
```

3. 在当前工作目录下创建临时文件 cert.cer，并保存阿里云公有证书到该文件中。
4. 辨别实例身份。示例脚本如下：

```
#!/usr/bin/bash  
function verify_signature_with_specified_audience(){  
  audience='your audience' #此处填入您的 audience 取值  
  document=$(curl 100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/  
  document)  
  audience_json=', "audience": "'${audience}'"  
  echo -n "${document%?}"${audience_json} > document  
  echo "-----BEGIN CERTIFICATE-----" > signature  
  curl 100.100.100.200/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7?audience  
 =${audience} >> signature  
  echo "" >> signature  
  echo "-----END CERTIFICATE-----" >> signature  
  openssl smime -verify -in signature -inform PEM -content document -  
  certfile cert.cer -noverify > /dev/null  
}  
verify_signature_with_specified_audience
```

5. 若标识返回结果为 Verification successful，则放开应用软件的权限控制。

7 实例续费与变配

7.1 转换计费类型

7.1.1 按量付费转预付费

您目前可以通过 ECS 管理控制台将按量付费实例转换成包年包月实例。

限制

您每次最多只能将 20 个按量付费实例转换为包年包月实例。

前提条件

待转换的 ECS 实例需要满足以下条件：

- 不能是 [系列 / 实例规格](#)，也不能是 [n1](#)、[n2](#)、[e3 实例规格族](#) 中的任何一种实例规格。
- 不能是 [抢占式实例](#)。
- 归属于您的账号下。
- 状态为 运行中 或 已停止。

如果您在 ECS 实例处于 运行中 或 已停止 时下单成功，但是在支付未完成时实例状态发生了变化不再处于上述状态，那么支付会失败，从而导致付费方式转换失败。当实例重新处于上述状态时，您可以去订单中心重新支付这个订单。

- 实例没有设置 [自动释放时间](#)。

如果实例已经设置过自动释放时间，您需要先关闭自动释放设置才能进行转换操作。

- 实例不能有未完成的转换订单。

如果实例有未支付的转换订单，您需要作废这个未支付的订单后才能执行新的转换操作。

操作步骤

1. 登录 [ECS 管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择需要的地域。
4. 选择需要转换付费方式的一个或多个按量付费实例，单击实例列表下方的 按量付费转包年包月。
5. 在转换页面上，单击 批量更改。

6. 在弹出的对话框中，

- （必须）设置转换为包年包月后的购买时长。如果是多个实例一起转换，只能设置相同的购买时长。
- （可选）如果您选中的实例已经挂载了按量付费的磁盘，而且您需要同时转换磁盘的计费方式，可以选择 转为包年包月磁盘。

按量付费转包年包月

时长： 1 个月

数据盘 ☒ 转为包年包月磁盘

勾选后若实例挂载了按量付费的磁盘，将转为包年包月磁盘（将不支持卸载且随实例一起释放）

确定 取消

7. 单击 确定。下单后，会创建订单并跳转到支付页面进行支付。

支付成功即完成转换操作。

FAQ

下单失败如何处理？

下单失败可能是由以下原因造成的：

- 实例当前状态不支持转换
- 实例已经设置了释放时间，暂不支持转换
- 实例当前处于已过期状态，暂不支持转换
- 实例的信息发生变化，不允许转换
- 实例存在未支付的转换订单

如果出现以上明确的错误提示，您应该根据错误提示调整实例。

支付完成后多久能完成转换？

支付完成后，会有异步任务执行转换操作。目前同时转换 1 ~ 20 个实例的付费方式所需时间为 1 ~ 4 秒。转换完成后，您可以在控制台上看到实例的付费方式已经更新为 包年包月。

转换失败如何处理？

请 [提交工单](#)。

转换之后带宽付费方式是否发生变化？

不变。目前按量付费转包年包月功能只支持转换实例和磁盘的付费方式。

我有一个转换订单，但是还没有支付，这时我升级了实例的配置，这个转换订单还有效吗？

按量付费转换包年包月时会下一个新购订单，这个订单是需要支付的。如果您在订单未支付时升级了实例的配置，由于实例组件已经发生变化，原订单的金额已经不足以满足转换要求，此时订单会被禁止支付。如果您仍然需要转换实例的付费方式，只能先作废当前未支付订单，再执行新的转换操作。

7.1.2 预付费转按量付费

创建一台预付费实例（包括包年包月和按周付费）后，如果您需要更灵活的计费方式，按实际资源使用量支付费用，您可以将实例的计费方式转为按量付费。

转换计费方式时，您需要注意以下信息：

- 实例的系统盘，随实例创建的作数据盘用的云盘，以及直接为实例创建的作数据盘用的预付费云盘，也从预付费转为按量付费。
- 公网带宽的计费方式不变。

转为按量付费后，请确保账户余额充足以免发生欠费影响您的使用。若不再使用该实例，您可以设置自动释放时间或者手动释放，具体操作请参见 [释放实例](#)。

转换须知

- 达到一定等级的会员可以使用预付费转按量付费功能。
- 每个账户每月有最大 退款额度 的限制。不同等级会员的最大退款额度不同，以转换页面显示为准。当月退款额度超限后不能再操作退款，下月1号自动清零。

因为计费方式转换而产生的退款额度，根据实例的vCPU数和当前计费周期里剩余的小时数来计算，即一个退款单位是 $1 \text{ vCPU} * 1 \text{ 小时}$ 。

例如，购买了一台4 vCPU的实例，够买时长为6个月，使用了4个月后转为按量付费，则该ECS实例本次消耗的退款额度为 $4 \text{ (vCPU)} * 60 \text{ (退款天数)} * 24 \text{ (小时/天)} = 5760 \text{ (退款额度)}$ 。

- 若实例包含未生效的续费、升级订单，会全额退款。已生效的订单会退还部分款项。
- 计费方式转换后，因备案、故障或机房迁移等原因赠送的使用时长自动作废。

前提条件

- 待转换的ECS实例和云盘的计费方式必须为包年包月或者按周付费。
- 待转换的ECS实例状态为 运行中 或 已停止。

操作步骤

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择 **实例**。
3. 选择地域。
4. 选择需要转换计费方式的预付费实例，在 **操作** 列，选择 **更多 > 资源变配 > 预付费转按量付费**。
5. 在转换页面上，阅读转换须知，并阅读确认 《云服务器 ECS 服务条款》。
6. 单击 **确认转换**。

转换成功后，您可以前往ECS管理控制台查看，该实例的 付费方式 已变为 按量。同时，单击实例ID进入 **实例详情** 页，在左侧导航栏中，单击 **本实例磁盘**，实例系统盘以及随实例创建的数据盘（如果有）的 付费方式 也变为 按量付费。

FAQ

转换失败如何处理？

转换失败可能是由以下原因造成的：

- 实例当前状态不支持转换
- 实例当前处于已过期状态，暂不支持转换
- 实例的信息发生变化，不允许转换

如果出现以上明确的错误提示，您应该根据错误提示调整实例。如果问题仍旧存在，请 [提交工单](#)。

7.2 续费预付费实例

7.2.1 续费概览

包年包月实例到期后，如果您想继续使用实例，需要在规定时间内为实例续费，否则，实例和磁盘均会自动释放，数据永久丢失，无法找回。关于包年包月资源过期后的状态变化，请参考 [预付](#)
[费#包年包月#](#)。



说明：

- 续费订单一旦支付成功，不可取消。
- 按量付费实例不需要续费，您只需要保证账号关联的信用卡或PayPal账号余额充足即可。

目前，阿里云ECS支持以下续费方式：

- 手动续费。具有以下特点：
 - 续费时不能调整实例配置。
 - 支持的续费时长：1个月或1年。
- 自动续费。创建实例时或实例创建后，您可以为实例启用自动续费功能，实例到期前会自动续费。具有以下特点：
 - 续费时不能调整实例配置。
 - 支持的续费时长：按实例当前的计费周期续费。
- 续费降配。实例创建后，您可以在续费实例的同时降低实例及关联资源的配置，在下一个计费周期使用更低配置的资源，降低费用。具有以下特点：
 - 续费时可以调整实例配置。
 - 支持的续费时长：1个月或1年。

7.2.2 手动续费

介绍

手动续费仅适用于 包年包月 实例。

当您的包年包月实例处于 已过期 或 停机 状态时，您可以手动为它们续费。手动续费时，您可以选择续费一个月或一年，所以，如果您需要修改您包年或包月实例的时长，您可以选择手动续费。

- 当实例处于 已过期 状态时，您的实例仍能正常工作。如果过期后 15 天内手动续费成功，您的实例会从过期当天开始进入下一个计费周期。

举例：如果您的实例在 2017 年 4 月 25 日 00:00:00 过期，但在 2017 年 5 月 9 日手动续费一个月成功，则这次续费的计费周期是 2017 年 4 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日 00:00:00。

- 如果过期后 15 天内未续费或续费不成功，实例被 停机，您的实例停止工作，但是阿里云仍为您保留数据。
- 停机后，
 - 如果 15 天内续费成功，您的实例会从续费日当天进入新的计费周期。

举例：如果您的实例在 2017 年 5 月 10 日 00:00:00 开始停机，但在 2017 年 5 月 23 日 08:09:35 手动续费一个月成功，则这次续费的计费周期是 2017 年 5 月 23 日 08:09:35 至 2017 年 6 月 24 日 00:00:00。

- 如果 15 天内未续费或续费失败，您的实例会在停机后第 15 天自动释放，数据无法恢复。

操作步骤

您可以按以下步骤手动续费。

1. 登录 [云服务器管理控制台](#)。
2. 在左侧导航中，单击 **实例**。
3. 在 **实例列表** 页，选择需要的地域，再通过实例名称、实例 ID 或状态（已过期）等条件查找 ECS 实例。
4. 在 **操作** 列，单击 **续费**，进入续费页面。
5. 在续费页面上，
 - a. 确认实例配置信息；
 - b. 选择所需的续费时长，单击 **确认订单**。
6. 在 **支付** 页面，确认订单信息后，单击 **支付**，完成续费操作。

7.2.3 自动续费

介绍

自动续费仅适用于 **包年包月** 实例。本文描述自动续费功能，并说明如何开通和关闭自动续费功能。

购买ECS实例后，一直到实例停机前，您都可以在 [续费管理](#) 页面开通自动续费功能。



说明：

实例到期后不能再开通自动续费功能。

自动续费不支持修改包年包月实例的计费周期，即开通自动续费后，如果是包月实例，会自动按月续费；如果是包年实例，会自动按年续费。



说明：

自动续费功能不支持包年与包月的转换。如果您需要转换实例的计费周期时长，可以通过 **手动续费** 功能实现。

开通自动续费功能后，

- ECS实例到期前第7天、第3天和第1天，系统会给您发送实例到期提醒。

- ECS实例期后，阿里云会在实例到期当天（T）自动从您绑定的信用卡或PayPal账户中扣除实例的费用。如果扣款失败，阿里云会分别在第7天（T+6）和第15天（T+14）再次扣款，直到续费成功或者三次续费均失败使实例自动停机。
 - 如果在T+14前自动扣款成功，您的实例会从过期当天开始进入下一个计费周期。

举例：如果您的实例在2017年4月25日00:00:00过期，但在2017年5月9日自动后款成功成功，则这次续费的计费周期是2017年4月25日00:00:01至2017年5月25日00:00:00。
 - 如果续费三次续费操作均失败，实例将在过期15天后停机。停机后，您的实例将停止工作，您将无法登录或远程连接到实例，此时，您只能手动续费。停机后15天内没有续费或续费失败，您的实例将被释放，数据无法恢复。
 - 每次扣款失败，阿里云都会给您绑定的邮箱发送扣款失败提醒信息，请注意查收并处理，以免因停机而影响您的业务。
- 自动续费在T、T+6和T+14天的08:00:00（UTC+8）开始执行。但是，因为系统每天会对所有到期实例依次执行操作，所以，您的实例的续费时间可能会在08:00:00（UTC+8）后，一般不超过当天18:00:00（UTC+8）。

如果在自动续费前已经完成了手动续费，那么在当前计费周期内不会再进行自动续费操作。

开通自动续费功能

按照以下步骤开通自动续费功能：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在页面顶部，选择 费用 > 续费管理。
3. 在左边导航栏里，选择 弹性计算。
4. 在 弹性计算 页面上，选择 手动续费 选项卡。
5. 选择未过期的实例，在 操作 列里，单击 开通自动续费。



说明：

如果需要开通多台实例的自动续费功能，选中多台未过期实例后，在列表底部单击 开通自动续费。

6. 在 开通自动续费 对话框里，确认实例的信息和续费时长，再单击 开通自动续费。

开通自动续费后，单击 自动续费 选项卡。如果列表里出现刚才这些实例的信息，表示实例已经开通自动续费功能。

关闭自动续费功能

如果您已经开通了自动续费功能，按以下步骤关闭自动续费功能：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在页面顶部，选择 费用 > 续费管理。
3. 在左边导航栏里，选择 弹性计算。
4. 在 弹性计算 页面上，选择 自动续费 选项卡。
5. 找到实例，在 操作 列，单击 修改自动续费。



说明：

如果需要取消多台实例的自动续费功能，选中多台实例后，在列表底部单击 修改自动续费。

6. 在 修改自动续费 对话框里，选择 取消自动续费 后，单击 确定。

取消自动续费后，单击 手动续费 选项卡。如果列表里出现刚才这些实例的信息，表示实例已经取消了自动续费功能。

7.2.4 续费降配

包年包月实例过期后，如果未在规定的时间内续费，实例自动释放，数据永久丢失，无法找回。关于包年包月资源过期后的状态变化，请参考 [包年包月](#)。

在使用包年包月实例过程中，如果您觉得当前实例配置过高，想要降低配置以减少费用，可以使用续费降配功能，在实例释放前任一时间为实例续费，同时设置在新的计费周期降低实例配置。

您也可以使用续费降配功能将数据盘的计费方式从包年包月转为按量付费。

注意事项

执行续费降配操作时，您需要注意以下几点：

- 续费降配是指续费时可以同时降低实例规格。
- 仅适用于包年包月实例。
- 续费降配后，新配置会在新的计费周期内生效，当前计费周期剩余时间内配置不会发生变化。
- 如果续费降配时更改了实例规格，必须在进入新计费周期后7天内重启实例使新配置生效。如果您选择在新计费周期的第7天重启实例，则前6天内实例会继续使用原来的高配，重启后才开始使用降低后的配置。
- 续费降配后，当前计费周期的剩余时间内不能再 [升级配置](#)、[扩容系统盘](#) 或者扩容包年包月数据盘（挂载在 [Linux实例上的云盘](#) 或 [Windows实例上的云盘](#)），请谨慎操作。
- 续费订单支付成功后不可取消。

操作步骤

按以下步骤在续费包年包月实例的同时降低配置：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。

2. 在左侧导航栏中，单击 **实例**。
3. 选择地域。
4. 找到包年包月实例，并在 **操作** 列中，单击 **升降配**。
5. 在 **升降配向导** 对话框中，选择 **续费降配**，并单击 **继续**。
6. 在 **续费降配** 页面上，完成以下任一操作：

实例规格：
1核 1GB
ecs.n1.tiny
1核 2GB
ecs.n1.small

重启时间：
请选择重启时间 17 : 03

数据盘：

磁盘ID	磁盘名称	磁盘种类	容量	设备名	付费方式	支持卸载
d-bp15q5d1u4awbpqznwss	-	SSD云盘	20 GB	/dev/xvdb	包年包月	不支持

公网带宽：
按使用流量
后付费模式，按使用流量（单位为GB）计费，每小时扣费，请保证余额充足

带宽：
50M 100M 200M 0 Mbps

续费时长：
1个月 1年
续费后到期时间为：2019-01-26 00:00
续费价格按照基础带宽进行计算

转换为按量付费

- 降低实例规格配置。如果选择降低实例规格，您需要设置实例重启时间。



说明：

- 能变配的实例规格以页面上显示的信息为准。实例规格的详细信息，请参考[#unique_163](#)。
 - 实例重启会暂停业务，所以，请选择在业务低谷时重启实例，减少对业务的影响。重启必须在进入下一个计费周期后7天内完成。但是您不能在以下时间段（UTC+8）内重启实例：每周二中午12:00 ~ 周三中午12:00，以及每周四中午12:00 ~ 周五中午12:00。
- 如果创建实例时一起创建了数据盘（包年包月），可以选择将数据盘的付费方式转换为按量付费。如果不转换，在新的计费周期里，数据盘计费时长与实例相同。
 - 设置带宽值。
 - 设置续费时长。

7. 单击 **去支付**，并按照页面提示完成操作。

8. (可选) 如果您更换了实例规格, 或者将经典实例的公网带宽首次从0 Mbps变为一个非零值, 在下一个计费周期7天内您必须在 [控制台](#) 或使用API [#unique_216](#) 重启实例, 使新配置生效。



说明:

VPC网络类型的ECS实例的公网带宽首次从0 Mbps变为一个非零值, 不需要重启实例。

7.3 升降配方式汇总

创建实例后, 您可以修改实例规格, 即vCPU核数和内存的大小, 也可以修改公网带宽的配置。本文罗列了多种升降配的方式。

升级或降低实例规格

您只能同时升级或降低实例的vCPU核数和内存大小 (即[#unique_163](#)), 不能单独调整其中一个配置。根据实例的计费方式, 您必须使用不同的方式修改实例配置, 如下表所示。



说明:

要确认您的实例能否变更规格, 以及能够变更的目标规格, 可以先查看[支持变配的实例规格](#)。

实例计费方式	升级规格方式	如何生效	降低规格方式	如何生效
预付费	预付费实例升级配置	在控制台 重启实例 或使用 RebootInstance 接口重启实例, 新规格即时生效。	续费降配 预付费实例实时降配规格 (必须达到一定的会员等级)	在控制台 重启实例 或使用 RebootInstance 接口重启实例, 使新规格生效。 - 通过续费降配: 进入新计费周期后, 您需要在7天内在控制台 重启实例, 新规格实时生效。 - 通过实时降配: 在控制台 重启实例 或使用 RebootInstance 接口重启实例, 新规格即时生效。
按量付费	按量付费实例变更实例规格	启动实例后, 新规格生效。	按量付费实例变更实例规格	启动实例后, 新规格生效。

调整公网带宽

根据实例的计费方式以及对带宽的需求不同，您可以采用不同的方式修改公网带宽，如下表所示。

实例计费方式	是否永久升级带宽	是否立即生效	适用的功能	说明
包年包月	是	是	预付费实例升级配置	仅适用于经典网络类型ECS实例或未绑定EIP的VPC类型ECS实例。升级后不会改变公网或私网IP地址。
包年包月	是	在下一个计费周期生效	续费降配	续费时调整公网带宽。公网带宽降低到0 Mbps时，VPC类型ECS实例的公网IP地址在新计费周期会释放；经典网络类型ECS实例的公网IP地址仍然保留。
按量付费或包年包月	是	是	按量付费实例修改公网带宽	仅适用于 绑定了弹性公网IP#EIP#地址 的VPC类型ECS实例。您可以在当前生命周期内随时调整EIP地址的带宽。

创建实例后分配公网IP地址

在 [步骤 2#创建ECS实例](#) 时，您能通过将公网带宽设置为一个非零值，为ECS实例分配公网IP地址。如果此时未分配公网IP地址，实例创建成功后，您能通过不同的功能为实例分配公网IP地址。但是，目前只有包年包月实例能在创建成功后再分配公网IP地址。详细信息，如下表所示。

功能	是否立即生效	说明
预付费实例升级配置	是	仅适用于经典网络类型ECS实例或未绑定EIP的VPC类型ECS实例。将公网带宽设置为一个非零值，为实例分配一个公网IP地址。
续费降配	在下一个计费周期生效	

7.4 支持变配的实例规格

如果您当前使用的实例规格（族）不适用于当前业务，可以先在本文查看是否能够变更，以及能够变更的选项，然后选择一种升降配方式来变更实例规格。

影响

变更配置后，对不同类型的实例有如下影响：

- 经典网络类型实例：
 - 对于 **已停售的实例规格**，非 I/O 优化实例变配到 I/O 优化实例时，实例私网 IP 地址、磁盘设备名和软件授权码会发生变化。对于 Linux 实例，普通云盘（cloud）会被识别为 xvda 或者 xvdb，高效云盘（cloud_efficiency）和 SSD 云盘（cloud_ssd）会被识别为 vda 或者 vdb。
 - 对于 **在售的实例规格族**，实例的私网 IP 地址会发生变化。
- VPC 类型实例：

对于 **已停售的实例规格**，非 I/O 优化实例变配到 I/O 优化实例时，云服务器磁盘设备名和软件授权码会发生变化。Linux 实例的普通云盘（cloud）会被识别为 xvda 或者 xvdb，高效云盘（cloud_efficiency）和 SSD 云盘（cloud_ssd）会被识别为 vda 或者 vdb。

可变配的实例规格

以下表格中，可变配的目标规格族适用于预付费实例和按量付费实例。

 说明：

- 不同的实例规格供应的可用区信息不同。变配操作时，与当前可用区是否提供目标规格（族）有关。
- 不支持实例规格族内或规格族之间变更的包括：d1、d1ne、i1、i2、ga1、gn5、f1、f3、ebmc4、ebmg5、sccg5和scch5。

表 7-1: 入门级实例

源实例规格族	可变配的目标规格（族）
t5	· t5 · sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、n4、mn4、xn4、e4

源实例规格族	可变配的目标规格 (族)
n4、mn4、xn4、e4	· n4、mn4、xn4、e4 · sn1、sn2、se1、n1、n2、e3、sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5

表 7-2: 企业级实例

源实例规格族	可变配的目标规格 (族)
g5、r5、c5、ic5	· g5、r5、c5、ic5 · sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
sn1ne、sn2ne、se1ne	· sn1ne、sn2ne、se1ne · c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
se1	· se1 · sn1、sn2、n1、n2、e3、sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
re4	· re4 · sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、t5、n4、mn4、xn4、e4、ecs.se1.14xlarge
hfc5、hfg5	· hfc5、hfg5 · sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
gn4	gn4
gn5i	gn5i
gn6v	gn6v

源实例规格族	可变配的目标规格（族）
t1、s1、s2、s3、m1、m2、c1、c2	· t1、s1、s2、s3、m1、m2、c1、c2 · sn1、sn2、se1、n1、n2、e3、sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
n1、n2、e3	· n1、n2、e3 · sn1、sn2、se1、sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
sn1、sn2	· sn1、sn2 · se1、n1、n2、e3、sn1ne、sn2ne、se1ne、c4、cm4、ce4、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4
c4、ce4、cm4	· c4、ce4、cm4 · sn1ne、sn2ne、se1ne、hfc5、hfg5、g5、r5、c5、ic5、re4、t5、n4、mn4、xn4、e4

7.5 升配预付费实例

7.5.1 预付费实例升级配置

当预付费的实例规格无法满足您的业务需求时，您可使用预付费实例升级配置功能升级实例规格。此外，您也可以升级公网带宽。

升级配置类型

使用升级配置功能，可以升级实例规格，也可以完成以下操作：

- 转换数据盘计费方式：将按量付费数据盘转为包年包月数据盘。不能变更系统盘的计费方式。
- 修改公网带宽：适用于经典网络类型ECS实例和未绑定EIP的VPC类型ECS实例。如果您在创建实例时没有购买公网带宽，即没有分配公网IP地址，可以使用这个功能为实例分配一个公网IP地址。

费用

升级配置后，您需要为当前计费周期的剩余时间补差价。

限制

使用升级配置功能有以下限制：

- 仅适用于包年包月实例。
- 两次变更操作之间的间隔不得少于5分钟。
- 您只能升级实例规格（包括实例vCPU核数和内存容量），不能单独升级其中一个配置。
- 不支持实例规格族内或规格族之间变更的包括：
d1、d1ne、i1、i2、ga1、gn5、f1、f2、f3、ebmc4、ebmg5、sccg5和scch5。支持变更的规格族以及变配规则请参见 [变配规格表](#)。
- 仅经典网络类型ECS实例和未绑定EIP的VPC类型ECS实例能通过这个功能修改公网带宽。
- 只能将数据盘的计费方式从按量付费转为包年包月，但是不能转换系统盘的计费方式。
- 在当前计费周期内，如果您已经执行过 [续费降配](#) 操作，只有进入新的计费周期后，您才能升级配置。当前计费周期的剩余时间内不能再升级。
- 升级实例规格，或者经典网络实例公网带宽首次从0 Mbps升级到一个非零值后，您必须在控制台或使用API [RebootInstance](#) 重启实例，新配置才能生效。

操作步骤

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 **实例**。
3. 选择地域。
4. 选中需要升级配置的包年包月实例，并在 **操作** 列中，单击 **升降配**。
5. 在 **升降配向导** 对话框中，选择 **升级配置**，并单击 **继续**。
6. 在 **升级配置** 页面上，完成以下任意一个操作：

- 选择 **实例规格**。



说明：

实例规格能否升级以及支持升级到哪种规格，以界面上显示的信息为准。

- 如果实例 [挂载了按量付费数据盘](#)，您能勾选该数据盘将计费方式转换为包年包月。
- 如果实例为经典网络类型ECS实例或者未绑定EIP的VPC类型ECS实例，可以修改公网带宽。



说明：

如果您创建实例时没有购买公网带宽，即没有分配公网IP地址，可以在这里将公网带宽设为一个非零值，从而分配公网IP地址。

7. 确认价格后，单击 **确认订单**，并按页面提示完成升配操作。

8. 升级实例规格，或者经典网络类型ECS实例公网带宽首次从0 Mbps升级到一个非零值后，您必须在控制台或使用API [RebootInstance](#) 重启实例，新配置才能生效。



说明:

VPC类型ECS实例公网带宽首次从0 Mbps变为一个非零值，不需要重启实例。

您可以通过阿里云CLI、OpenAPI Explorer和阿里云SDK等开发者工具调用 [DescribeResourcesModification](#) 接口查询可变更的实例规格。

7.6 降配预付费实例

7.6.1 续费降配

包年包月实例过期后，如果未在规定的时间内续费，实例自动释放，数据永久丢失，无法找回。关于包年包月资源过期后的状态变化，请参考 [包年包月](#)。

在使用包年包月实例过程中，如果您觉得当前实例配置过高，想要降低配置以减少费用，可以使用续费降配功能，在实例释放前任一时间为实例续费，同时设置在新的计费周期降低实例配置。

您也可以使用续费降配功能将数据盘的计费方式从包年包月转为按量付费。

注意事项

执行续费降配操作时，您需要注意以下几点：

- 续费降配是指续费时可以同时降低实例规格。
- 仅适用于包年包月实例。
- 续费降配后，新配置会在新的计费周期内生效，当前计费周期剩余时间内配置不会发生变化。
- 如果续费降配时更改了实例规格，必须在进入新计费周期后7天内重启实例使新配置生效。如果您选择在新计费周期的第7天重启实例，则前6天内实例会继续使用原来的高配，重启后才开始使用降低后的配置。
- 续费降配后，当前计费周期的剩余时间内不能再 [升级配置](#)、[扩容系统盘](#) 或者扩容包年包月数据盘（挂载在 [Linux实例上的云盘](#) 或 [Windows实例上的云盘](#)），请谨慎操作。
- 续费订单支付成功后不可取消。

操作步骤

按以下步骤在续费包年包月实例的同时降低配置：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。

- 找到包年包月实例，并在 操作 列中，单击 升降配。
- 在 升降配向导 对话框中，选择 续费降配，并单击 继续。
- 在 续费降配 页面上，完成以下任一操作：

实例规格： 1 核 1GB ecs.n1.tiny 1 核 2GB ecs.n1.small

重启时间： 请选择重启时间 17 : 03

磁盘ID	磁盘名称	磁盘种类	容量	设备名	付费方式	支持卸载
d-bp15q5d1u4awbpqznwss	-	SSD云盘	20 GB	/dev/xvdb	包年包月	不支持 转换为按量付费

公网带宽： 按使用流量

后付费模式，按使用流量（单位为GB）计费，每小时扣费。请保证余额充足

带宽： 50M 100M 200M 0 Mbps

续费时长： 1 个月 1 年

续费后到期时间为：2019-01-26 00:00
续费价格按照基础带宽进行计算

- 降低实例规格配置。如果选择降低实例规格，您需要设置实例 重启时间。



说明：

- 能变配的实例规格以页面上显示的信息为准。实例规格的详细信息，请参考 [#unique_163](#)。
- 实例重启会暂停业务，所以，请选择在业务低谷时重启实例，减少对业务的影响。重启必须在进入下一个计费周期后7天内完成。但是您不能在以下时间段（UTC+8）内重启实例：每周二中午12:00 ~ 周三中午12:00，以及每周四中午12:00 ~ 周五中午12:00。

- 如果创建实例时一起创建了数据盘（包年包月），可以选择将数据盘的付费方式 转换为按量付费。如果不转换，在新的计费周期里，数据盘计费时长与实例相同。
- 设置带宽值。
- 设置续费时长。

7. 单击 去支付，并按照页面提示完成操作。

8. （可选）如果您更换了实例规格，或者将经典实例的公网带宽首次从0 Mbps变为一个非零值，在下一个计费周期7天内您必须在 [控制台](#) 或使用API [#unique_216](#) 重启实例，使新配置生效。



说明：

VPC网络类型的ECS实例的公网带宽首次从0 Mbps变为一个非零值，不需要重启实例。

7.6.2 预付费实例实时降配规格

预付费实例支持实时降低ECS实例规格，包括vCPU核数和内存。实时降配操作后重启实例，立即生效。

功能限制

- 达到一定等级的会员支持此功能。
- 一次只能对一个预付费ECS实例操作实时降配。
- 本操作仅支持将预付费ECS实例更换为更低规格的配置，不支持更换为同等规格或更高规格的配置。
- 每个预付费ECS实例最多只能执行3次实时降配操作。实时降配操作包括：实例规格配置、降低带宽配置、云盘付费方式转按量付费。
- 执行一次实时降配后，5分钟内不能再次进行实时降配操作。

前提条件

当您的ECS实例满足以下条件时，您可以对它执行实时降配操作。

- 实例的付费类型必须是包年包月。
- 实例必须处于 已停止（Stopped） 状态。
- 实例必须处于正常的业务状态，不能是非正常状态（如欠费、已过期、等待释放、已锁定）。
- 实例如果有未完成的续费降配流程，则不允许执行实时降配，必须等续费降配执行完之后才能执行实时降配操作。

操作步骤

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 找到需要实时降配的包年包月或按周付费实例，在 操作 栏中，单击 升降配。
3. 选择 降低配置，并选择 降低实例规格配置（必须先停止实例）。
4. 选择一个实例规格，确认退款金额，并勾选《云服务器ECS服务条款》。
5. 单击 立即降配。

下一步

启动ECS实例，变更后的实例规格立即生效。

7.6.3 预付费实例降配带宽

预付费实例支持实时降低公网带宽的配置，也支持将带宽计费方式从按固定带宽转换为按使用流量。

注意事项

根据当前的带宽计费方式不同，您可以使用实时降配功能完成如下操作：

- 当前的带宽计费方式为 按固定带宽，您可以：
 - 降低固定带宽的值。
 - 转换为 按使用流量，并设置带宽峰值。
- 当前的带宽计费方式为 按使用流量，您可以调整带宽峰值，但不能转为 按固定带宽。



说明：

如果您的ECS实例网络类型是VPC，带宽降至0 Mbps会同时触发自动解绑公网IP地址的流程。

功能限制

- 达到一定等级的会员支持此功能。
- 一次只能对一个预付费ECS实例操作实时降配。
- 每个预付费ECS实例最多只能执行3次实时降配操作。实时降配操作包括：实例规格配置、降低带宽配置、云盘付费方式转按量付费。
- 执行一次实时降配后，5分钟内不能再次进行实时降配操作。
- 如果是VPC类型的ECS实例，并且绑定了弹性IP地址，则不能执行降低带宽的操作。

前提条件

当您的ECS实例满足以下条件时，您可以对它执行实时降配操作。

- 实例的付费类型必须是预付费。
- 实例必须处于正常的业务状态，不能是非正常状态（如欠费、已过期、等待释放、已锁定）。
- 实例如果有未完成的续费降配流程，则不允许执行实时降配，只有等续费降配执行完之后才能执行实时降配操作。

操作步骤

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 找到需要实时降配的预付费周付费实例，在 操作 栏中，单击 升降配。
3. 选择 降低配置，并选择 降低带宽配置。
4. 设置带宽，并勾选《云服务器ECS服务条款》。

5. 单击 立即降配。



说明:

实时降配操作后无需重启，立即生效。

7.7 升降配按量付费实例

7.7.1 按量付费实例变更实例规格

本文描述如何变更按量付费实例的实例规格。

注意事项

使用实例时，如果您发现实例配置超出或不能满足您的应用需求，您可以变更实例规格（包括 vCPU 和内存）。变更实例规格需要停止实例，会造成您的业务中断，建议您在非业务高峰期时执行该操作。

变更按量付费实例的规格有以下限制：

- 两次变更操作之间的间隔不得少于5分钟。
- 不支持实例规格族内或规格族之间变更的包括：
d1、d1ne、i1、i2、ga1、gn5、f1、f2、f3、ebmc4、ebmg5、sccg5和scch5。支持变更的规格族以及变配规则请参见 [支持变配的实例规格](#)。

前提条件

实例必须处于 已停止 状态。

操作步骤

请按以下步骤变更按量付费实例的实例规格：

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 实例。
3. 选择地域。
4. 选中需要变更配置的按量付费实例，并在 操作 列中，单击 更改实例规格。
5. 在 调整规格 页面中，选择需要的实例规格，再单击 确认调整。



说明:

您也可以通过 [DescribeResourcesModification](#) 接口查询可变更的实例规格。

变更完成后，变更立即生效。您可以在 实例详情 页的 基本信息 部分查看实例规格信息，如下图所示。

7.7.2 按量付费实例修改公网带宽

在使用按量付费实例时，如果发现公网带宽无法满足或者超出业务需求，您可以调整公网带宽。

修改方式

如果您使用的是VPC实例，而且已经[绑定弹性公网IP#EIP#](#)，您可以通过 **变更带宽** 功能随时调整公网带宽。该功能与实例的计费方式无关。

限制

变更带宽 功能仅适用于VPC实例，而且必须已经绑定EIP地址。

变更带宽

按以下步骤变更EIP地址的公网带宽。

1. 登录 [ECS管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击 **实例**。
3. 选择地域。
4. 选中绑定了EIP地址的实例，并在 **操作** 列中，单击 **升降配**。
5. 在 **升降配向导** 对话框中，选择 **变更带宽**，并单击 **继续**。
6. 在 **确认订单** 页面上，设置新的带宽峰值。
7. 单击 **去开通**，并按页面显示信息完成带宽变更。

相关操作

如果是包年包月的经典网络实例或者未绑定EIP的VPC实例，您可以执行以下操作：

- 使用 [升级配置](#) 立即变更公网带宽。
- 使用 [续费降配](#) 变更下一个计费周期的公网带宽。