

ALIBABA CLOUD

阿里云

云服务总线 CSB  
安全中心

文档版本：20200915

 阿里云

## 法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

# 通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
<code>Courier</code> 字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
<i>斜体</i>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[ ] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

1.安全中心简介	05
2.创建角色	06
3.配置用户权限	09

# 1.安全中心简介

安全中心是应用集成的权限管理中心，包含两个概念，用户和角色。本文将介绍这两个概念及对安全中心的意义。

## 角色

角色是权限策略，一组权限的集合，用来对用户进行授权。当给用户赋予某个角色时，该用户就会拥有该拥有的所有权限。

应用集成为您内置了两个角色，Workspace Supervisor和Environment Supervisor。

- **Workspace Supervisor**: 该角色拥有所有Workspace的管理权限。
- **Environment Supervisor**: 该角色拥有所有Environment的管理权限。

您还可以创建拥有具体指定权限的工作空间和环境角色。

## 用户

阿里云账号（主账号）可以通过RAM控制台创建RAM用户（子账号），这些RAM用户即应用集成安全中心的用户。


您无需也不可以在安全中心创建用户，RAM用户登录应用集成控制台后会自动显示在安全中心页面下，您可以对不同的RAM用户赋予或取消不同角色。

## 2. 创建角色

角色是权限策略，一组权限的集合，用来对用户进行授权。您可以创建角色，为该角色指定工作空间或环境的不同权限。

### 背景信息

安全中心、角色和用户的详细信息请参见[安全中心简介](#)。

 **说明** 一般情况下是主账号创建角色并向子账号授予角色拥有的权限，如果子账号需要创建角色或者授予其他子账号角色，则需要该子账号拥有目标工作空间的管理员权限。

### 操作步骤

1. 以主账号登录[应用集成控制台](#)。
2. 在顶部菜单栏选择地域。
3. 在左侧导航栏单击[安全中心](#)。
4. 在安全中心页面单击角色页签。
5. 在角色页签单击创建角色。
6. 在创建角色对话框选择角色类型并设置权限参数，然后单击提交。

创建角色
✕

角色类型

工作空间     环境

角色名称

doc-manager

角色描述

请输入内容

管理范围

ALL     default     doc-test

所有权限

名称	权限设置
doc-test	<input type="checkbox"/> 管理员
	<input type="checkbox"/> 执行应用
	<input type="checkbox"/> 编辑应用
	<input type="checkbox"/> 查看应用
	<input type="checkbox"/> 修改工作空间(资产等)
	<input type="checkbox"/> 查看工作空间

取消

提交

### 创建角色参数说明

参数	说明
角色类型	包含工作空间和环境两种类型。
角色名称	该角色的名称，建议使用有实际含义的名称，以便区分角色。

参数	说明
角色描述	对该角色进行描述。
管理范围	包含ALL和具体创建的工作空间和环境。
权限	<p>工作空间 and 环境的权限有所不同，请根据实际需求选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 工作空间                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管理员</li> <li>■ 执行应用</li> <li>■ 编辑应用</li> <li>■ 查看应用</li> <li>■ 修改工作空间（资产等）</li> <li>■ 查看工作空间</li> </ul> </li> <li>○ 环境                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管理员</li> <li>■ 修改环境</li> <li>■ 查看环境</li> </ul> </li> </ul> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>说明</b> 如果选择了<b>管理员</b>权限，则默认拥有其它权限。</p> </div>



## 3. 配置用户权限

您注册的阿里云主账号拥有工作空间和环境的所有权限，但您创建的RAM用户（子账号）则需要授予角色，从而拥有角色的权限。

### 前提条件

已经创建角色，详情请参见[创建角色](#)。

### 背景信息

安全中心、角色和用户的详细信息请参见[安全中心简介](#)。

**说明** 一般情况下是主账号创建角色并向子账号授予角色拥有的权限，如果子账号需要创建角色或者授予其他子账号角色，则需要该子账号拥有目标工作空间的管理员权限。

### 操作步骤

1. 以主账号登录[应用集成控制台](#)。
2. 在顶部菜单栏选择地域。
3. 在左侧导航栏单击安全中心。
4. 在安全中心页面单击用户页签。
5. 在用户页签选择目标用户，在该用户操作列下单击编辑。RAM用户在安全中心页面以ID展示，该ID对应RAM用户的UID，可在该RAM用户的用户基本信息页面查看。
6. 在编辑对话框选择角色类型，然后勾选角色并单击提交。

<input type="checkbox"/>	角色名称	角色描述
<input type="checkbox"/>	Workspace Supervisor	[内置角色]工作空间管理员，拥有工作空间的所有权限
<input checked="" type="checkbox"/>	doc-manager	

### 配置用户权限参数说明

参数	说明
角色类型	包含工作空间和环境两种类型。 根据需要选择授予角色的类型。
角色名称	需要授予角色的名称。